

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

### Aplikačný modul M19 – Nákladové účtovníctvo (CO)

#### Toky nákladov

**Autori:** **Dátum vyhotovenia:** 10-okt-2022

#### História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	10.10.2022		Toky nákladov č. 1	M19_PP_Toky nákladov V1.0
1.1	22.8.2025	Marián Pilka	Doplnená kapitola 4.2.2 Hromadné zadanie dokladu zo súboru (excel)	M19_PP_Toky nákladov V1.1
1.1	22.8.2025	Marián Pilka	Doplnená kapitola 5 Správa štatistických ukazovateľov	M19_PP_Toky nákladov V1.1
1.1	22.8.2025	Marián Pilka	Doplnená kapitola 6.3 Stanovenie skupín priebehu cyklu	M19_PP_Toky nákladov V1.1
1.1	22.8.2025	Marián Pilka	Doplnená kapitola 10 Rozdelenie položiek do viacerých súborov	M19_PP_Toky nákladov V1.1
1.2	10.11.2025	Marián Pilka	Doplnená kapitola 6.1 Založenie cyklu rozúčtovania a segmentov	M19_PP_Toky nákladov V1.2
1.2	10.11.2025	Marián Pilka	Doplnená kapitola 6.2 Zmena cyklu rozúčtovania a segmentov	M19_PP_Toky nákladov V1.2

Interné

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.2	10.11.2025	Marián Pilka	Doplnená kapitola 7.1 Založenie cyklu rozvrhnutia a segmentov	M19_PP_Toky nákladov V1.2
1.2	10.11.2025	Marián Pilka	Doplnená kapitola 7.2 Zmena cyklu rozvrhnutia a segmentov	M19_PP_Toky nákladov V1.2
1.3	2.12.2025	Marián Pilka	Doplnená kapitola 11 Automatizovaný výpočet ceny výkonu na základe skutočných nákladov	M19_PP_Toky nákladov V1.3
1.3	3.12.2025	Alžbeta Sapietová	Doplnenie kapitola 12 Automatizovaný výber informácií zo systému CES, ohľadne prepočtových kľúčov	M19_PP_Toky nákladov V1.3
1.4	10.12.2025	Alžbeta Sapietová	Doplnenie podkapitoly 12.4 Výkaz – Štatistické ukazovatele skutočné dáta	M19_PP_Toky nákladov V1.4
1.4	11.12.2025	Marián Pilka	Doplnenie v podkapitole 11.2 Založenie variantu výberu	M19_PP_Toky nákladov V1.4
1.5	10.02.2026	Alžbeta Sapietová	Doplnenie informácií do podkapitôl 6.4 Spustenie cyklu rozúčtovania; 12.1 Nastavenie uzávierky CO; 12.2 Zber ŠU zo systému	M19_PP_Toky nákladov V1.5
1.6	31.03.2026	Alžbeta Sapietová	Doplnenie informácií do podkapitoly 6.4 Spustenie cyklu rozúčtovania a 7.4 Spustenie cyklu rozvrhnutia Doplnenie informácií do kapitoly 12 Automatizovaný výber informácií zo systému CES, ohľadne prepočtových kľúčov	M19_PP_Toky nákladov V1.6

## Obsah

1	Úvod.....	5
1.1	Účel dokumentu.....	5
1.2	Zoznam skratiek.....	5
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	6
2	Zúčtovací predpis.....	8
2.1	Zúčtovací predpis na ŠPP prvok.....	8
2.1.1	Prvok ŠPP – založenie zúčtovacieho predpisu.....	8
2.1.2	Prvok ŠPP – spustenie zúčtovacieho predpisu.....	12
3	Prirážky režijných nákladov.....	19
3.1	Výpočet prirážky.....	19
3.2	Spustenie výpočtu prirážky na NS.....	19
3.3	Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta.....	23
4	Zúčtovanie výkonov.....	25
4.1	Stanovíť ceny výkonu Naplánovanie tarify.....	25
4.2	Zúčtovanie výkonov na NS.....	26
4.2.1	Jednotlivé zadanie dokladu.....	26
4.2.2	Hromadné zadanie dokladu zo súboru (excel).....	28
4.3	Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta.....	38
5	Správa hodnôt štatistických ukazovateľov.....	40
5.1	Jednotlivé zadanie dokladu.....	42
5.2	Hromadné zadanie dokladu zo súboru (excel).....	44
5.2.1	Vyplnenie údajov šablóny (CSV súbor UTF-8).....	48
5.2.2	Hromadné zadanie dokladu zo súboru (prevzatie šablóny).....	50
5.3	Kopírovanie dokladu.....	54
6	Cyklus rozúčtovania.....	56
6.1	Založenie cyklu rozúčtovania a segmentov.....	56
6.2	Zmena cyklu rozúčtovania a segmentov.....	71
6.3	Zobrazenie cyklu rozúčtovania a segmentov.....	73
6.4	Spustenie cyklu rozúčtovania.....	77
6.5	Stanovenie skupín priebehu cyklu.....	83
6.6	Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta.....	89
7	Cyklus rozvrhnutia.....	91
7.1	Založenie cyklu rozvrhnutia a segmentov.....	91
7.2	Zmena cyklu rozvrhnutia a segmentov.....	96
7.3	Zobrazenie cyklu rozvrhnutia a segmentov.....	98
7.4	Spustenie cyklu rozvrhnutia.....	102
7.5	Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta.....	108
8	Preúčtovanie nákladov a výnosov.....	110
8.1	Výkaz – Projekty skutočné dáta.....	112
8.2	Preúčtovanie jednotlivých položiek.....	113
8.3	Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta.....	116
9	Preúčtovanie zúčtovania výkonov.....	118
9.1	Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta.....	121
10	Rozdelenie položiek do viacerých súborov.....	123
11	Automatizovaný výpočet ceny výkonu na základe skutočných nákladov.....	124
11.1	Rozdelenie nákladov.....	124
11.2	Výpočet skutočnej sadzby nákladov.....	129
11.3	Spustiť skutočné precenenie ceny.....	140
11.4	Analyzovať ceny pre druhy výkonov.....	144

12	Automatizovaný výber informácií zo systému CES, ohľadom prepočtových kľúčov .....	147
12.1	Nastavenie uzávierky CO.....	147
12.2	Zber ŠU zo systému.....	150
12.3	Aktivácia ŠU.....	155
12.4	Výkaz - Štatistické ukazovatele skutočné dáta .....	157
13	Prílohy .....	159

# 1 Úvod

## 1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú popísané v schválenej DŠR2 (v kapitolách 5.1 a 5.2) a zároveň boli kapitoly naviazané na jednotlivé SAP objekty.

Cieľom takéhoto postupu je s využitím vzájomnej logiky doteraz spracovaných a schválených dokumentov v podobe DŠR2, procesných dokumentov, toto prepojenie sumarizovať do modulovej používateľskej príručky. Z uvedeného je zrejmé, že takto pripravená príručka v rukách používateľa (HOG/OG/...) bude návodom, ako správne realizovať príslušný modulový proces.

Každý modul, ktorý pracuje s workflow, ho zaradí do svojej príručky tak, aby bol tento proces implementovaný v rámci modulového dokumentu.

Takto pripravená príručka bude aj naďalej aktualizovaná, rozširovaná a dopĺňaná.


## 1.2 Zoznam skratiek

V tejto podkapitole je uvedený zoznam skratiek v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím skratiek identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Skratka	Vysvetlenie
CO	CES modul Nákladové účtovníctvo
CO doklad	Doklad nákladového účtovníctva
CO operácia	Operácia nákladového účtovníctva
CO štat. zákazka	Štatistická CO zákazka
CO zákazka	Všeobecne CO zákazka/objekt
DUMMY ZS	DUMMY ziskové stredisko
DV	Druh výkonu
ND	Primárny nákladový druh / Sekundárny nákladový druh
NOK	Nákladový okruh
NS	Nákladové stredisko/nákladové stredisko organizačné/nákladové stredisko technické
PC	Profit centrum (ziskové stredisko)
ŠPP	Štruktúrovaný plán projektu (v rámci modulu PS)
SAC	SAP Analytics Cloud
ŠH	Štandardná hierarchia
ŠH NS	Štandardná hierarchia nákladových stredísk
ŠH ZS	Štandardná hierarchia ziskových stredísk
ŠU	Štatistický ukazovateľ
ÚO	Účtovný okruh
ZS	Ziskové stredisko (profit centrum)
ZZ	Zúčtovateľné CO zákazky

### 1.3 Vysvetlenie pojmov

V tejto podkapitole je uvedený zoznam vysvetlení jednotlivých pojmov v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím pojmov identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Pojem	Vysvetlenie
Číselník	Číselníky sú pevné hodnoty, ktoré sú ponúkané používateľovi pri spracovaní jednotlivých procesov v rámci informačného systému. Každý číselník môže byť zobrazený pomocou nariadenia vyhľadávania (matchcode).
DUMMY	Systémom vytvorené zberné (napr. ziskové) stredisko, ktoré sa vytvára v prípadoch nesprávneho zadania parametrov (napr. v procese účtovania).
Fiškálny rok	Zodpovedá účtovným obdobiam podľa účtovníctva
Kmeňový záznam	Ide o definovaný objekt s potrebnými atribútmi, skladá sa z viacerých polí. Kmeňové záznamy sa zakladajú postupne podľa potreby na systéme a zodpovedná za správu kmeňových údajov je vždy konkrétna oblasť. Kmeňové záznamy sa využívajú následne v procesoch všetkých oblastí v rámci systému ako číselník hodnôt.
Matchcode	Nástroj na vyhľadávanie dátových záznamov v systéme (nariadenie vyhľadávania). Niektoré polia sa vyplňujú výberom zo skupiny možných prípustných údajov. Pri nastavení kurzora do poľa s touto možnosťou sa na jeho konci zobrazí ikona  . Kliknutím na tlačidlo sa zobrazia možné hodnoty zadania pre dané pole. To isté umožňuje aj klávesa F4 alebo stlačenie pravého tlačidla na myši a výber riadku F4.
Nákladové druhy (ND)	Objekt nákladového účtovníctva, ktorý slúži k evidencii nákladov a výnosov. Delí sa na primárne náklady (prevzaté z účtovej osnovy 1:1) a sekundárne náklady vytvorené špecificky pre účely nákladového účtovníctva.
Nákladové stredisko (NS)	Objekt určený pre sledovanie nákladov v mieste ich vzniku, zodpovedajúci organizačnej štruktúre a činnosti danej organizácie.
Nákladové stredisko – organizačné (NS)	Objekt nákladového účtovníctva – NS Organizačné je najmenšia organizačná jednotka v rámci nákladového účtovníctva. Je to časť organizácie, vymedzená oblasťou pôsobnosti, zodpovednosti, priestorovými ohraničeniami, či technikou zúčtovania. Z ekonomického hľadiska je NS organizačné miestom vzniku nákladov v organizácii.
Nákladové stredisko – technické (NS)	V rámci jedného druhu NS technického sa zabezpečuje sledovanie nákladov a vnútroorganizačných výkonov na vybrané skupiny zariadení, prípadne služieb z pohľadu vnútroorganizačného riadenia, ktoré vychádza z prevádzkového modelu. Ide o objekt nákladového účtovníctva.
Objekt nákladového účtovníctva	Všeobecné označenie všetkých typov kmeňových záznamov použitých v nákladovom účtovníctve (nákladové druhy, ukazovatele, príjemca nákladov).
Objekt technického charakteru	Objekt nákladového účtovníctva, ktorý je potrebné vytvoriť na sledovanie nákladov spojených s technickou činnosťou v zmysle prevádzkového modelu organizácie (napríklad: kotolňa, mechanické zariadenie, infraštruktúra,...). Takýto objekt sa nenachádza v organizačnej štruktúre, ale je potrebný na sledovanie nákladov spojených s definovanou činnosťou.
Objekt VV (zúčtovateľné CO zákazky, štatistické CO zákazky)	Objekt časovo ohraničený s krátkodobým charakterom, používaný na zber nákladov súvisiacich s určitou činnosťou. Na tomto sa vyhodnocuje výsledok (VV), z pohľadu nákladov prípadne výnosov.
Primárna alokácia	Účtovanie nákladov, alebo výnosov na primárneho príjemcu nákladov.
Primárne náklady	Ide o náklady účtované na účtoch hlavnej knihy účtovej triedy 5 – primárne nákladové druhy prevzaté do nákladového účtovníctva. V nákladovom účtovníctve sú využité k primárnej alokácii.
Primárny príjemca nákladov	Objekt nákladového účtovníctva, na ktorý je možné priamo účtovať náklady a výnosy (ide o objekt nákladového účtovníctva, nie o osobu).
Projekt	Predstavuje činnosti, ktoré je potrebné vykonať za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa v čase s daným začiatkom a koncom tak, aby stanovený

Pojem	Vysvetlenie
	cieľ bol dosiahnutý včas, v požadovanej kvalite za vopred určených termínových a finančných podmienok. Projekt je organizovaný podľa potreby do hierarchickej štruktúry ŠPP -prvkov.
Sekundárna alokácia	Rozúčtovanie nákladov cyklom z objektu, na ktorý boli náklady plánované, alebo účtované, na objekty kde budú náklady spotrebované.
Sekundárne náklady	Ide o náklady, ktoré vznikajú vo vnútri organizácie (vnútroorganizačné náklady). V nákladovom účtovníctve sa používajú k sekundárnej alokácii primárnych nákladov na koncových príjemcov (t.j. objekty nákladového účtovníctva, kde sú náklady spotrebované).
Účtovný okruh	Objekt, ktorý reprezentuje účtovnú jednotku v rámci systému.
Vnútroorganizačné výkony (Druh výkonu - DV)	Ocenené vnútroorganizačné aktivity, ku ktorým možno alokovať určitý náklad spojený s realizovanou merateľnou veličinou. V rámci nákladového účtovníctva sú využívané pre presnejšie sledovanie nákladov tam, kde reálne dochádza k ich vzniku alebo spotrebe.

## 2 Zúčtovací predpis

### 2.1 Zúčtovací predpis na ŠPP prvok


Pri uzávierke CO obdobia je možné prvok ŠPP zúčtovať na daného príjemcu. Definovanie potrebných nastavení je vykonávané v zúčtovacom predpise prvku ŠPP. Potrebnými parametrami pre nastavenie sú typ príjemcu (NS, ŠPP, RE-FX objekt, IM), príjemca zúčtovania, percento resp. čiastka ktorú je možné z daného prvku ŠPP zúčtovať, druh zúčtovania a obdobie platnosti zúčtovania. Prvok ŠPP je zúčtovaný typom sekundárneho ND \*21.

#### 2.1.1 Prvok ŠPP – založenie zúčtovacieho predpisu


V kmeňovom zázname prvku ŠPP je možné definovať profil zúčtovania.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:


**Project Builder**

Viac ▾



Štruktúra projektu: Označenie	Identifikácia

★ Zásoba práce
Predlohy

Zásoba práce: Označenie	Identifikácia
▾ ★ Projekty	
▾ ▢ Definície projektu	
▴ ŠPP - ext. faktur. p	C_E27A5
▢ Prvky ŠPP	
▢ Sieťové diagramy	
▾ 📄 Naposledy spracované	
▴ Aktivačný_1510	C_M1510000000000000000001
▴ Interné zúčtovanie_1	C_I1510000000000000000001
▴ Externá fakturácia_1	C_E1510000000000000000001
▴ Iné sledovanie_1510	C_O1510000000000000000001
▴ Volkswagen Passat 2	C_A1510_BA123DW

Pre založenie zúčtovacieho predpisu pre prvok ŠPP, je potrebné kliknúť na ponuku „Otvorenie“.

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Je potrebné vyplniť:

Prvok ŠPP – vybrať z ponuky ten prvok ŠPP, ktorému je potrebné založiť zúčtovací predpis

Kliknúť na ponuku „Otvorenie“.

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Zobrazí sa nasledujúce okno:

## < SAP Údržba zúčtovacieho predpisu: Parametre

Prehľad Služby pre objekt  Viac

Prvok ŠPP:

Externá fakturácia\_1510

### Parametre

Popis:	<input type="text"/>
* Profil zúčtovania:	<input type="text"/>
Schéma zúčtovania:	<input type="text"/>
Schéma an.zisk.:	<input type="text"/>
Schéma pôvodu:	<input type="text"/>
Refer.dátum:	<input type="text"/>
Číslo hierarchie:	<input type="text"/>
Postupnosť stratégií:	<input type="text"/>
Meny/účtovné knihy:	<input type="text"/> Žiadne doplnkové meny/účtovné

Je potrebné vyplniť:

Popis – text pre zúčtovací predpis

Profil zúčtovania – používať profily s označením C\*

POZN:


Profil zúčtovania je vytváraný ku činnostiam (napr. činnosť H001 / P001 - Administratívne činnosti sa vzťahuje ku profilu zúčtovania C01). Pre aktiváciu majetku je vytvorený profil s označením A01.

Kliknúť na ponuku „Ukončenie“.


Zobrazí sa nasledujúce okno:

The screenshot shows the SAP Project Builder interface. At the top, it displays 'Project Builder: Čiastkový projekt C\_E1510000000000000000001'. Below this, there are navigation tabs: 'Zobrazenie <-> Zmena', 'Plánovacia tabuľa projektu', 'Grafika hierarchie', 'Hromadná zmena', 'Easy Cost Planning', 'Kalkulácia predajnej ceny', 'Služby pre objekt ', and 'Viac '. A toolbar with various icons is visible. The main area is divided into two panes. The left pane, titled 'Štruktúra projektu: Označenie', shows a tree view with 'ŠPP - ext. faktur. pre or' expanded to show 'Externá fakturácia\_1'. The right pane, titled 'Identifikácia a výber náhľadu', contains input fields for 'Prvok ŠPP:' (with value 'C\_E1510000000000000000001') and 'Externá fakturácia\_1510', a 'Detail:' button, and a 'Prehľad(y):' section with several icons.

Kliknúť na ponuku „Zúčtovací predpis“.



Zobrazí sa nasledujúce okno:




Je potrebné vyplniť:

- Typ – vybrať z ponuky podľa požiadavky na príjemcu zúčtovania
- Prijemca zúčtovania – vybrať z ponuky konkrétneho príjemcu zúčtovania (napr. ak je typ NST, tak vybrať nákladové stredisko)
- % - zadať sumu percenta pre zúčtovanie (ak je zvolené % zúčtovania, čiastka sa nevyplní)
- Čiastka – zadať čiastku pre zúčtovania (ak je zvolená čiastka pre zúčtovanie, % sa nevyplní)
- Druh zúčtovania – zadať CEL – celkové zúčtovanie
- Od obdobia – zadať mesiac začiatku platnosti zúčtovacieho predpisu
- Od Fiškálneho roka – zadať rok začiatku platnosti zúčtovacieho predpisu
- Do obdobia - zadať mesiac konca platnosti zúčtovacieho predpisu
- Do Fiškálneho roka - zadať rok konca platnosti zúčtovacieho predpisu

Kliknúť na ponuku „Ukončenie“.

Zobrazí sa nasledujúce okno:




Kliknúť na ponuku „Uloženie“.


## 2.1.2 Prvok ŠPP – spustenie zúčtovacieho predpisu

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné vyplniť:

Prvok ŠPP – ktorému má byť spustený zúčtovací predpis

Parametre:

Zúčtovacie obdobie – obdobie v ktorom má byť spustený zúčtovací predpis

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť spustený zúčtovací predpis

Druh spracovania – ponechať „Automaticky“

Riadenie chodu:

Test. chod – sputenie pre testovací chod

Interné

Detailná zostava – detail protokolu spustenie zúčtovacieho predpisu

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“ v testovacom chode

< SAP Skut.zúčtovanie: Projekt/prvok ŠPP/siet.diagr. Zákl.zost.

[Detailné zostavy](#)
[Nároveň k protokolu](#)
[Viac](#)

### Výber

Parametre výberu	Hodnota	Označenie
Prvok ŠPP	C_I15100000000000000000...	Interné zúčtovanie_1510_11
Obdobie	009	
Účtovné obdobie	009	
Fiškálny rok	2022	
Druh spracovania	1	Automaticky
Dátum účtovania	30.09.2022	
Nákladový okruh	1500	Kap. 15 MF SR
Mena	EUR	Európske euro
Dátum valuty	30.09.2022	

### Riadenie chodu

Parametre výberu	Hodnota
Druh vykonania	<u>Zúčtovanie vykonané</u>
Režim spracovania	<u>Testovací chod</u>

Processing completed with no errors

### Štatistika

Kategória spracovania	▮	Počet
<u>Zúčtovanie vykonané</u>	1	
<u>Bez zmeny</u>		
<u>Nerelevantné</u>		
<u>Nevhodný status</u>		

Kliknúť na ponuku „Ukončenie“

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Viac ▾

Projekt:

alebo

Prvok ŠPP:

alebo

Sieť.diagram:

Všetne hierarchie

vrát.zákaziek

#### Parametre

\* Zúčtovacie obdobie:

Účtovné obdobie:

\* Fiškálny rok:

Refer.dátum:

\* Druh spracovania:  ▾

#### Riadenie chodu

Test.chod

Detailná zostava

[Varianty zobraz.](#)

Kontr.pohybových dát

Je potrebné vyplniť:

Prvok ŠPP – pre ktorý bol spracovaný testovací chod pre spustenie zúčtovacieho predpisu

Parametre:

Zúčtovacie obdobie – obdobie v ktorom má byť spustený zúčtovací predpis

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť spustený zúčtovací predpis

Druh spracovania – ponechať „Automaticky“

Riadenie chodu:

Test. chod – odkliknúť pre spustenie v reálnom chode

Detailná zostava – detail protokolu spustenie zúčtovacieho predpisu

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“ v reálnom chode

[Detailné zostavy](#)
[Nároveň k protokolu](#)
[Viac](#)

### Výber

Parametre výberu	Hodnota	Označenie
Prvok ŠPP	C_11510000000000000000...	Interné zúčtovanie_1510_11
Obdobie	009	
Účtovné obdobie	009	
Fiškálny rok	2022	
Druh spracovania	1	Automaticky
Dátum účtovania	30.09.2022	
Nákladový okruh	1500	Kap. 15 MF SR
Mena	EUR	Európske euro
Dátum valuty	30.09.2022	

### Riadenie chodu

Parametre výberu	Hodnota
Druh vykonania	Zúčtovanie vykonané
Režim spracovania	Reálny chod


Processing completed with no errors

### Štatistika

Kategória spracovania	▮	Počet
<u>Zúčtovanie vykonané</u>		1
<u>Bez zmeny</u>		
<u>Nerelevantné</u>		
<u>Nevhodný status</u>		

Kliknúť na ponuku „Nasledujúca úroveň zostavy“

Zobrazí sa nasledujúce okno:


**Skut.zúčtovanie: Projekt/prvok ŠPP/sieť.diag. Det.zoznam**

[Základná zostava](#)
[Detail.zostava dát rozlíšenia pre FI](#)
[🔍](#)
[Odosielateľ](#)
[Prijemca](#)
[Účtovné doklady](#)
[Kmeňový záznam](#)
[Zúčtovací predpis](#)
[Výkaz](#)
[☰](#)
[☷](#)
[🔍](#)
[📄](#)
[Uloženie](#)
[📄](#)
[Výber](#)
[Viac](#)

Detailná zostava - zúčtované hodnoty

Odosielateľ	Krát.text odos.	Prijemca	Hodn./MeNákOkr.	Doplnková informácia
ŠPP C_1151000000000000000011	Interné zúčtovanie_1510_11	NST 1000110000	31,00	
			31,00	


Výsledok zúčtovania z odosielateľa (prvok ŠPP) na príjemcu (NS).

### 2.1.2.1 Výkaz – Projekty skutočné dáta


Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné vyplniť:

Fiskálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Projekt - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno:



## 3 Prirážky režijných nákladov

### 3.1 Výpočet prirážky

Pri uzávierke CO obdobia je možné uplatniť aj prirážky režijných nákladov. Pre výpočet prirážky je potrebné priradiť kalkulačnú schému, ktorá prirážky počíta. Dôležitými parametrami kalkulačnej schémy sú základ výpočtu, kde sú definované nákladové druhy (ND), z ktorých sa počíta réžia, prirážka - percentuálna sadzba réžie a účtovanie v prospech (nákladový objekt, z ktorého má byť réžia odčítaná). Prirážka je počítaná pod typom sekundárneho ND \*41.


POZN:

Kalkulačnú schému je potrebné priradiť v kmeňovom zázname nákladovému objektu (NS), ktorému má byť prirážka vypočítaná a má byť prirážkou zaťažené. Proces vytvorenia kalkulačnej schémy a je priradenie ku NS, je na strane Dodávateľa.

### 3.2 Spustenie výpočtu prirážky na NS

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:


**Skut.výpočet prirážky: Nákladové strediská/druhy výkonov**

Viac ▾




Nákladový okruh:

Nákl.stredisko:  do:

Skupina nákl.str.:

Variant výberu:

Všetky nákl.stred.

Parametre

\* Obdobie:

\* Fiškálny rok:

Riadenie chodu

- Spracovanie na pozadí
- Testovací chod
- Det.zostavy
- Zobr.v dialógu

Je potrebné vyplniť:

Nákladové stredisko – ktorému má byť vypočítaná prirážka

Alebo

Skupinu nákladových stredísk - ktorej má byť vypočítaná prirážka

Parametre:

Obdobie – obdobie v ktorom má byť spustený výpočet prirážky

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť spustený výpočet prirážky

Riadenie chodu:

Test. chod – sputenie pre testovací chod


Detailná zostava – detail protokolu spustenia výpočtu prirážky

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“ v testovacom chode

Kliknúť na ponuku „Nasledujúca úroveň zostavy“


**Zobraziť NST 1500/1000110700 9/2022: Položka - podmienky**

Viac ▾ Ukončenie

Položka:

Množstvo:

Netto:  EUR

Daň:


Cenové prvky

N...	DPod	Popis	Ciastka	Mena	na	MJ	Hodn.podmienky	Mena	Status	CitP/P	ATQ/MTS Komponent	OMJ	MenP/P	MJ	Hodn.podmienky	MenaP	Štat
	T001	test01					50,00	EUR		0					6,00		
	T01	test01	20,000	%			10,00	EUR		0					6,00		

Výsledok výpočtu prirážky.

Kliknúť na ponuku „Ukončenie“

Zobrazí sa nasledujúce okno:



The screenshot shows the SAP interface for 'Skut.výpočet prirážky: Nákladové strediská/druhy výkonov'. It includes a header with the SAP logo and a navigation menu. The main content area is divided into sections: 'Nákladový okruh' with input fields for '1500' and '1000110700', and a 'do:' field; 'Parametre' with fields for '\* Obdobie: 9' and '\* Fiškálny rok: 2022'; and 'Riadenie chodu' with checkboxes for 'Spracovanie na pozadí', 'Testovací chod', 'Det.zostavy', and 'Zobr.v dialógu'.

Je potrebné vyplniť:

Nákladové stredisko / prípadne skupina NS – pre ktoré bol spracovaný testovací chod pre spustenie výpočtu prirážky

Parametre:

Obdobie – obdobie v ktorom má byť spustený výpočet prirážky

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť spustený výpočet prirážky

Riadenie chodu:

Test. chod – odkliknúť pre spustenie v reálnom chode

Detailná zostava – detail protokolu spustenie výpočtu prirážky

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“ v reálnom chode

Nasledujúca úroveň zostavy [Nápoveď k protokolu](#) [Viac](#) ▾

### Výber

Parametre výberu	Hodnota	Označenie
Nákl.stredisko	1000110700	
Obdobie	009	
Fiškálny rok	2022	
Nákladový okruh	1500	Kap. 15 MF SR
Mena	EUR	Európske euro
TypKurzu	M	Štandardný prepočet za kurz stredú

### Riadenie chodu

Parametre výberu	Hodnota
Druh vykonania	Prirážky RN vypočítané
Režim spracovania	Reálny chod


Processing completed with no errors

### Štatistika

Kategória spracovania	▾	Počet
<a href="#">Prirážky RN vypočítané</a>		1
<a href="#">Nerelevantné</a>		
<a href="#">Nevhodný status</a>		

Kliknúť na ponuku „Nasledujúca úroveň zostavy“

Zobrazí sa nasledujúce okno:


**Zobrazíť NST 1500/1000110700 9/2022: Položka - podmienky**
Ukončenie

Viac ▾

Položka: 
 Množstvo: 
 Netto:  EUR
   
 Daň:


N...	DPod	Popis	Clasťka	Mena	na	MJ	Hodn.podmienky	Mena	Status	ChPp	ATO/MTS	Komponent	OMJ	MenPp	MJ	Hodn.podmienky	MenaP	Stat
<input type="checkbox"/>	T001	test01					50,00	EUR		0				0		0,00		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	T01	test01		20,000	%		10,00	EUR		0				0		0,00		<input type="checkbox"/>

Výsledok výpočtu prírážky.


### 3.3 Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta

Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.  
Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné vyplniť:

Fiškálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz


Nákladové stredisko - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno:



DIMENZIE	STLPCE	Nákl.stred.partner	Nákl.stred.partner	Nákladové stredisko	Nákladové stredisko	Účet hlavnej knihy	Účet hlavnej knihy	Ciastka v mene nákl.okruhu	Množstvo
> Ukazovateľ	Ukazovateľ	1000110000	Úrad Ministerstva ce	1000110700	Sekcia daň a colná	Administr. činnosti	8390010041	10,00 EUR	0
Def.proj.partner				<b>Celkom</b>				10,00 EUR	0
Druh obchodnej oper.								10,00 EUR	0
Druh výkonu									
Druh výkonu partnera									
<b>Celkový súčet</b>								10,00 EUR	0

Výsledok výpočtu prirážky na príjmovi (NS).

## 4 Zúčtovanie výkonov


Zúčtovanie výkonov je možné použiť pre zúčtovanie v NS, ktoré svoju činnosť realizuje pre vnútroorganizačného odberateľa. Skutočné zúčtovanie DV je vykonávané pod typom sekundárneho ND typu \*43.

### 4.1 Stanoviť ceny výkonu Naplánovanie tarify


Pre zúčtovanie výkonov je potrebné mať naplánovanú tarifu, ktorú je možné manuálne založiť pre určený DV.

Prostredie:

FIORI aplikácia




Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

 Plánovanie výkonov/tarif Zmena: Vstup

[Predchádzajúci layout](#) [Nasledujúci layout](#) [Viac](#) ▾

Layout:  Druhy výkonov/štandardné tarify

Premenné

Verzia:	<input type="text" value="0"/>	
Od obdobia:	<input type="text" value="1"/>	September
Do obdobia:	<input type="text" value="12"/>	
Fiškálny rok:	<input type="text" value="2022"/>	
Nákl.stredisko:	<input type="text" value="1000110700"/>	Sekcia daňová a colná
Do:	<input type="text"/>	
alebo skup.:	<input type="text"/>	
Druh výkonu:	<input type="text" value="150003"/> 	
Do:	<input type="text"/>	
alebo skup.:	<input type="text"/>	

Je potrebné vyplniť:

Verzia – zadať nulu

Od obdobia - obdobie v ktorom má byť naplánovaná tarifa

Do obdobia - obdobie v ktorom má byť naplánovaná tarifa

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť naplánovaná tarifa

Nákladové stredisko – pre ktoré má byť naplánovaná tarifa  
alebo

Do – interval pre NS

alebo

Skupina – skupina NS, pre ktorú má byť naplánovaná tarifa

Druh výkonu – pre ktorý má byť naplánovaná tarifa


alebo

Do – interval pre druhy výkonov

alebo

Skupina – skupina DV, pre ktorú má byť naplánovaná tarifa

Kliknúť na ponuku „Prehľadová obrazovka“



Drvýk.	Plánovvýkon	KR	Kapacita	KR	Je...	Fixná tarifa	Vartarifa	Tar.jedn.	ZPT	Plá...	Pri...	ZúčtNáklDr	T	Ekv/Cis	Disp.výkon	DLT...
150003	50	2		2	HOD	0.55		00001	3			8730030043	1	1	0,0	

Je potrebné vyplniť:

Plánovaný výkon – množstvo

Fixná tarifa – tarifa pre plánovaný výkon

Priemerná tarifa – zakliknúť

Kliknúť na ponuku „Účtovanie“


Tarifa je naplánovaná a použiteľná pre zúčtovanie výkonov.

## 4.2 Zúčtovanie výkonov na NS

### 4.2.1 Jednotlivé zadanie dokladu

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

Standard\* ▾

Status spracovania:  Nákladový okruh\*:  Referenčný doklad:  Zápis do denníka:  Dátum záp.do denníka:  Dátum účtovania:  Vytvoril:  Status:

Typ účtovania:  Nákladové stredisko odosielateľa:  Druh výkonu odosielateľa:

Zúčtovania výkonov Položky zúčtovania výkonu

Doklady

<input type="checkbox"/>	Referenčný doklad	Druh refer.dokladu	Dátum záp.do de...	Dátum účtovania	Text hlav.dokl.	Status	Typ účtovania
Ak chcete začať, nastavte príslušné filtre.							

Pre zúčtovanie DV, je potrebné naplniť hlavičkové údaje pre vyplnenie povinných polí a kliknúť na ponuku „Vytvoriť“.

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Nový objekt

Informácia hlavičky Položky zúčtovania

Informácia hlavičky

Text hlav.dokl.:  Dátum účtovania\*:  Fiskálne obdobie:  Nákladový okruh\*:

Dátum záp.do denníka\*:  Dátum prepočtu:  Fiskálny rok:  Celková čiastka v globálnej mene:

Položky zúčtovania

Položky (1) Standard\* ▾

<input type="checkbox"/>	Nákladové stredisko odosielateľa	Druh výkonu odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu	Prvok ŠPP príjemcu	Text položky	Množstvo
<input type="checkbox"/>	1000110700	150003	1000110400		test	10,000 HOD (HOD)

Predvyplnené podľa zvoleného NOK v predchádzajúcej obrazovke:

Je potrebné vyplniť:

Text hlavičky dokladu – podľa požiadavky


Dátum zápisu do denníka - podľa požiadavky

Dátum účtovania - podľa požiadavky

Položky zúčtovania:  
Nákladové stredisko odosielateľa - podľa požiadavky z ponuky  
Druh výkonu odosielateľa - podľa požiadavky z ponuky  
Nákladové stredisko príjemcu - podľa požiadavky z ponuky  
Množstvo - podľa požiadavky

Kliknúť na ponuku „Vytvoriť“

Výsledok zúčtovania výkonov s číslom dokladu.



**SAP Doklad** 1300000011

Zadané dňa: 15.09.2022    Typ účtovania: Normálne    Status: Zaučtované  
Vytvoril: TOMECKOVÁ (Lucia Tomečková)    Druh refer.dokladu: COBK

Informácia hlavičky    Položky zúčtovania    Jednotlivé položky

**Informácia hlavičky**

Dátum zápis do denníka: 15.09.2022	Dátum prepočtu: 01.01.2022	Fiskálny rok: 2022	Celková čiastka v globálnej mene: 5,50 EUR
Dátum účtovania: 15.09.2022	Fiskálne obdobie: 009	Nákladový okruh: 1500 (Kap. 15 MF SR)	

**Položky zúčtovania**

Položky (1) Standard\*

Nákladové stredisko odosielateľa	Druh výkonu odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu	Prvok ŠPP príjemcu	Text položky	Množstvo	Celk.sadzba nákladu mene t...
1000110700 (Sekcia daňa a colna)	150003 (O = Ú a obsluha zar.)	1000110400 (Sekcia rozp.položky)		test	10,000 H00	0,55 EUR


**Jednotlivé položky**

Položky (1) Standard


Zápis do denníka	Zdroj	Skupina účt...	Druh zápis do denníka	Druh obchodnej transakcie	Účtovný okruh
Zápis do denníka: 1000000040					
1000000040	0L		CO (Úč.sekundár.nákladov)	RKL (Zúčtovanie výkonu skut.)	1510 (Úrad MF SR)

## 4.2.2 Hromadné zadanie dokladu zo súboru (excel)

Prostredie:  
FIORI aplikácia



**POZN:**  
Umožňuje zúčtovanie výkonov na nákladové stredisko.  
Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Štandard\* ↕

Status spracovania: 
 Nákladový okruh:\* 
 Referenčný doklad: 
 Zápis do denníka: 
 Dátum záp.do denníka: 
 Dátum účtovania:


Vytvoril: 
 Status: 
 Typ účtovania: 
 Nákladové stredisko odosielateľa: 
 Druh výkonu odosielateľa: 
Spustiť Upraviť filtre (1)

Zúčtovania výkonov ↔ Položky zúčtovania výkonu

**Doklady** Stornovať Znovu účtovať Kopírovať Vytvoriť ⚙️ 📄

<input type="checkbox"/>	Referenčný doklad	Druh refer.dokladu	Dátum záp.do de...	Dátum účtovania	Text hlav.dokl.	Status	Typ účtovania
Ak chcete začať, nastavte príslušné filtre.							

Je potrebné vyplniť:  
Nákladový okruh – 1500



Štandard\* ↕

Status spracovania: 
 Nákladový okruh:\* 
 Referenčný doklad: 
 Zápis do denníka: 
 Dátum záp.do denníka: 
 Dátum účtovania:

Vytvoril: 
 Status: 
 Typ účtovania: 
 Nákladové stredisko odosielateľa: 
 Druh výkonu odosielateľa: 
Spustiť Upraviť filtre (2)


Zúčtovania výkonov ↔ Položky zúčtovania výkonu

**Doklady** Stornovať Znovu účtovať Kopírovať Vytvoriť ⚙️ 📄

<input type="checkbox"/>	Referenčný doklad	Druh refer.dokladu	Dátum záp.do de...	Dátum účtovania	Text hlav.dokl.	Status	Typ účtovania
Ak chcete začať, nastavte príslušné filtre.							

Po vyplnení polí, je potrebné kliknúť na ponuku „Vytvoriť“.  
V prípade, ponuky „Spustiť“ budú zobrazené všetky vytvorené doklady v rámci zúčtovania výkonov za príslušný nákladový okruh.

Zobrazí sa nasledujúce okno:



Štandard\* ↕

Status spracovania: 
 Nákladový okruh:\* 
 Referenčný doklad: 
 Zápis do denníka: 
 Dátum záp.do denníka: 
 Dátum účtovania:

Vytvoril: 
 Status: 
 Typ účtovania: 
 Nákladové stredisko odosielateľa: 
 Druh výkonu odosielateľa: 
Spustiť Upraviť filtre (2)

Zúčtovania výkonov ↔ Položky zúčtovania výkonu

**Doklady** Stornovať Znovu účtovať Kopírovať ⋮

**Nový objekt** 📄 ✕

Informácia hlavičky ↔ Položky zúčtovania

**Informácia hlavičky**

Text hlav.dokl.: 
 Fiskálne obdobie:

Dátum záp.do denníka:\* 
 Fiskálny rok:

Dátum účtovania:\* 
 Nákladový okruh:\*

Dátum prepočtu: 
 Celková čiastka v globalnej mene:

**Položky zúčtovania**

Položky (1) Štandard ↕ Kopírovať Pridať Odstrániť Odvzdať Priradiť výsledkový objekt 📄 Zobrazí detaily ⋮

<input type="checkbox"/>	Nákladové stredisko odosielateľa	Druh výkonu odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

Vytvoriť Zrušiť

Ľavá časť obrazovky slúži ako prehľad filtrovaných dát a zároveň slúži ako prehľad vytvorených dokladov.

Pravá časť obrazovky slúži pre zadanie nového dokladu pre zadanie zúčtovania výkonov. Je potrebné vyplniť:

Informácie hlavičky

Nákladový okruh – 1500 (systém doplní automaticky po vyplnení zo vstupnej obrazovky)

Dátum dokladu a dátum účtovania – systém doplní automaticky, vychádzajúc z aktuálneho dňa, kedy dochádza k preúčtovaniu


Fiškálne obdobie - systém doplní automaticky vzhľadom na dátum dokladu a dátum účtovania

Fiškálny rok – systém doplní automaticky vzhľadom na dátum dokladu a dátum účtovania

Text hlavičky dokladu - popis

Položky pridelenia

Zvoliť možnosť „Odozvať“.



Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, cez ktorú používateľ môže Pridať súbor z úložiska. Používateľ pridá šablónu s vyplnenými údajmi.

Poznámka: V aktuálnej verzii systému pre rok 2025/2026 je maximálny limit dokladu 166 položiek. Rozdelenie položiek do viacerých súborov je popísané v kapitole 10 Rozdelenie položiek do viacerých súborov.

**Odvzdať súbor CSV**

---

Oddeľovač

Bodkočiarka
  Ciarka
  Karta


Desatinný oddeľovač

Desatinná bodka
  Desatinná čiarka

---

[Prevziať prázdnu šablónu](#)  
[Prevziať šablónu s aktuálnymi položkami](#)

Odvzdať Pridať



**Nenašli sa žiadne súbory.**


Presuňte sem súbory na odovzdanie alebo použite tlačidlo "Odvzdať".

Potvrdiť
Stornovať

Zvoliť možnosť „Pridať“.

Vybrať požadovaný súbor napr. z vášho lokálneho disku.

Poznámka: Používateľ pripája súbor v správnom formáte , postup prevzatia šablóny je uvedený v nasledujúcej podkapitole (4.2.2.2 Hromadné zadanie dokladu zo súboru (prevzatie šablóny) a zároveň používa pri naplnení súboru postup uvedený v podkapitole (4.2.2.1 Vyplnenie údajov šablóny).



Zobrazí sa nasledujúce okno s položkovým vyhodnotením údajov na prevzatie (resp. sa zobrazí chybové hlásenie):

**Odvzdať súbor CSV**

---

✔ 2 položiek je pripravených na prevzatie.

Nákladové stredisko odosielateľa	Druh výkonu odosielateľa	Nákladové stredisko prijemcu	Prvok ŠPP prijemcu	Text položky	Množstvo	Aktivita sieťového diagramu prijemcu	Cislo vyr.procesu	Cislo výsled.objektu	Dátum realiz.výkon
1000000001	150001	1000000002		Marian_25	5				
1000000001	150003	1000000002		Marian_25	10				

Potvrdiť
Stornovať

Pre prevzatie údajov do systému zvoliť tlačidlo „Potvrdiť“.  
Položky sú načítané a rozvrhnuté do príslušných polí aplikácie:  
Nový objekt



Informácia hlavičky **Položky zúčtovania**

Položky (2) **Štandard\*** Kopírovať Pridať Odstrániť Odovzdať Priradiť výsledkový objekt Potlačiť detaily ...

Nákladové stredisko odosielateľa	Druh výkonu odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu
<input type="checkbox"/> Prvok ŠPP príjemcu: <input type="text"/>		
Text položky: <input type="text" value="Marian_25"/>		
Množstvo: <input type="text" value="5,000"/> HOD (HOD)		
Celk.sadzba náklad.v mene trans.: 5,00 EUR		
Ciastka v mene tran.: 25,00 EUR		
Účet pre pridelenie: 8730010043		
<input type="checkbox"/> <input type="text" value="1000000001"/>	<input type="text" value="150003"/>	<input type="text" value="1000000002"/>
Prvok ŠPP príjemcu: <input type="text"/>		
Text položky: <input type="text" value="Marian_25"/>		
Množstvo: <input type="text" value="10,000"/> HOD (HOD)		
Celk.sadzba náklad.v mene trans.: 5,00 EUR		
Ciastka v mene tran.: 50,00 EUR		
Účet pre pridelenie: 8730030043		

Vytvoriť Zrušiť

Pre vytvorenie dokladu zvoliť možnosť „Vytvoriť“.

Zobrazí sa vytvorený doklad s charakteristickými hromadne zadanými údajmi:

**1300000848**



Informácia hlavičky **Položky zúčtovania** Jednotlivé položky

Položky zúčtovania


Položky (2) **Štandard\*** Zobraziť tok alokácie Potlačiť detaily ...

Nákladové stredisko odosielateľa	Druh výkonu odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu
1000000001 (Datacenterum 01042024)	150001 (test)	1000000002 (test EN)
Prvok ŠPP príjemcu:		
Text položky: Marian_25		
Množstvo: 5,000 HOD		
Celk.sadzba náklad.v mene trans.: 5,00 EUR		
Ciastka v mene tran.: 25,00 EUR		
Účet pre pridelenie: 8730010043 (Administr. činnosti)		
1000000001 (Datacenterum 01042024)	150003 (O a Ú a obsluha zar.)	1000000002 (test EN)
Prvok ŠPP príjemcu:		
Text položky: Marian_25		
Množstvo: 10,000 HOD		
Celk.sadzba náklad.v mene trans.: 5,00 EUR		
Ciastka v mene tran.: 50,00 EUR		
Účet pre pridelenie: 8730030043 (Opr.a údrž.a ob.zar.)		

Hodnoty zúčtovaných výkonov sú zapísané v údajoch novovzniknutého čísla dokladu.

#### 4.2.2.1 Vyplnenie údajov šablóny (SV súbor UTF-8).

V prípade ak má používateľ k dispozícii na disku správnu univerzálnu šablónu pre hromadné nahrávanie údajov, vyplňa stĺpce šablóny (pozri príklad nižšie).



Poznámka: stĺpce, ktoré nie sú potrebné môžeme vymazať.

Poznámka: Ak užívateľ nemá k dispozícii správnu šablónu, postup prevzatia šablóny je uvedený v nasledujúcej podkapitole (4.2.2.2 Hromadné zadanie dokladu zo súboru (prevzatie šablóny)).


Príklad:

Nákladové stredisko odosielateľa – 1000000001


Druh výkonu odosielateľa - 150001, 150003

Množstvo – 5, 10

Text položky – Marian\_25



Používateľ pred uložením môže overiť či údaje súboru ukladá v podporovanom formáte. Podporovaný formát súboru je:




Pozor: prostredie zdieľaného prístupu aktuálne nepodporuje ukladanie v požadovanom formáte „CSV UTF-8“. Nastavenie formátu je pre spracovanie súboru nevyhnutné. Je teda potrebné pripravený súbor presunúť do počítača. Ponuka uložiť ho v požadovanom formáte sa zobrazí, ak súbor otvoríte z prostredia vlastného zariadenia.

#### 4.2.2.2 Hromadné zadanie dokladu zo súboru (prevzatie šablóny)

Nasledujúce obrázky zobrazujú ako postupovať, ak nemáte k dispozícii šablónu v požadovanom formáte.

Zvoliť možnosť „Prevziať prázdnu šablónu“.



Odozdať súbor CSV

Odozdať

Oddeľovač

Bodkočiarka  Ciarka  Karta


Desatinný oddeľovač

Desatinná bodka  Desatinná čiarka

[Prevziať prázdnu šablónu](#)

[Prevziať šablónu s aktuálnymi položkami](#)

Odozdať Pridať




Nenašli sa žiadne súbory.


Presuňte sem súbory na odovzdanie alebo použite tlačidlo "Odozdať".

[Potvrdiť](#) [Stornovať](#)


Prevzatie súboru.




Zobrazenie súboru, ktorý je primárne uložený na vzdialenom úložisku.




Otvorenie úložiska vlastného zariadenia.




Zvoľte vyhovujúce umiestnenie na vlastnom zariadení.




Napríklad využite priečinkov stiahnutých súborov.




Premiestnite alebo skopírujte súbor zo vzdialeného zariadenia (datacentra) do vlastného zariadenia.



Súbor je potrebné otvoriť z prostredia vlastného zariadenia.




Následne potrebujeme súbor „Uložiť ako“ vo formáte:



### 4.3 Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta

Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.

Prostredie:  
FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

Výzvy

Hľadať

Fiškálny rok: \* 2022 x

Účtovné obdobie: 9 x

Účtovný okruh: 1510 (Úrad MF SR) x

Funkčná oblasť:

Segment:

Ziskové stredisko:

Hierarchia nákl.stredisk:

Nákladové stredisko / skup.nákl.stredisk:

Nákladové stredisko: 1000110700 x

Hierarchia účtov HK:

Účet hl.knihy/skupina účtov hl.knihy:

Je potrebné vyplniť:

Fiškálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Nákladové stredisko - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Štandard

Spustiť Zobrazí panel filtrov Filtre (2)


Ak tu chcete zobraziť filtre, pridajte ich vo filtroch na paneli filtrov

DIMENZIE	STLPCE	Nákladové stredisko	Nákladové stredisko	Nákl.stred.partnera	Nákl.stred.partnera	Účet hlavnej knihy	Účet hlavnej knihy	Čiastka v mene nákl.okruhu	Množstvo
> Ukazovatele	Ukazovatele	1000110700	Sekcia daň.a colná	1000110400	Sekcia rozp.politiky	Opr.a údrž.a ob.zar.	8730030043	-5,50 EUR	-10,0 HOD
Def.proj.partnera									
Druh obchodnej oper.									
Druh výkonu									
<b>Celkový súčet</b>								<b>-5,50 EUR</b>	<b>-10,0 HOD</b>

Výsledok zúčtovania výkonov na príjmovi (NS).


## 5 Správa hodnôt štatistických ukazovateľov

Prostredie:  
FIORI aplikácia



POZN:

Umožňuje zápis štatistických ukazovateľov na nákladové stredisko.  
Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:




Standard\* 

Status spracovania:  Nákladový okruh: \*  Císlo dokladu:  Dátum dokl.:

Dátum účtov.:  Vytvoril:  Status:  Typ účtovania:

Nákladové stredisko príjemcu:  Štatist. ukazovateľ:  **Spustiť** Upraviť filtre (1)

Hodnoty štatistických ukazovateľov  Položky hodnôt štatistických ukazovateľov

Doklady Stornovať Kopirovať Vytvoriť   



<input type="checkbox"/>	Císlo dokladu	Dátum dokl.	Dátum účtov.	Vytvoril	Text hlav.dokl.
Ak chcete začať, nastavte príslušné filtre.					

Je potrebné vyplniť:

Nákladový okruh – 1500

Po vyplnení polí, je potrebné kliknúť na ponuku „Vytvoriť“.

V prípade stlačenia tlačidla „Spustiť“ budú zobrazené všetky doklady vyhovujúce zadaným výberovým kritériám.

Ľavá časť obrazovky slúži ako prehľad filtrovaných dát a zároveň slúži ako prehľad vytvorených dokladov. Pravá časť obrazovky slúži pre zadanie nového dokladu pre zápis štatistických ukazovateľov.

Je potrebné vyplniť:

Informácie hlavičky

Nákladový okruh – 1500 (systém doplní automaticky po vyplnení zo vstupnej obrazovky)

Dátum dokladu a dátum účtovania – systém doplní automaticky, vychádzajúc z aktuálneho dňa, kedy dochádza k preúčtovaniu


Fiškálne obdobie - systém doplní automaticky vzhľadom na dátum dokladu a dátum účtovania

Fiškálny rok – systém doplní automaticky vzhľadom na dátum dokladu a dátum účtovania



Text hlavičky dokladu - popis

## 5.1 Jednotlivé zadanie dokladu

Zvoliť možnosť Nastavenia:



Hodnoty ukazov.


Položky (1) **Štandard** ▾      Kopírovať   Pridať   Odstrániť   Odovzdať      Zobraziť detaily   **Nastavenia (Ctrl+...)**      ▾

<input type="checkbox"/>	Nákladové stredisko príjemcu	Štatist. ukazovateľ	<small>Nastavenia (Ctrl+...)</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Kategória: -

**Vytvoriť**   Zrušiť

Zobrazí sa nasledujúca tabuľka:



Nastavenie zobrazenia Reset

Stĺpce   Triediť   Filtrovať   Zoskupiť

Hľadať       Zobraziť vybrané

- Stĺpce (5/40)
- Nákladové stredisko príjemcu
- Štatist. ukazovateľ
- Kategória
- Množstvo
- Text
- Aktivita sieťového diagramu príjemcu
- Druh výkonu
- Fondy príjemcu
- Funkčná oblasť príj.
- Jednotka množstva
- Názov druhu výkonu
- Názov funkčnej oblasti príjemcu
- Názov nákladového strediska príjemcu
- Názov prvku ŠPP príjemcu
- Názov štatistického ukazovateľa

**OK**   Zrušiť

V danej tabuľke je možné vybrať si ľubovoľné polia, ktoré budú použité pri zápise štatistických ukazovateľov. Po zvolení jednotlivých polí zvoliť možnosť „OK“.

Hodnoty ukazov.

Položky (1) **Štandard** ▼ Kopírovať Pridať Odstrániť Odovzdať Zobraziť detaily ⚙️ 📄 ▼

<input type="checkbox"/>	Nákladové stredisko príjemcu	Štatist. ukazovateľ
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kategória: –

Následne v pravom rohu hore zvolíme možnosť zobraziť detaily a zobrazí sa obrazovka so všetkými potrebnými poľami na vyplnenie.

Hodnoty ukazov.

Položky (1) **Štandard** ▼ Kopírovať Pridať Odstrániť Odovzdať Potlačiť detaily ⚙️ 📄 ▼

<input type="checkbox"/>	Nákladové stredisko príjemcu	Štatist. ukazovateľ
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kategória: –

Množstvo:

Text:

Je potrebné vyplniť zvolené polia.

Príklad:

Nákladové stredisko príjemcu – 1000110284

Štatistický ukazovateľ – P00001

Množstvo – 1

Text – Zápis štatistických ukazovateľov

Zvoliť „Vytvoriť“.

Nový objekt

Informácia hlavičky Hodnoty ukazov.

Hodnoty ukazov.

Položky (1) **Štandard** ▼ Kopírovať Pridať Odstrániť Odovzdať Potlačiť detaily ⚙️ 📄 ▼

<input type="checkbox"/>	Nákladové stredisko príjemcu	Štatist. ukazovateľ
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1000110284"/>	<input type="text" value="P00001"/>

Kategória: 1

Množstvo:  KS

Text:

Návrh bol uložený Vytvoriť Zrušiť

Zobrazí sa nasledovná obrazovka s číslom dokladu:

1500001515

Stornovat Kopirovat

Informácia hlavičky Hodnoty ukazov.

Hodnoty ukazov.

Položky (1) Štandard

Potlačiť detaily


Nákladové stredisko prijemcu	Štatist. ukazovateľ	Kategória
1000110284 (Hlavný ekonóm)	P00001 (Počet rekvalifikačných kurzov)	1 (Pevné hodnoty)
Množstvo: 1 KS		
Text: Zápis štatistických ukazovateľov		

Hodnoty štatistických ukazovateľov boli zapísané na hore uvedené číslo dokladu.

## 5.2 Hromadné zadanie dokladu zo súboru (excel)

Prostredie:


FIORI aplikácia



POZN:

Umožňuje zápis štatistických ukazovateľov na nákladový objekt.

Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:




Šandard\*  
 Status spracovania: Všetko  
 Nákladový okruh: \*  
 Číslo dokladu:  
 Dátum dokl.:  
 Dátum účtov.: Posledné 3 mesiace do dá...  
 Vytvoril:  
 Status:  
 Typ účtovania:  
 Nákladové stredisko príjemcu:  
 Štatist. ukazovateľ:  
 Spustiť Upraviť filtre (1)

Hodnoty štatistických ukazovateľov    Položky hodnôt štatistických ukazovateľov

**Doklady**    Stornovať    Kopírovať    Vytvorit

<input type="checkbox"/>	Číslo dokladu	Dátum dokl.	Dátum účtov.	Vytvoril	Text hlav.dokl.	Status	Typ účtovania
Ak chcete začať, nastavte príslušné filtre.							

Je potrebné vyplniť:  
Nákladový okruh – 1500




Šandard\*  
 Status spracovania: Všetko  
 Nákladový okruh: \* 1500  
 Číslo dokladu:  
 Dátum dokl.:  
 Dátum účtov.: Posledné 3 mesiace do dá...  
 Vytvoril:  
 Status:  
 Typ účtovania:  
 Nákladové stredisko príjemcu:  
 Štatist. ukazovateľ:  
 Spustiť Upraviť filtre (2)

Hodnoty štatistických ukazovateľov    Položky hodnôt štatistických ukazovateľov

**Doklady**    Stornovať    Kopírovať    Vytvorit

<input type="checkbox"/>	Číslo dokladu	Dátum dokl.	Dátum účtov.	Vytvoril	Text hlav.dokl.	Status	Typ účtovania
Ak chcete začať, nastavte príslušné filtre.							

Po vyplnení polí, je potrebné kliknúť na ponuku „Vytvorit“.  
V prípade, ponuky „Spustiť“ budú zobrazené všetky vytvorené doklady v rámci zápisu ŠU príslušný nákladový okruh.  
Zobrazí sa nasledujúce okno:



Šandard\*  
 Status spracovania: Všetko  
 Nákladový okruh: \* 1500  
 Číslo dokladu:  
 Dátum dokl.:  
 Dátum účtov.: Posledné 3 mesiace do dá...  
 Vytvoril:  
 Status:  
 Typ účtovania:  
 Nákladové stredisko príjemcu:  
 Štatist. ukazovateľ:  
 Spustiť Upraviť filtre (2)

Hodnoty štatistických ukazovateľov    Ďalšie dáta

**Doklady**    Stornovať    Kopírovať    Vytvorit

<input type="checkbox"/>	Číslo dokladu	Dátum dokl.	Dátum účtov.
Ak chcete začať, nastavte príslušné filtre.			

**Nový objekt**    Informácia hlavíčky    Hodnoty ukazov.

**Informácia hlavíčky**

Text hlav.dokl.:  
 Dátum dokl.: 05.08.2025  
 Dátum účtov.: 05.08.2025  
 Dátum prepočtu: Napríklad 31.12.2025  
 Fiskálne obdobie: 008  
 Fiskálny rok: 2025  
 Nákladový okruh: \* 1500 (Kap. 15 MF SR)

**Hodnoty ukazov.**

Položky (1) Šandard\*  
 Kopírovať    Pridať    Odstrániť    Odovzdať    Zobrazit detaily  
 Vytvorit    Zrušiť

Ľavá časť obrazovky slúži ako prehľad filtrovaných dát a zároveň slúži ako prehľad vytvorených dokladov.

Pravá časť obrazovky slúži pre zadanie nového dokladu pre zápis štatistických ukazovateľov. Je potrebné vyplniť:

Informácie hlavičky

Nákladový okruh – 1500 (systém doplní automaticky po vyplnení zo vstupnej obrazovky)

Dátum dokladu a dátum účtovania – systém doplní automaticky, vychádzajúc z aktuálneho dňa, kedy dochádza k preúčtovaniu


Fiškálne obdobie - systém doplní automaticky vzhľadom na dátum dokladu a dátum účtovania

Fiškálny rok – systém doplní automaticky vzhľadom na dátum dokladu a dátum účtovania




Text hlavičky dokladu - popis

Položky pridelenia

Zvoliť možnosť „Odozvať“.



Hodnoty ukazov.

Položky (1) **Štandard** ▾      Kopírovať   Pridať   Odstrániť   **Odozvať**      Potlačiť detaily         ▾

<input type="checkbox"/>	Nákladové stredisko prijemcu	Štatist. ukazovateľ
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kategória: -

Množstvo:

Text:

Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, cez ktorú používateľ môže Pridať súbor z úložiska. Používateľ pridá šablónu s vyplnenými údajmi.

Poznámka: V aktuálnej verzii systému pre rok 2025/2026 je maximálny limit dokladu 997 položiek. Rozdelenie položiek do viacerých súborov je popísané v kapitole 10 Rozdelenie položiek do viacerých súborov.


Odovzdať súbor CSV

Oddeľovač  
 Bodkočiarka  Ciarka  Karta

Desatinný oddeľovač  
 Desatinná bodka  Desatinná čiarka

[Prevziať prázdnu šablónu](#)  
[Prevziať šablónu s aktuálnymi položkami](#)

Odovzdať Pridať

Nenašli sa žiadne súbory.


Presuňte sem súbory na odovzdanie alebo použite tlačidlo "Odovzdať".

Potvrdiť Stornovať

Zvoliť možnosť „Pridať“.

Vybrať požadovaný súbor napr. z vášho lokálneho disku.

Poznámka: Používateľ pripája súbor v správnom formáte, postup prevzatia šablóny je uvedený v nasledujúcej podkapitole (5.2.2 Hromadné zadanie dokladu zo súboru (prevzatie šablóny)) a zároveň používa pri naplnení súboru postup uvedený v podkapitole (5.2.1 Vyplnenie údajov šablóny).



Zobrazí sa nasledujúce okno s položkovým vyhodnotením údajov na prevzatie (resp. sa zobrazí chybové hlásenie):

Odovzdať súbor CSV


✔ 2 položiek je pripravených na prevzatie.

Nákladové stredisko príjemcu	Štatist. ukazovateľ	Množstvo	Text	Aktivita sieťového diagramu príjemcu	Druh výkonu	Fondy príjemcu	Funkčná oblasť prij.	Nehnuteľnosť príjemcu - budova	Nehnuteľnosť príjemcu - kľ vedľajších n
1000000066	P00005	10	Zápis ŠU 1						
1000000077	P00009	20	Zápis ŠU 2						

Potvrdiť Stornovať

Pre prevzatie údajov do systému zvoliť tlačidlo „Potvrdiť“.

Položky sú načítané a rozvrhnuté do príslušných polí aplikácie:




The screenshot shows a table with two rows of data. Each row has a checkbox, a text input field for the account number, another text input field for the indicator, and a 'Kopírovať' button. Below each row, there are fields for 'Kategória', 'Množstvo', and 'Text'.

<input type="checkbox"/>	Nákladové stredisko príjemcu	Štatist. ukazovateľ
<input type="checkbox"/>	1000000066	P00005
	Kategória: -	
	Množstvo: 10,000	
	Text: Zápis ŠU 1	
<input type="checkbox"/>	1000000077	P00009
	Kategória: -	
	Množstvo: 20,000	
	Text: Zápis ŠU 2	

Pre vytvorenie dokladu zvoliť možnosť „Vytvoriť“.

Zobrazí sa vytvorený doklad s charakteristickými hromadne zadanými údajmi:




The screenshot shows a document header with the number 1500001516 and buttons for 'Stornovať' and 'Kopírov'. Below the header, there is a table with the following data:

Nákladové stredisko príjemcu	Štatist. ukazovateľ	Kategória
1000000066 (Nákl. Stredisko 66)	P00005 (počet firiem)	1 (Pevné hodnoty)
Množstvo: 10 KS		
Text: Zápis ŠU 1		
1000000077 (Náklad. stredisko 77)	P00009 (Počet tehál)	1 (Pevné hodnoty)
Množstvo: 20 KS		
Text: Zápis ŠU 2		

Hodnoty štatistických ukazovateľov sú zapísané v údajoch novovzniknutého čísla dokladu.

### 5.2.1 Vyplnenie údajov šablóny (CSV súbor UTF-8).

V prípade ak má používateľ k dispozícii na disku správnu univerzálnu šablónu pre hromadné nahrávanie údajov, vyplňa stĺpce šablóny (pozri príklad nižšie).



The screenshot shows an Excel spreadsheet with a CSV template. The first row contains the following data:

A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1	Nákladov	Štatist. uki	Množstvo	Text	Aktivita sí	Druh výko	Fondy prij	Funkčná o	Nehnutelí	Nehnutelí	Nehnutelí	Nehnutelí	Nehnutelí	Nehnutelí	Nehnutelí	Nehnutelí	Nositel' ná	Osobné čí	Položka pri	Predajný c	Príjemca -	Príjemca g	Prvok ŠPP Rc
2																							
3																							
4																							
5																							

Poznámka: stĺpce, ktoré nie sú potrebné môžeme vymazať.

Poznámka: Ak nemá k dispozícii správnu šablónu, postup prevzatia šablóny je uvedený v nasledujúcej podkapitole (5.2.1 Hromadné zadanie dokladu zo súboru (prevzatie šablóny)).


Príklad:

Nákladové stredisko príjemcu – 1000000066, 1000000067

Štatistický ukazovateľ - P00005, P00009


Množstvo – 10, 20

Text položky – Zápis ŠU 1, Zápis ŠU 2



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Nákladové stredisko príjemcu	Štatist. ukazovateľ	Množstvo	Text							
2	1000000066	P00005	10	Zápis ŠU 1							
3	1000000077	P00009	20	Zápis ŠU 2							
4											
5											

Používateľ pred uložením môže overiť či údaje súboru ukladá v podporovanom formáte. Podporovaný formát súboru je:




- Zožiť programu Excel (\*.xlsx)
- Zožiť programu Excel podporujúci makrá (\*.xlsm)
- Binárny zožiť programu Excel (\*.xlsb)
- Zožiť programu Excel 97-2003 (\*.xls)
- CSV UTF-8 (oddelené čiarkami) (\*.csv)**
- Údaje XML (\*.xml)
- Jednosúborová webová stránka (\*.mht;\*.mhtml)
- Webová stránka (\*.htm;\*.html)

Pozor: prostredie zdieľaného prístupu aktuálne nepodporuje ukladanie v požadovanom formáte „CSV UTF-8“. Nastavenie formátu je pre spracovanie súboru nevyhnutné. Je teda potrebné pripravený súbor presunúť do počítača. Ponuka uložiť ho v požadovanom formáte sa zobrazí, ak súbor otvoríte z prostredia vlastného zariadenia.


## 5.2.2 Hromadné zadanie dokladu zo súboru (prevzatie šablóny)

Nasledujúce obrázky zobrazujú ako postupovať, ak nemáte k dispozícii šablónu v požadovanom formáte.


Zvoliť možnosť „Prevziať prázdnu šablónu“.




Prevzatie súboru.




Zobrazenie súboru, ktorý je primárne uložený na vzdialenom úložisku.




Otvorenie úložiska vlastného zariadenia.




Zvoľte vyhovujúce umiestnenie na vlastnom zariadení.




Napríklad využite priečink stiahnutých súborov.




Premiestnite alebo skopírujte súbor zo vzdialeného zariadenia (datacentra) do vlastného zariadenia.




Súbor je potrebné otvoriť z prostredia vlastného zariadenia.




Následne potrebujeme súbor „Uložiť ako“ vo formáte:




### 5.3 Kopírovanie dokladu



Zvoliť konkrétny nákladový okruh a možnosť Spustiť:




Zobrazí sa nasledujúca obrazovka so zoznamom zaúčtovaných dokladov pre daný nákladový okruh:




Vyberieme konkrétny doklad a označíme ho v označovacom/zaškrtávacom poli. Následne zvolím možnosť Kopírovať:


Interné



Zobrazí sa nový doklad so skopírovanými dátami z pôvodného dokladu. V prípade potreby môžeme zobrazené údaje upravovať. Resp. ak nechceme nič meniť/doplniť, zvolíme možnosť Vytvoriť.



Doklad bol vytvorený:



## 6 Cyklus rozúčtovania

Pri uzávierke CO obdobia je možné vykonávať rozúčtovanie skutočných nákladov réžii, prostredníctvom cyklov, segmentov. Príjemcom nákladov môže byť NS, prvok ŠPP, objekty RE-FX. Bázou pre rozúčtovanie môžu byť prvotné náklady alebo ŠU.

Rozúčtovanie je metóda alokácie primárnych a sekundárnych nákladov v účtovníctve NS. Príjemcom sa odovzdajú tieto informácie:

- Primárne ND sa kumulatívne alebo v skupinách priradujú k hodnotiacim (sekundárnym) ND.
- Primárne ND sa v príjemcoch nezaznamenávajú
- Informácie o odosielateľovi a príjemcovi sa zobrazujú v CO doklade
- Informačný systém je možné použiť na analýzu výsledkov rozúčtovania podľa ND, na hodnotenie podľa vzťahov medzi odosielateľom a príjemcom

Skutočné rozúčtovanie sa vykonáva pod typom sekundárneho ND \*42.


POZN:

Pre rozúčtovanie je potrebné založiť cyklus a segment rozúčtovania.


### 6.1 Založenie cyklu rozúčtovania a segmentov

Prostredie:

FIORI aplikácia






Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:


**Vykonanie Sk.rozúčt.: Vstup.obr.**

**Menu** ▾ **Nastavenia**

- Rozúčtovanie >
- Spracovanie >
- Skok >
- Dodatky** >
- System >
- Nápoveď >
- Rozbalíť menu
- Prehliadač súborov SAP GUI for HTML
- Nastavenia...
- Det.zostavy

**Doplnkové funkcie**

-  Blokovanie segmentov pre test.chod
-  Zobrazenie dokladov a simulácií
-  Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager

**Dátum valuty...**

- Obdobie spust.kumulácie
- Variant >
- Cyklus** >
- Aktivácia parametra
- Údržba schémy zúčtovania
- Nastaviť nákladový okruh


**Zobrazenie prehľadu**

- Založenie** (Shift+F5)
- Zmena (Shift+F6)
- Zobrazenie (Shift+F7)
- Výmaz (Shift+F2)
- Kontrola oddelene
- Skupiny chodu cyklu

Cyklus	Poč.dátum
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Je potrebné kliknúť na „Menu – Dodatky – Cyklus - Založenie“:

Zobrazí sa nasledujúce okno:


**Založ.cyklu sk.rozúčtovania: Vstup**

**Menu** ▾

Nákladový okruh:

Cyklus:\*

Počiatočný dátum:\*

**Predloha**

---

Cyklus:

Počiatočný dátum:

Nákladový okruh:

Je potrebné vyplniť:  
Cyklus – XXNUCA, kde:

XX - označenie účtovného okruhu (3 a 4 pozícia UO)  
N - označenie nemocnice (znak vkladá nemocnica)  
U – označenie cyklu rozúčtovania  
C = označenie controllingového cyklu  
A = poradie cyklu

V prípade modulu RE-FX je konvencia číslovania cyklu nasledovná:  
Cyklus – XXNBZZ, kde:

XX - označenie účtovného okruhu (3 a 4 pozícia UO)  
N - označenie nemocnice (znak vkladá nemocnica)  
B = označenie RE-FX (budova)  
ZZ – poradie cyklu


V prípade modulu RE-FX je konvencia číslovania segmentu nasledovná:  
Segment – HSSSUUUU / PSSSUUUU kde:  
H – označenie hlavnej činnosti / P – označenie podnikateľskej činnosti  
SSSS – ID štatistického ukazovateľa (prepočtového kľúča)  
UUUU – označenie účtu/skupiny účtov

Počiatkový dátum: príklad 1.1.2025

Pozn.: číselníky označovania cyklov a segmentov modulu CO sú v prílohe dokumentu



Menu ▾

Nákladový okruh:   
Cyklus:\*   
Počiatkový dátum:\*  

Predloha

Cyklus:   
Počiatkový dátum:   
Nákladový okruh:

Následne Kliknúť na ponuku „Vykonanie“

Nákladový okruh:  Kap. 15 MF SR

Cyklus:

Status:

Platné od:

do:

Text:

Znak

- iteračné
- Kumulovane
- Kumulov.op.

Skupiny polí

- Odvod.fondu/FObl/dot.
- Mena objektu
- Odvod.FunkObl
- Mena transakcie
- Odvod.fondu
- 1. mena
- Odvodenie grantu

[Zrušenie](#)

Napišeme text (označenie) cyklu, označíme pole „iteračné“ (cyklus, rozúčtováva náklady do posledných zostatkov) „odvod.fondu/FObl/dot.“ a následne kliknúť na ponuku „Bez kontroly“ cyklus uložíme.

< **SAP** Založ.cyklu sk.rozúčtovania: DátaHlav. ▾

Menu ▾ [Prehľad segmentov...](#) [Vyhľ.objektu](#) [Pripojenie segmentu](#) [Atribúty](#)

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR  
Cyklus: 10UCA Status: Uložené  
Platné od: 01.01.2025 do: 31.12.2025  
Text: 1510\_rozúčtovanie CO cyklus A

Znak	Skupiny polí	
<input checked="" type="checkbox"/> Iteračné	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.fondu/FObl/dot.	<input type="checkbox"/> Mena objektu
<input type="checkbox"/> Kumulovane	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.FunkObl	<input type="checkbox"/> Mena transakcie
<input type="checkbox"/> Kumulov.op.	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.fondu	<input type="checkbox"/> 1. mena
	<input checked="" type="checkbox"/> Odvodenie grantu	<a href="#">&gt;&gt;</a>

✔ Cyklus 10UCA, začiatkový dátum 01.01.2025 bol uložený [Zobrazíť detaily](#)

Systém vygeneruje informáciu o vytvorenom cykle.

V ďalšom kroku klikneme na záložku „pripojenie segmentu“.

< **SAP** Založ.cyklu sk.rozúčtovania: DátaHlav. ▾

Menu ▾ [Prehľad segmentov...](#) [Vyhľ.objektu](#) [Pripojenie segmentu](#) [Atribúty](#)

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR  
Cyklus: 10UCA Status: Uložené  
Platné od: 01.01.2025 do: 31.12.2025  
Text: 1510\_rozúčtovanie CO cyklus A

Znak	Skupiny polí	
<input checked="" type="checkbox"/> Iteračné	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.fondu/FObl/dot.	<input type="checkbox"/> Mena objektu
<input type="checkbox"/> Kumulovane	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.FunkObl	<input type="checkbox"/> Mena transakcie
<input type="checkbox"/> Kumulov.op.	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.fondu	<input type="checkbox"/> 1. mena
	<input checked="" type="checkbox"/> Odvodenie grantu	<a href="#">&gt;&gt;</a>

Následne vkladáme do cyklu segmenty s potrebnými nastaveniami.

**SAP** Založ.cyklu sk.rozúčtovania: Segment ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad.objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Atribúty

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR  
Cyklus: 10UCA 1510\_rozúčtovanie CO cyklus A  
Názov segmentu:\*   Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu Faktory význam.príjemcu

Druh nákl.na rozúčt.:   
Schéma zúčtovania:

Hodnoty odosielateľa

Prav.odosielateľa:\* Zaúčtované čiastky ▾  
Podiel v %: 100,00 %  
 Pôvod skutoč.hodnôt  Pôvod plán.hodnôt

Referenčný základ príjemcu

Prav.príjemcu:\* Variabilné podiely ▾  
Dr.var.podielov:\* Skut.náklady ▾  
Normovanie zápor.refer.zákl.: Žiadne normovanie ▾

Obrazovky sa dynamicky menia v závislosti od jednotlivých nastavení.

- 1) Nastavenie segmentu, základňou rozúčtovania budú skutočné náklady, zaúčtované na príjemcovi/príjemcoch

V **hlavnom segmente** vyplníme:

Názov segmentu a popis ( v zmysle konvencie označovania): Skupina/uzol nákladových stredísk odosielateľa alebo konkrétne nákladové stredisko odosielateľa.

Sekundárny nákladový druh: nákladový druh pod ktorým budú náklady z odosielateľa na príjemcu rozúčtované.

Podiel v % - definuje percento rozúčtovanej čiastky z odosielateľa.

Hodnoty odosielateľa/Prav. odosielateľa – zúčtované čiastky: systém zúčtuje všetky čiastky, ktoré sa nachádzajú na strane odosielateľa.

Referenčný základ príjemcu/Dr. Variab.podielov – skutočné náklady: systém rozúčtuje náklady z odosielateľa na príjemcu pomerovo k nákladom príjemcu.

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad.objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Formálna ko

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR  
Cyklus: 10UCA 1510\_rozúčtovanie CO cyklus A  
Názov segmentu:\* U-SK08 Ústavná starostlivosť  Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu Faktory význam.príjemcu

Druh nákl.na rozúčt.: 8560170042 Ústavná starostlivosť  
Schéma zúčtovania:

Hodnoty odosielateľa

Prav.odosielateľa:  ▾  
Podiel v %: 100,00 %  
 Pôvod skutoč.hodnôt  Pôvod plán.hodnôt

Referenčný základ príjemcu

Prav.príjemcu:\*  ▾  
Dr.var.podielov:\*  ▾  
Normovanie zápor.refer.zákl.:  ▾

V záložke **Odosielateľ/príjemca** je potrebné vyplniť:

Odosielateľa nákladov: konkrétny objekt resp. skupinu, napríklad: nákladové stredisko alebo skupina nákladových stredísk odosielateľov.

Príjemcu nákladov: konkrétny objekt resp. skupinu, napríklad: nákladové stredisko alebo skupina nákladových stredísk príjemcov.

Nákladový druh resp. skupinu nákladových druhov: hodnota definuje, ktoré nákladové druhy majú byť z odosielateľa odťažené.

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Form

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu Faktory význam.príjemcu

	Od	do	Skupina
<b>Odos.</b>			
Nákl.stredisko:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1510UCA~U-SK08"/>
Funkč.Oblasť:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fond:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Grant:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nákl.druh:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="ND"/>
			Hosp.jednotka: <input type="text"/>
			Pozemok: <input type="text"/>
			Budova: <input type="text"/>
			Zúčt.jednotka: <input type="text"/>
			Nájom.jednotka: <input type="text"/>
			Všeob.zmluva: <input type="text"/>
<b>Príjemca</b>			
Zákazka:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nákl.stredisko:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1510PCA~A"/>
Funkč.Oblasť:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

V záložke **Hodnoty odosielateľa** vyplníme:

Verziu „0“ (skutočnosť).

Podiel v % - definuje koľko percent bude odťažených z odosielateľa.

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmen

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu Faktory význam.príjemcu

Hodnoty odosielateľa

Podiel v %:

Pôvod skutoč.hodnôt  Pôvod plán.hodnôt

Kritériá výberu

	Od	do	Skupina
Verzia:	<input type="text" value="0"/>		

**Ref.základ príjemcu** - definuje nákladový druh, alebo skupinu nákladových druhov, ku ktorým majú byť náklady na príjemcu alokované.

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad.objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Atribúty

Hlav.segm.   Odosielateľ/príjemca   Hodn.Odosiel   **Ref.základ príjemcu**   Faktory význam.príjemcu

Referenčný základ

Dr.var.podielov:  ▾

Normovanie zápor.refer.zákl.:  ▾

Kritériá výberu

	od	do	Skupina
Nákl.druh:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="ND"/>

**Faktory príjemcu** sú prednastavené a ponecháme koeficient 100.

Takto nastavený segment v cykle uložíme záložkou „Bez kontroly“.

< **SAP** Zmena cyklu sk.rozúčtovania: Segment ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad.objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Atribúty

Hlav.segm.   Odosielateľ/príjemca   Hodn.Odosiel   Ref.základ príjemcu   **Faktory význam.príjemcu**

Prijemca

Nákl.str.	Koeficient na:
<input type="text" value="1000000000"/> 🔍	<input type="text" value="100"/>
<input type="text" value="100000SP01"/> 🔍	<input type="text" value="100"/>
<input type="text" value="1000010000"/> 🔍	<input type="text" value="100"/>

● Cyklus 10UCA, začiatkový dátum 01.01.2025 bol uložený [Zobraziť detaily](#) Bez kontroly

- 2) Nastavenie segmentu, kde náklady budú z odosielateľa alokované na príjemcu cez **percentuálne sadzby**.

V **hlavnom segmente** vyplníme:


Názov segmentu a popis ( v zmysle konvencie označovania): Skupina/uzol nákladových stredísk odosielateľa alebo konkrétne nákladové stredisko odosielateľa.

Sekundárny nákladový druh: nákladový druh pod ktorým budú náklady z odosielateľa na príjemcu rozúčtované.

Hodnoty odosielateľa/Prav. odosielateľa – zúčtované čiastky: systém zúčtuje všetky čiastky, ktoré sa nachádzajú na strane odosielateľa.

Podiel v % - definuje percento rozúčtovanej čiastky z odosielateľa.

Referenčný základ príjemcu/Prav.príjemcu – Pevné percentuálne sadzby : systém umožní rozúčtovanie nákladov na príjemcov, podľa perc. hodnôt.



**SAP** Zmena cyklu sk.rozúčtovania: Segment ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhl.objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Formálna |

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR  
Cyklus: 10UCA 1510\_rozúčtovanie CO cyklus A  
Názov segmentu:\* U-SK14 Služby knižnice  Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu

Druh nákl.na rozúčt.: 8560150042 Služby knižnice  
Schéma zúčtovania:

Hodnoty odosielateľa

Prav.odosielateľa: Zúčtované čiastky ▾  
Podiel v %: 100,00 %  
 Pôvod skutoč.hodnôt  Pôvod plán.hodnôt

Referenčný základ príjemcu


Prav.príjemcu: Pevné perc.sadzby ▾

V záložke **Odosielateľ/príjemca** je potrebné vyplniť:

Odosielateľa nákladov: konkrétny objekt resp. skupinu, napríklad: nákladové stredisko alebo skupina nákladových stredísk odosielateľov.

Príjemcu nákladov: konkrétny objekt resp. skupinu, napríklad: nákladové stredisko alebo skupina nákladových stredísk príjemcov.

Nákladový druh resp. skupinu nákladových druhov: hodnota definuje, ktoré nákladové druhy majú byť z odosielateľa odťažené.


**Zmena cyklu sk.rozúčtovania: Segment**

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľ.objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Formálna k


Hlav.segm. Odosielať/príjemca HodnOdosiť Ref.základ príjemcu

	Od	do	Skupina
<b>Odos.</b>			
Nákl.stredisko:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1510UCA~U-SK14"/>
FunkčOblasť:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fond:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Grant:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nákl.druh:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="ND"/>
			Hosp.jednotka: <input type="text"/>
			Pozemok: <input type="text"/>
			Budova: <input type="text"/>
			Zúčt.jednotka: <input type="text"/>
			Nájom.jednotka: <input type="text"/>
			Všeob.zmluva: <input type="text"/>
<b>Príjemca</b>			
Zákazka:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nákl.stredisko:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1510PCA~A"/>
FunkčOblasť:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fond:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

V záložke **Hodnoty odosielača** vyplníme:

Verziu „0“ (skutočnosť).

Podiel v % - definuje koľko percent bude odčítaných z odosielača.


**Zmena cyklu sk.rozúčtovania: Segment**

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľ.objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie se

Hlav.segm. Odosielať/príjemca HodnOdosiť Ref.základ príjemcu

**Hodnoty odosielača**

Podiel v %:


Pôvod skutoč.hodnôt
  Pôvod plán.hodnôt

**Kritériá výberu**

	Od	do	Skupina
Verzia:	<input type="text" value="0"/>		

**Ref.základ príjemcu** definujeme percentuálne rozúčtovanie nákladov na jednotlivých príjemcov.

Takto nastavený segment v cykle uložíme záložkou „Bez kontroly“.



Nákl. str.	Podiel/Percent.
1000000000	30,00
100000SP01	30,00
1000010000	40,00

- 3) Nastavenie segmentu, kde náklady budú z odosielateľa alokované na príjemcu cez **štatistický ukazovateľ** (prepočtový kľúč).

V **hlavnom segmente** vyplníme:

Názov segmentu a popis (v zmysle konvencie označovania): Skupina/uzol nákladových stredísk odosielateľa alebo konkrétne nákladové stredisko odosielateľa.

Sekundárny nákladový druh: nákladový druh pod ktorým budú náklady z odosielateľa na príjemcu rozúčtované.

Hodnoty odosielateľa/Prav. odosielateľa – zúčtované čiastky: systém zúčtuje všetky čiastky, ktoré sa nachádzajú na strane odosielateľa.

Podiel v % - definuje percento rozúčtovanej čiastky z odosielateľa.

Referenčný základ príjemcu/Dr. var.podielov – Štat. Ukazovatele skutočnosť : systém umožní rozúčtovanie nákladov na príjemcov, prostredníctvom štat.ukazovateľov (prepočtovných kľúčov).

**SAP** Zmena cyklu sk.rozúčtovania: Segment ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR  
Cyklus: 10UCA 1510\_rozúčtovanie CO cyklus A  
Názov segmentu:\* UVAV15 Výkony labor. a ÚZ  Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu Faktory význam.príjemcu

Druh nákl.na rozúčt.: 8560190042 Výkony labor. a ÚZ  
Schéma zúčtovania:

Hodnoty odosielateľa

Prav.odosielateľa:\* Zaúčtované čiastky ▾  
Podiel v %: 100,00 %  
 Pôvod skutoč.hodnôt  Pôvod plán.hodnôt

Referenčný základ príjemcu

Prav.príjemcu:\* Variabilné podiely ▾  
Dr.var.podielov:\* Štat.ukazovatele skut. ▾  
Normovanie zápor.refer.zákl.: Žiadne normovanie ▾

V záložke **Odosielateľ/príjemca** je potrebné vyplniť:

Odosielateľa nákladov: konkrétny objekt resp. skupinu, napríklad: nákladové stredisko alebo skupina nákladových stredísk odosielateľov.

Príjemcu nákladov: konkrétny objekt resp. skupinu, napríklad: nákladové stredisko alebo skupina nákladových stredísk príjemcov.

Nákladový druh resp. skupinu nákladových druhov: hodnota definuje, ktoré nákladové druhy majú byť z odosielateľa odťahované.

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Formálna kontrola

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu Faktory význam.príjemcu

	Od	do	Skupina
<b>Odos.</b>			
Nákl.stredisko:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1510UCA~UVAV15"/>
FunkčOblasť:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fond:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Grant:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nákl.druh:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="ND"/>
			Hosp.jednotka: <input type="text"/>
			Pozemok: <input type="text"/>
			Budova: <input type="text"/>
			Zúčt.jednotka: <input type="text"/>
			Nájom.jednotka: <input type="text"/>
			Všeob.zmluva: <input type="text"/>
<b>Príjemca</b>			
Zákazka:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nákl.stredisko:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1510PCA~A"/>
FunkčOblasť:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

V záložke **Hodnoty odosielateľa** vyplníme:

Verziu „0“ (skutočnosť).

Podiel v % - definuje koľko percent bude odčítaných z odosielateľa.

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmen

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu Faktory význam.príjemcu

### Hodnoty odosielateľa

Podiel v %:

Pôvod skutoč.hodnôt

Pôvod plán.hodnôt

### Kritériá výberu

	Od	do	Skupina
Verzia:	<input type="text" value="0"/>		

V **ref.základ príjemcu** definujeme štatistický ukazovateľ resp. prepočtový kľúč cez ktorý majú byť náklady na príjemcu alokované.

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľ.objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Atribúty

Hlav.segm.   Odosielateľ/príjemca   Hodn.Odosiel   **Ref.základ príjemcu**   Faktory význam.příjemcu

Referenčný základ

Dr.var.podielov: Štat.ukazovatele skut. ▾

Normovanie zápor.refer.zákl.: Žiadne normovanie ▾

Kritériá výberu

	od	do	Skupina
Štat.ukazovateľ:	<input type="text" value="UVAV"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Druh výkonu	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Faktory príjemcu** sú prednastavené a ponecháme koeficient 100.

Takto nastavený segment v cykle uložíme záložkou „Bez kontroly“.

< **SAP** Zmena cyklu sk.rozúčtovania: Segment ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľ.objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Atribúty

Hlav.segm.   Odosielateľ/príjemca   Hodn.Odosiel   Ref.základ príjemcu   **Faktory význam.příjemcu**

Hľadanie príjemcov

Příjemca


Nákl.str.	Koeficient na:
<input type="text" value="1000000000"/>	<input type="text" value="100"/>
<input type="text" value="100000SP01"/>	<input type="text" value="100"/>
<input type="text" value="1000010000"/>	<input type="text" value="100"/>

● Cyklus 10UCA, začiatkový dátum 01.01.2025 bol uložený [Zobrazit detaily](#) Bez kontroly


## 6.2 Zmena cyklu rozúčtovania a segmentov

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



**SAP** Vykonanie Sk.rozúčt.: Vstup.obr. ▾

**Menu** ▾ **Nastavenia**

- Rozúčtovanie >
- Spracovanie >
- Skok >
- Dodatky** >
- System >
- Nápoveď >
- Rozbaliť menu
- Prehliadač súborov SAP GUI for HTML
- Nastavenia...
- Det.zostavy

**Doplnkové funkcie**

- Blokovanie segmentov pre test.chod
- Zobrazenie dokladov a simulácií
- Zobrazenie vykonaní v Schedule Mar

**Dátum valuty...**  
 Obdobie spust.kumulácie  
 Variant >  
**Cyklus** >  
 Aktivácia parametra  
 Údržba schémy zúčtovania  
 Nastaviť nákladový okruh

**Zobrazenie prehľadu**  
 Založenie (Shift+F5)  
**Zmena** (Shift+F6)  
 Zobrazenie (Shift+F7)  
 Výmaz (Shift+F2)  
 Kontrola oddelene  
 Skupiny chodu cyklu

Cyklus	Poč.dátum
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Je potrebné kliknúť na „Menu – Dodatky – Cyklus - Zmena“:

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Interné

Je potrebné vyplniť:  
Cyklus – názov  
Počiatkový dátum

< SAP Zmena cyklu sk.rozúčtovania: Vstup

Menu

Nákladový okruh: 1500

Cyklus: 10UCA

Počiatkový dátum: 01.01.2025

Koniec

Vykonanie

Následne Kliknúť na ponuku „Vykonanie“

< SAP Zmena cyklu sk.rozúčtovania: DátaHlav.

Menu

Prehľad segmentov... Vyhľad objektu 1.segment Pripojenie segmentu Formálna kontrola Atribúty

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR

Cyklus: 10UCA Status: Uložené

Platné od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Text: 1510\_rozúčtovanie CO cyklus A

Znak

Skupiny polí

Iteračné  Odvod.fondu/FOb/dot.  Mena objektu

Kumulovane  Odvod.FunkObt  Mena transakcie

Kumulov.op.  Odvod.fondu  1. mena

Odvodenie grantu

>>

Zobrazí sa definovaný cyklus. Cez záložku prehľad segmentov resp. vyhľadanie objektu vyberieme príslušný segment, v ktorom ideme vykonať zmeny.

### Prehľad segmentov

* Náz.	Text	Tried.pole	P.. Pravid.odos.	P.. Prav.prij.	RefZ...	Text zákl.prij.	Norm.	Zab
<input type="checkbox"/> U-SK08	Ústavná starostlivosť		1 Zaúčtované č...	1 Variabilné p...	WKGI	Skut.náklady	1	
<input type="checkbox"/> U-SK14	Služby knižnice		1 Zaúčtované č...	3 Pevné perc.s...				
<input type="checkbox"/> UVAV15	Výkony labor. a ÚZ		1 Zaúčtované č...	1 Variabilné p...	SMEI	Štat.ukazovatele sk...	1	
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								

Kliknutím 2 krát na segment vyberieme segment na zmenu.

**SAP** Zmena cyklu sk.rozúčtovania: Segment

Predošlý segment | Nasled.segment | Vyhl.objektu | Prehľad segmentov... | Dáta hlavičky | Pripojenie segmentu | Formálna kontrola | Atribúty

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR  
 Cyklus: 10UCA 1510\_rozúčtovanie CO cyklus A  
 Názov segmentu: U-SK08 Ústavná starostlivosť  Znak blokovania

Hlav.segm. | Odosielateľ/príjemca | Hodn.Odosiel | Ref.základ príjemcu | Faktory význam.prijemcu

Druh nákl.na rozúčt.: 8560170042 Ústavná starostlivosť  
 Schéma zúčtovania:

**Hodnoty odosielateľa**  
 Prav.odosielateľa: \*Zaúčtované čiastky  
 Podiel v %: 100,00 %  
 Pôvod skutoč.hodnôt  Pôvod plán.hodnôt

**Referenčný základ príjemcu**  
 Prav.prijemcu: \*Variabilné podiely  
 Drvar.podielov: \*Skut.náklady  
 Normovanie zápor.refer.zákl.: Žiadne normovanie


Cyklus 10UCA, začiatkový dátum 01.01.2025 bol uložený [Zobrazíť detaily](#)
Bez kontroly

Vykonáme zmeny a cez záložku „Bez kontroly“ zmeny v cykle uložíme.


## 6.3 Zobrazenie cyklu rozúčtovania a segmentov

Prostredie:

FIORI aplikácia




Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné kliknúť na „Menu – Dodatky – Cyklus - Zobrazenie“:

Zobrazí sa nasledujúce okno:



Nákladový okruh:

\* Cyklus:

Počiatočný dátum:

Je potrebné vyplniť:

Cyklus – vybrať z ponuky

Počiatočný dát sa doplní po výbere cyklu

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“

Zobrazenie cyklu so segmentami.

Kliknúť na ponuku „Segment“

< **SAP** Zobr.cyklu sk.rozúčtovania: **DátaHlav.** ▾

Menu ▾ Prehľad segmentov... Vyhľ.objektu 1.segment Formálna kontrola Atribúty

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR  
Cyklus: 10UCA Status: Uložené  
Platné od: 01.01.2025 do: 31.12.2025  
Text: 1510\_rozúčtovanie CO cyklus A

Znak Skupiny polí

<input checked="" type="checkbox"/> Iteračné	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.fondu/FObl/dot.	<input type="checkbox"/> Mena objektu
<input type="checkbox"/> Kumulovane	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.FunkObl	<input type="checkbox"/> Mena transakcie
<input type="checkbox"/> Kumulov.op.	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.fondu	<input type="checkbox"/> 1. mena
	<input checked="" type="checkbox"/> Odvodenie grantu	

>>

Zobrazenie parametrov segmentu:

**Hlavný segment**

< **SAP** Zobr.cyklu sk.rozúčtovania: **Segment** ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľ.objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Formálna kontrola Atribúty

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR  
Cyklus: 10UCA 1510\_rozúčtovanie CO cyklus A  
Názov segmentu: U-SK14 Služby knižnice  Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu

Druh nákl.na rozúčt.: 8560150042 Služby knižnice  
Schéma zúčtovania:

Hodnoty odosielateľa

Prav.odosielateľa: Zaučtované čiastky ▾  
Podiel v %: 100,00 %  
 Pôvod skutoč.hodnôt  Pôvod plán.hodnôt

Referenčný základ príjemcu

Prav.príjemcu: Pevné perc.sadby ▾


**Odosielateľ/príjemca**

Interné

< **SAP** **Zobr.cyklu sk.rozúčtovania: Segment** ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľ.objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Formálna kontrola Atribúty

Hlav.segm. Odosielať/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu

	Od	do	Skupina
<b>Odos.</b>			
Nákl.stredisko:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1510UCA~U-SK14
FunkčOblast:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fond:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Grant:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nákl.druh:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ND
			Hosp.jednotka: <input type="text"/>
			Pozemok: <input type="text"/>
			Budova: <input type="text"/>
			Zúčt.jednotka: <input type="text"/> 
			Nájom.jednotka: <input type="text"/>
			Všeob.zmluva: <input type="text"/>
<b>Príjemca</b>			
Zákazka:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nákl.stredisko:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1510PCA~A

### Hodnota odosielaťa

< **SAP** **Zobr.cyklu sk.rozúčtovania: Segment** ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľ.objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Atribúty

Hlav.segm. Odosielať/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu

**Hodnoty odosielaťa**

Podiel v %:

Pôvod skutoč.hodnôt  Pôvod plán.hodnôt

**Kritériá výberu**

	Od	do	Skupina
Verzia:	<input type="text" value="0"/>		

## Referenčná základňa príjemcu

< **SAP** Zobr.cyklu sk.rozúčtovania: Segment ▾

Menu ▾

Nákladový okruh:  Kap. 15 MF SR  
Cyklus:  1510\_rozúčtovanie CO cyklus A  
Názov segmentu:    Znak blokovania

Hlav.segm.    Odosielateľ/príjemca    HodnOdosiel    Ref.základ príjemcu

Príjemca


Nákl.str.	Podiel/Percent.
<input type="text" value="1000000000"/> <input type="button" value="🔍"/>	<input type="text" value="30,00"/>
<input type="text" value="100000SP01"/> <input type="button" value="🔍"/>	<input type="text" value="30,00"/>
<input type="text" value="1000010000"/> <input type="button" value="🔍"/>	<input type="text" value="40,00"/>

Kliknúť na ponuku „Ukončenie“

## 6.4 Spustenie cyklu rozúčtovania

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

< **SAP** Vykonanie Sk.rozúčt.: Vstup.obr. ▾

Menu ▾ [Nastavenia](#)

---

**Parametre**

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR  
Obdobie:\*  Do: 9  
Fiškálny rok:\* 2025

**Doplnkové funkcie**

Blokovanie segmentov pre test.chod  
 Zobrazenie dokladov a simulácií  
 Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager

---

**Riadenie chodu**

Spracovanie na pozadí  
 Testovací chod  
 Det.zostavy [Výber zoznamu](#)

---

Cyklus	Poč.dátum
10UCA	01.01.2025 1510_rozúčtovanie CO cyklus A

Je potrebné vyplniť:

Obdobie – DO - obdobie v ktorom má byť cyklus rozúčtovania spracovaný

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť cyklus rozúčtovania spracovaný

Riadenie chodu:

Spracovanie na pozadí – v testovacom chode môže užívateľ spustiť cyklus buď na popredí alebo pozadí, v reálnom chode môže užívateľ spustiť cyklus len na pozadí

Test. chod – sputenie pre testovací chod

Detail zostavy – detail protokolu spustenie cyklu rúčtovania

Cyklus – vybraný z ponuky

Počiatočný dát – doplnený po výbere cyklu z ponuky


POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou.

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“ v testovacom chode

Vykonanie v testovacom chode

Výsledok testu



SAP SAP  
 Menu ▾ Zobrazenie/potlačenie prehľadu Zobrazenie/potlačenie chodu Technické nastavenia Legenda Osobné nastavenia

Cyklus: 10UCA 1510\_rozúčtovanie CO cyklus A Segment: U-SK08

Verzia: 7 07.11.2025 16:10:19

Chody alokácie  
 > Cyklus 10UCA - 01.01.2025

Definičia Protokol  
 Výsledok Správy Techn. dáta

Odosielateľ

Nákl.stredisko	Nákl.druh	Zisk.stredisko	Podiel odosielateľa	Hodn./MeNákJkr.	MeNáO	MenaObj
1000010000	8560170042	Z1510HS001	100,00	20.000,00-	EUR	EUR


Príjemca

Nákl.stredisko	Nákl.druh	Zisk.stredisko	Koef.významnosti	Referenčný základ	Hodn./MeNákJkr.	MeNáO	Mer
1000000000	8560170042	Z1510HS001	100	30,00	6.000,00	EUR	EUI
1000005P01	8560170042	Z1510HS001	100	30,00	6.000,00	EUR	EUI
1000010000	8560170042	Z1510HS001	100	40,00	8.000,00	EUR	EUI

2 x Kliknúť na „cyklus“ a následne cez záložku „protokol“ a „výsledok“ zobrazíme pohybové dáta v cykle.

Kliknúť na ponuku „koniec“.

Zobrazí sa nasledujúce okno:



SAP Vykonalenie Skut.rozvrhnutie: Vstup.obr. ▾

Menu ▾ Nastavenia

**Parametre**

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR  
 Obdobie\*: 9 Do: 9  
 Fiškálny rok\*: 2025

**Doplnkové funkcie**

- Blokovanie segmentov pre test.chod
- Zobrazenie dokladov a simulácií
- Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager

**Riadenie chodu**

Spracovanie na pozadí  
 Testovací chod  
 Det.zostavy

Výber zoznamu

**Cyklus Poč.dátum**

10VCA	01.01.2025	1510_Rozvrhnutie CO cyklus A

Je potrebné vyplniť:

Obdobie – DO - obdobie v ktorom má byť cyklus rozúčtovania spracovaný

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť cyklus rozúčtovania spracovaný

Riadenie chodu:

**Spracovanie na pozadí - musí byť v reálnom chode zakliknuté**

Test. chod – odkliknúť pre spustenie v reálnom chode

Detail zostavy – detail protokolu spustenie cyklu rúčtovania  
Cyklus – vybraný z ponuky  
Počiatočný dát – doplnený po výbere cyklu z ponuky


Zvolíme možnosť Vykonať.

POZN:


Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

**POZN.:**

Ak pole Spracovanie na pozadí nie je zakliknuté, systém vypíše hlásenie:



Zobrazí sa nasledovná obrazovka, kde je potrebné zvoliť Výstupné zariadenie LOCAL a následne zelené tlačítko potvrdenia:



V ďalšej obrazovke, ktorá sa zobrazí, je možné nastaviť spustenie cyklu rozúčtovania na pozadí. Užívateľ zadá ľubovoľný text do políčka Názov úlohy. Následne v časti Dátum/Čas je potrebné zdefinovať buď Plánované začatie, kedy sa má daný cyklus rozúčtovania spustiť na pozadí, alebo užívateľ zvolí Okamžité spustenie a teda cyklus rozúčtovania bude spustený na pozadí okamžite. Následne je potrebné toto nastavenie potvrdiť.

### Naplánovanie v pozadí: Parametre úlohy



Názov úlohy: ROZÚČTOVANIE 10UCA

Dátum/Čas

Po úlohe

Po udalosti

Pri operač.režime

Pracovný deň/čas

Plán.začatie



:



:

Žiadne spustenie po



:



:

Okamžité spustenie



Obmedzenie dátumu/času

Zmena paramet.tlačie

Kontrola

Prevzatie

Zrušenie

Na spodnej lište v ľavo sa zobrazí informatívne hlásenie o tom, že daná úloha je pripravená:

✔ Úloha ROZÚČTOVANIE 10UCA pre užívateľa AL066608 je Pripr.

Pre prehľad stavu spustenej úlohy je cesta v systéme nasledovná:

The screenshot shows the SAP navigation menu. The path is: Menu > System > Services > Jobs > Job Overview. The 'System' and 'Services' items are highlighted with red boxes. The 'Jobs' and 'Job Overview' items are also highlighted with red boxes. The 'Job Overview' item is highlighted with a red box. The 'Job Overview' item is highlighted with a red box.

Cyklus	Poč.dátum	
10UCA	01.01.2025	1510_rozúčtovanie CO cyklus A

Zobrazí sa nasledovná obrazovka, kde si užívateľ môže navoliť jednotlivé kritériá podľa ktorých zobrazí dané úlohy. Následne zvolí možnosť Vykonať:


**Jednoduchý výber úlohy**

Menu ▾ Rozšírený výber úlohy Informácie

Názov úlohy:   
 Meno používateľa:

**Status úlohy**

Plánov.   
  Uvoľnené   
  Pripr.   
  Aktív.   
  Hotové   
  Zrušené

**Podmienka spustenia úlohy**

Od:     Do:   
 Od:     Do:

alebo po udalosti:

**Krok úlohy**

Názov programu ABAP:

Zobrazí sa obrazovka s prehľadom úloh, kde si užívateľ vie skontrolovať stav spustenej úlohy. Status Hotové hovorí o tom, že cyklus rozúčtovania bol spustený a rozúčtovanie prebehlo. Zaklikneme danú úlohu a zvolíme Protokol úloh pre zobrazenie detailnejšieho výsledku spusteneho cyklu:


**Prehľad úloh**

Menu ▾ Aktualizácia Uvoľnenie Zrušenie aktívnych úloh Vymaz úlohy z databázy Spool ProtÚL Krok Detaily úlohy Apl.servery  Zmena layoutu...

Prehľad úloh od : 07.03.2026 o : : :  
 do : 07.04.2026 o : : :  
 Vybrané názvy úloh : \*  
 Vybrané názvy užívateľov : AL066608

Plánované   
  Uvoľnené   
  Pripr.   
  Akt.   
  Hotové   
  Zrušené  
 Riad.udalostami    ID udal.:  
 Program ABAP    Názov progr. :

Náz.ú.	Spool	Dokumen	Autor úlohy	Status	Dátum spus.	Čas spust.	Trvanie (sek.)	Onesk.	Kl1	Dôvod oneskorenia
<input checked="" type="checkbox"/> ROZÚČTOVANIE 10UCA			AL066608	Hotové	31.03.2026	11:44:50	6	0	100	
<input type="checkbox"/> ROZVRHNUTIE 10VCA			AL066608	Hotové	31.03.2026	12:30:18	3	0	100	
<input type="checkbox"/> TEST			AL066608	Hotové	01.04.2026	10:18:56	3	1	100	
*Zhrnutie							12	1		

Zobrazí sa obrazovka s popisom výstupu spusteneho cyklu:

Menu ▾ Aktualizácia Dlhý text Zmena layoutu... 

Prehľad prot.úľ.pre úlohu: ROZÚČTOVANIE 10UCA / 12354200

Dátum	Čas	Text správy	Trieda správy	Čís.správy	Typ správy
07.04.2026	12:35:43	Úloha ROZÚČTOVANIE 10UCA 12354200 bola spustená	00	516	S
07.04.2026	12:35:43	Krok 001 spustený (program RKGALKSUS, variant 80000000000000, meno užívateľa AL066608)	00	550	S
07.04.2026	12:35:47	Doklad 1300000900 bol pre cyklus 150010UCA zaúčtovaný korektne !	GA	890	S
07.04.2026	12:35:47	Aktualizácia dokladov 1300000900 do 1300000900 je uzavretá	GA	722	I
07.04.2026	12:35:47	Výsledky alokácie sú dostupné v transakcii KSUL	KALC_NGA	400	I
07.04.2026	12:35:47	Úloha bola ukončená	00	517	S

POZN.: Po spustení cyklu rozúčtovania v ostrom chode za príslušný mesiac už nebude následne možné nahráť hodnoty ŠU (prepočtové kľúče) v tom istom mesiaci, v akom už bol cyklus rozúčtovania spustený v ostrom chode.

Zobrazí sa nasledovné:

### Správy


 Nie je možné zúčtovať ŠU, už prebehlo zúčtovanie cyklov.

## 6.5 Stanovenie skupín priebehu cyklu


Funkcionalitu využívame na paralelné spúšťanie cyklov, keď po jej aplikácií môže byť v jednom behu spustených súčasne viacero rozúčtovacích resp. rozvrhovacích cyklov v rámci jedného účtovného okruhu (jednej organizácie).

Prostredie:


FIORI aplikácia



Vstúpime na nasledovnú obrazovku „vykonanie skutočného rozúčtovania“.



Následne cez záložku menu, dodatky, cyklus a zmena vstúpime do „zmena cyklu sk. rozúčtovania“.



„Zmena cyklu sk. rozúčtovania“.

Menu

Nákladový okruh: 1500  
\* Cyklus:   
Počiatočný dátum:

Cez matchcode v poli cyklus si zobrazíme ponuku a vyberieme cyklus, ktorý chceme pridať do skupiny.

SAP Zmena cyklu sk.rozúčtovania: Vstup

Menu Koniec

**Cyklus (1)**

Hľadať a vybrať

Obmedzenia Spustiť Skryť filtre

Nákladový okruh:  Cyklus:  Počiatočný dátum:  Text:

Druh alokácie:  Znak Skut/Plán:  Verzia:

**Položky (14)** Hľadať výraz Hľadanie Ďalšie hľadanie

N...	Cyk...	Zač.dá...	Text	D	S	V.
1500	10UCA	01.01.2025	1510_rozúčtovanie CO cyklus A	U	I	0
1500	10UCA1	01.01.2025	1510_rozúčtovanie CO cyklus A	U	I	0
1500	CR_01	01.01.2022	Cyklus rozúčtovania N	U	I	0
1500	CR_02	01.01.2022	Cyklus rozúčtovania N	U	I	0
1500	CR_03	01.01.2022	Cyklus rozúčtovania N	U	I	0
1500	CR_04	01.01.2022	Cyklus rozúčtovania N	U	I	0

Cez vykonanie potvrdíme výber zmeny cyklu.

Menu

Koniec

Nákladový okruh: 1500  
Cyklus:\* 10UCA  
Počiatkový dátum: 01.01.2025

Vykonanie

Následne vstúpime do obrazovky „zmena cyklu skutočného rozúčtovania“

Menu Prehľad segmentov... Vyhľad objektu 1.segment Pripojenie segmentu Formálna kontrola Atribúty


Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR  
Cyklus: 10UCA Status: Uložené  
Platné od: 01.01.2025 do: 31.12.2025  
Text: 1510\_rozúčtovanie CO cyklus A

Znak


Skupiny polí

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Iteračné | <input checked="" type="checkbox"/> Odvod.fondu/FObl/dot. | <input type="checkbox"/> Mena objektu    |
| <input type="checkbox"/> Kumulovane          | <input checked="" type="checkbox"/> Odvod.FunkObl         | <input type="checkbox"/> Mena transakcie |
| <input type="checkbox"/> Kumulov.op.         | <input checked="" type="checkbox"/> Odvod.fondu           | <input type="checkbox"/> 1. mena         |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Odvodenie grantu      |  |
- >>


V ponuke menu - skok vyberieme „Skup. priebehu cyklu“.




V ďalšom kroku sa ponúka okno pre výber skupiny priebehu.



Z ponuky vyberieme skupinu priebehu, ktorej konvencia číslovania je rovnaká, ako konvencia číslovania účtovného okruhu, ktorého cyklus chceme spúšťať súčasne (paralelne).



Následne výber potvrdíme.



V prípade, že skupina priebehu neexistuje a potrebuje založiť novú tak cez ikonu založenie skupiny vyplníme novú „skupinu priebehu a názov“ a cez ikonu potvrdenie uložíme.


Následne ešte cez záložku „Bez kontroly“ cyklus uložíme.

Pozn.: číselníky označovania skupín cyklov sú v prílohe dokumentu

## 6.6 Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta

Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.

Prostredie:  
FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

Je potrebné vyplniť:

Fiskálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Nákladové stredisko - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno:

DIMENZIE	STLPCE	Nákl.stred.partnera	Nákl.stred.partnera	Nákladové stredisko	Nákladové stredisko	Císlo dokladu	Účet hlavnej knihy	Účet hlavnej knihy	Ciastka v mene nákl.okruhu	Množstvo
> Ukazovatele	Ukazovatele									
Def.proj.partnera		1000110101	Spln.vlády p.ved.eko	1000110000	Úrad Ministerstva ce	1000000028	Prevádzka IS/IT	8560020042	5,00 EUR	0
Druh obchodnej oper.						1000000041	Prevádzka IS/IT	8560020042	5,00 EUR	0
Druh výkonu									10,00 EUR	0
Druh výkonu partnera									10,00 EUR	0
Dátum účtovania										
Fiskálny rok										
<b>Celkový súčet</b>									<b>10,00 EUR</b>	<b>0</b>

Výsledok cyklu rozúčtovania na príjmovi (NS).

## 7 Cyklus rozvrhnutia

Pri uzávierke CO obdobia je možné vykonávať rozvrhnutie skutočných nákladov réžii, prostredníctvom cyklov, segmentov. Príjemcom nákladov môže byť NS, prvok ŠPP, objekty RE-FX. Bázou pre rozvrhnutie môžu byť prvotné náklady alebo ŠU.

Rozvrhnutie je metóda alokácie primárnych nákladov v účtovníctve NS. Príjemcom sa odovzdajú tieto informácie:

- Primárne ND sa v príjechoch zaznamenávajú
- Informácie o odosielateľovi a príjemcovi sa zobrazujú v CO doklade
- Informačný systém je možné použiť na analýzu výsledkov rozvrhnutia podľa ND, na hodnotenie podľa vzťahov medzi odosielateľom a príjemcom

Skutočné rozúčtovanie sa vykonáva pod typom sekundárneho ND \*42.


POZN:

Pre rozvrhnutie je potrebné založiť cyklus a segment rozvrhnutia.


### 7.1 Založenie cyklu rozvrhnutia a segmentov

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné kliknúť na „Menu – Dodatky – Cyklus - Založenie“:

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Je potrebné vyplniť:

Je potrebné vyplniť:  
Cyklus – XXNVCA, kde:

XX - označenie účtovného okruhu (3 a 4 pozícia UO)  
 N - označenie nemocnice (znak vkladá nemocnica)  
 V – označenie cyklu rozvrhnutia  
 C = označenie controllingového cyklu  
 A = poradie cyklu

V prípade modulu RE-FX je konvencia číslovania cyklu nasledovná:  
Cyklus – XXNBZZ, kde:

XX - označenie účtovného okruhu (3 a 4 pozícia UO)  
 N - označenie nemocnice (znak vkladá nemocnica)  
 B = označenie RE-FX (budova)  
 ZZ – poradie cyklu

V prípade modulu RE-FX je konvencia číslovania segmentu nasledovná:  
Segment – HSSSUUUU / PSSSUUUU kde:  
 H – označenie hlavnej činnosti / P – označenie podnikateľskej činnosti  
 SSSS – ID štatistického ukazovateľa (prepočtového kľúča)  
 UUUU – označenie účtu/skupiny účtov

Počiatkový dátum: príklad 1.1.2025

Pozn.: číselníky označovania cyklov a segmentov modulu CO sú v prílohe dokumentu

Menu ▾

Nákladový okruh: 1500  
Cyklus:\* 10VCA  
Počiatkový dátum:\* 01.01.2025

Predloha

Cyklus:   
Počiatkový dátum:   
Nákladový okruh:

Napišeme text (označenie) cyklu, označíme pole „odvod.fondu/FObl/dot.“ a následne kliknúť na ponuku „Bez kontroly“ cyklus uložíme.

SAP Založ.cyklu skut.rozvrhnutia: DátaHlav. ▾

Menu ▾ Prehľad segmentov... Vyhľad objektu Pripojenie segmentu Atribúty Tlač

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR  
Cyklus: 10VCA Status: Uložené  
Platné od: 01.01.2025 do: 31.12.2025  
Text: 1510\_rozvrhnutie CO cyklus A

Znak	Skupiny polí	
<input checked="" type="checkbox"/> Iteračné	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.fondu/FObl/dot.	<input type="checkbox"/> Spotreba
<input type="checkbox"/> Kumulovane	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.FunkObi	<input type="checkbox"/> Mena objektu
<input type="checkbox"/> Kumulov.op.	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.fondu	<input type="checkbox"/> Mena transakcie
	<input checked="" type="checkbox"/> Odvodenie grantu	<input type="button" value=" &gt;&gt;"/>

✓ Cyklus 10VCA, začiatočný dátum 01.01.2025 bol uložený [Zobrazit detaily](#) Bez kontroly

System vygeneruje informáciu o vytvorenom cykle.

V ďalšom kroku klikneme na záložku „pripojenie segmentu“, zadáme názov segmentu a vykonáme príslušné nastavenia.

Obrazovky sa dynamicky menia v závislosti od jednotlivých nastavení. Alokáciu nákladov na príjemcu možno nastaviť **k nákladom, percentuálnym sadzbám a štatistickému ukazovateľu (prepočtovému kľúču).**

- 1) Nastavenie segmentu, kde náklady budú z odosielaťa alokované na príjemcu cez **percentuálne sadzby.**

Interné

2)


V **hlavnom segmente** vyplníme:

Názov segmentu a popis ( v zmysle konvencie označovania): Skupina/uzol nákladových stredísk odosielateľa alebo konkrétne nákladové stredisko odosielateľa.

Hodnoty odosielateľa/Prav. odosielateľa – zúčtované čiastky: systém zúčtuje všetky čiastky, ktoré sa nachádzajú na strane odosielateľa.

Podiel v % - definuje percento rozúčtovanej čiastky z odosielateľa.

Referenčný základ príjemcu/Prav.príjemcu – Pevné percentuálne sadzby : systém umožní rozúčtovanie nákladov na príjemcov, podľa perc. hodnôt.



The screenshot shows the SAP 'Založ.cyklu skut.rozvrhnutia: Segment' form. At the top, there is a navigation bar with 'SAP' and the title. Below it are several buttons: 'Predošlý segment', 'Násled.segment', 'Vyhl.objektu', 'Prehľad segmentov...', 'Dáta hlavičky', 'Pripojenie segmentu', 'Formálna kontrola', and 'Atribúty'. The form contains several input fields: 'Nákladový okruh' (1500), 'Kap. 15 MF SR', 'Cyklus' (10VCA), '1510\_rozvrhnutie CO cyklus A', and 'Názov segmentu' (1.000000000). There is also a checkbox for 'Znak blokovania'. Below these fields are four tabs: 'Hlav.segm.', 'Odosielateľ/príjemca', 'Hodn.Odosiel', and 'Ref.základ príjemcu'. The 'Hlav.segm.' tab is active, showing 'Hodnoty odosielateľa' with a dropdown for 'Prav.odosiel.\*' (Zúčtované čiastky), a percentage field for 'Podiel v %' (100,00 %), and radio buttons for 'Skut.hodn.' (selected) and 'Plán.hodn.'. Below this is the 'Referenčný základ príjemcu' section with a dropdown for 'Prav.príjemcu.\*' (Pevné perc.sadzby).

V záložke **Odosielateľ/príjemca** je potrebné vyplniť:

Odosielateľa nákladov: konkrétny objekt resp. skupinu, napríklad: nákladové stredisko alebo skupina nákladových stredísk odosielateľov.

Príjemcu nákladov: konkrétny objekt resp. skupinu napríklad: nákladové stredisko alebo skupina nákladových stredísk príjemcov.

Nákladový druh resp. skupinu nákladových druhov: hodnota definuje, ktoré nákladové druhy majú byť z odosielateľa odťažené. Odťaženie resp. rozvrhnutie bude v tomto prípade realizované **účet k účtu** tzn. náklady z odosielateľa na príjemcu prídu pod rovnakým „primárnym účtom“ (pr.: 5011301001).

< **SAP** Založ.cyklu skut.rozvrhnutia: Segment ▾

Menu ▾

Názov segmentu:\*   Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu

	Od	do	Skupina
<b>Odos.</b>			
Nákl.stredisko:	<input type="text" value="1000000000"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Funkč.Oblasť:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fond:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Grant:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nákl.druh:	<input type="text" value="5011301001"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			Hosp.jednotka: <input type="text"/>
			Pozemok: <input type="text"/>
			Budova: <input type="text"/>
			Zúčt.jednotka: <input type="text"/>
			Nájom.jednotka: <input type="text"/>
			Všeob.zmluva: <input type="text"/>
<b>Príjemca</b>			
Zákazka:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nákl.stredisko:	<input type="text" value="1000010000"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

V záložke **Hodnoty odosielateľa** vyplníme verziu „0“ (skutočnosť).  
 Podiel v % - definuje koľko nákladov bude odčítaných z odosielateľa.

< **SAP** Založ.cyklu skut.rozvrhnutia: Segment ▾

Menu ▾

Názov segmentu:\*   Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu

**Hodnoty odosielateľa**

Podiel v %:

Pôvod skutoč.hodnôt  Pôvod plán.hodnôt

**Kritériá výberu**

	Od	do	Skupina
Verzia:	<input type="text" value="0"/>		

**Ref.základ príjemcu** definuje percentuálne rozvrhnutie nákladov na jednotlivých príjemcov.

< SAP Založ.cyklu skut.rozvrhnutia: Segment ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyh.Objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Atribúty

Názov segmentu:\* 1000000000  Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielateľ/prijemca Hodn.Odosiel Ref.základ prijemcu

Hľadanie prijemcov

Prijemca

Nákl.str.	Podiel/Percent.
1000010000 <input type="text"/>	100.00 <input type="text"/>

✓ Cyklus 10VCA, začiatkový dátum 01.01.2025 bol uložený [Zobraziť detaily](#) [Bez kontroly](#)


Takto nastavený segment v cykle uložíme záložkou „Bez kontroly“.

Pozn.: Detailný popis nastavenia jednotlivých variant je popísaný v kapitole 6.1 Založenie cyklu rozúčtovania a segmentov.


## 7.2 Zmena cyklu rozvrhnutia a segmentov

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



**SAP** Vykonanie Skut.rozvrhnutie: Vstup.obr. ▾

**Menu** ▾ **Nastavenia**

- Rozvrhnutie >
- Spracovanie >
- Skok >
- Dodatky** >
- Systém >
- Nápoveď >
- Rozbaliť menu
- Prehliadač súborov SAP GUI for HTML
- Nastavenia...

**Doplňkové funkcie**

- Blokovanie segmentov pre test.chod
- Zobrazenie dokladov a simulácií
- Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager

**Dátum valuty...**  
**Obdobie spust.kumulácie**  
**Variant** >  
**Cyklus** >  
**Aktivácia parametra**  
**Nastaviť nákladový okruh**

Det.zostavy      **Vyber zoznamu**

**Zobrazenie prehľadu**  
**Založenie** (Shift+F5)  
**Zmena** (Shift+F6)  
**Zobrazenie** (Shift+F7)  
**Výmaz** (Shift+F2)  
**Kontrola oddelene**  
**Skupiny chodu cyklu**

**Cyklus**      **Poč.dátum**  
     

Je potrebné kliknúť na „Menu – Dodatky – Cyklus - Zmena“:


Zobrazí sa nasledujúce okno:

Je potrebné vyplniť:

Cyklus – názov

Počiatočný dátum

Následne Kliknúť na ponuku „Vykonanie“



**SAP** Zmena cyklu skut.rozvrhnutia: DátaHlav. ▾

**Menu** ▾ **Prehľad segmentov...** **Vyhľ.objektu** **1.segment** **Pripojenie segmentu** **Formálna kontrola** **Atribúty**

Nákladový okruh:  Kap. 15 MF SR

Cyklus:       Status:

Platné od:       do:

Text:

**Znak**      **Skupiny polí**

<input checked="" type="checkbox"/> Iteračné	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.fondu/FOBl/dot.	<input type="checkbox"/> Spotreba
<input type="checkbox"/> Kumulovane	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.FunkObl	<input type="checkbox"/> Mena objektu
<input type="checkbox"/> Kumulov.op.	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.fondu	<input type="checkbox"/> Mena transakcie
	<input checked="" type="checkbox"/> Odvodenie grantu	<input type="button" value=" &gt;&gt;"/>


Zobrazí sa definovaný cyklus. Cez záložku prehľad segmentov resp. vyhľadanie objektu vyberieme príslušný segment, v ktorom ideme vykonať zmeny.

Prehľad segmentov



* Náz.	Text	Tried.pole	P.. Pravid.odos.	P.. Prav.prīj.	RefZ...	Text zákl.prīj.	No
<input type="checkbox"/> 1000000000	1510_rozvrhnutie CO cykl...		2 Pevné čiastky	3 Pevné perc. s...			
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

Kliknutím 2 krát na segment vyberieme segment na zmenu.

←  Zmena cyklu skut.rozvrhnutia: Segment ▾

Nákladový okruh:  Kap. 15 MF SR  
 Cyklus:  1510\_rozvrhnutie CO cyklus A  
 Názov segmentu:    Znak blokovania

[Hlav.segm.](#)
[Odosielať/príjemca](#)
[Hodn.Odosiel](#)
[Ref.základ príjemcu](#)

Hodnoty odosiateľa

Prav.odosiel.\*:  ▾  
 Podiel v %:  %  
 Skut.hodn.  Plán.hodn.

Referenčný základ príjemcu


Prav.príjemcu.\*:  ▾

Vykonáme zmeny a cez záložku „Bez kontroly“ zmeny v cykle uložíme.


### 7.3 Zobrazenie cyklu rozvrhnutia a segmentov

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné kliknúť na „Menu – Dodatky – Cyklus - Zobrazenie“:

Zobrazí sa nasledujúce okno:

< SAP Zobr.cyklu skut.rozvrhnutia: Vstup

Viac ▾

Nákladový okruh: 1500  
\* Cyklus:   
Počiatočný dátum:

Je potrebné vyplniť:

Cyklus – vybrať z ponuky

Počiatočný dát sa doplní po výbere cyklu

Kliknúť na ponuku „Vykonani

< SAP Zobr.cyklu skut.rozvrhnutia: DátaHlav. ▾

Menu ▾ Prehľad segmentov... Vyhľ.objektu 1.segment Formálna kontrola Atribúty

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR  
Cyklus: 10VCA Status: Uložené  
Platné od: 01.01.2025 do: 31.12.2025  
Text: 1510\_rozvrhnutie CO cyklus A

Znak Skupiny polí

<input checked="" type="checkbox"/> Iteračné	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.fondu/FObl/dot.	<input type="checkbox"/> Spotreba
<input type="checkbox"/> Kumulovane	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.FunkObl	<input type="checkbox"/> Mena objektu
<input type="checkbox"/> Kumulov.op.	<input checked="" type="checkbox"/> Odvod.fondu	<input type="checkbox"/> Mena transakcie
	<input checked="" type="checkbox"/> Odvodenie grantu	<input type="button" value="&gt;&gt;"/>

Zobrazenie parametrov segmentu:

Hlavný segment

< SAP Zmena cyklu skut.rozvrhnutia: Segment ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľ.objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR  
Cyklus: 10VCA 1510\_rozvrhnutie CO cyklus A  
Názov segmentu: \* 1000000000 1510\_rozvrhnutie CO cyklus A  Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu

Hodnoty odosielateľa

Prav.odosiel.\*: Zaúčtované čiastky ▾  
Podiel v %: 100,00 %  
 Skut.hodn.  Plán.hodn.

Referenčný základ príjemcu

Prav.príjemcu.\*: Pevné perc.sadzby ▾

## Odosielať/príjemca

< **SAP** **Zobraz. cyklu skut.rozvrhnutia: Segment** ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Formálna kontrola Atribúty

Hlav.segm. Odosielať/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu

	Od	do	Skupina
<b>Odos.</b>			
Nákl.stredisko:	1000000000		
Funkč.Oblasť:			
Fond:			
Grant:			
Nákl.druh:	5011301001		
			Hosp.jednotka: <input type="text"/>
			Pozemok: <input type="text"/>
			Budova: <input type="text"/>
			Zúčt.jednotka: <input type="text"/>
			Nájom.jednotka: <input type="text"/>
			Všeob.zmluva: <input type="text"/>
<b>Príjemca</b>			
Zákazka:			
Nákl.stredisko:	1000010000		
Funkč.Oblasť:			
Fond:			

## Hodnota odosielať

< **SAP** **Zmena cyklu skut.rozvrhnutia: Segment** ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Atribúty

Nákladový okruh:  Kap. 15 MF SR  
 Cyklus:  1510\_rozvrhnutie CO cyklus A  
 Názov segmentu:\*    Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielať/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu

**Hodnoty odosielať**

Podiel v %:

Pôvod skutoč.hodnôt  Pôvod plán.hodnôt

**Kritériá výberu**

	Od	do	Skupina
Verzia:	<input type="text" value="0"/>		

## Referenčná základňa príjemcu

**< SAP** Zmena cyklu skut.rozvrhnutia: Segment ▾

Menu ▾

Nákladový okruh:  Kap. 15 MF SR  
Cyklus:  1510\_rozvrhnutie CO cyklus A  
Názov segmentu:\*    Znak blokovania

Hlav.segm.    Odosielateľ/príjemca    Hodn.Odosiel    Ref.základ príjemcu

Príjemca


Nákl.str.	Podiel/Percent.
<input type="text" value="1000010000"/> <input type="button" value="Q"/>	<input type="text" value="100.00"/>

Následne kliknúť na ponuku „koniec“

## 7.4 Spustenie cyklu rozvrhnutia

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

Prostredie:

< SAP Vykonalie Skut.rozvrhnutie: Vstup.obr. ▾

Menu ▾ Nastavenia

Parametre

Nákladový okruh: 1500

Obdobie:\* 9 Do:

Fiškálny rok:\* 2025

Doplnkové funkcie

Blokovanie segmentov pre test.chod

Zobrazenie dokladov a simulácií

Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager

Riadenie chodu

Spracovanie na pozadí

Testovací chod

Det.zostavy Výber zoznamu

Cyklus	Poč.dátum
10VCA	01.01.2025 1510_rozvrhnutie CO cyklus A

Je potrebné vyplniť:

Obdobie – DO - obdobie v ktorom má byť cyklus rozvrhnutia spracovaný

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť cyklus rozvrhnutia spracovaný

Riadenie chodu:

Spracovanie na pozadí – v testovacom chode môže užívateľ spustiť cyklus buď na popredí alebo pozadí, v reálnom chode môže užívateľ spustiť cyklus len na pozadí

Test. chod – spustenie pre testovací chod

Detail zostavy – detail protokolu spustenie cyklu rozvrhnutia

Cyklus – vybraný z ponuky

Počiatkový dát – doplnený po výbere cyklu z ponuky


POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „Vykonalie“ v testovacom chode

Vykonalie v testovacom chode

## Výsledok testu:



Menu ▾ Zobrazenie/potlačenie prehľadu Zobrazenie/potlačenie chodu Technické nastavenia Legenda Osobné nastavenia

Cyklus: 10VCA 1510\_rozvrhnutie CO cyklus A Segment: 1510\_R0ZVR

Verzia: 2 10.11.2025 09:25:35

Definícia **Protokol**

**Výsledok** Správy Techn.dáta

**Odosielateľ**


Nákl.stredisko	Zisk.stredisko	Podiel odosielateľa	Hodn./MeNákOkr.	MeNáO	Hodnota/MeObj	MenaObj
1000000000	Z1510HS001	100,00	5.000,00-	EUR	0,00	EUR

← **Príjemca**

Nákl.stredisko	Zisk.stredisko	Koef.významnosti	Referenčný základ	Hodn./MeNákOkr.	MeNáO	Hodnota/MeObj
1000010000	Z1510HS001	100	100,00	5.000,00	EUR	0,00

2 x Kliknúť na „cyklus“ a následne cez záložku „protokol“ a „výsledok“ zobrazíme pohybové dáta v cykle.

Následne kliknúť na ponuku „koniec“  
Zobrazí sa nasledujúce okno



Menu ▾ **Nastavenia**

**Parametre**

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR

Obdobie: \* 9 Do: 9

Fiškálny rok: \* 2025

**Doplnkové funkcie**

- Blokovanie segmentov pre test.chod
- Zobrazenie dokladov a simulácií
- Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager

**Riadenie chodu**

Spracovanie na pozadí  
 Testovací chod  
 Det.zostavy

Výber zoznamu

**Cyklus** **Poč.dátum**

10VCA	01.01.2025	1510_Rozvrhnutie CO cyklus A

Interné

Je potrebné vyplniť:

Obdobie – DO - obdobie v ktorom má byť cyklus rozvrhnutia spracovaný

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť cyklus rozvrhnutia spracovaný

Riadenie chodu:

**Spracovanie na pozadí - musí byť v reálnom chode zakliknuté**

Test. chod – odkliknúť pre sputenie v reálnom chode

Detail zostavy – detail protokolu spustenie cyklu rozvrhnutia

Cyklus – vybraný z ponuky

Počiatočný dát – doplnený po výbere cyklu z ponuky


POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

**POZN.:**

**Ak pole Spracovanie na pozadí nie je zakliknuté, systém vypíše hlásenie:**


### Informácia

 Proces je možné spustiť len pri zvolení možnosti:  
Spracovanie na pozadí

Ďalej [Nápoveď](#)

Zobrazí sa nasledovná obrazovka, kde je potrebné zvoliť Výstupné zariadenie LOCAL a následne zelené tlačítko potvrdenia:

### Tlač obrazovkovej zostavy

Výstup.zariadenie: **LOCAL**  Predvolená tlačiareň na Vašom počítači

Počet exemplárov:\* 1




**Oblasť stránky**

Všetko

Strana  Do:

**Vlastnosti**

Čas výstupu:

 **Vlastnosti**  

V ďalšej obrazovke, ktorá sa zobrazí, je možné nastaviť spustenie cyklu rozvrhnutia na pozadí. Užívateľ zadá ľubovoľný text do políčka Názov úlohy. Následne v časti Dátum/Čas je potrebné zdefinovať buď Plánované začatie, kedy sa má daný cyklus rozvrhnutia spustiť na pozadí, alebo užívateľ zvolí Okamžité spustenie a teda cyklus rozvrhnutia bude spustený na pozadí okamžite. Následne je potrebné toto nastavenie potvrdiť:

Naplánovanie v pozadí: Parametre úlohy X

Názov úlohy:

Dátum/Čas   
  Po úlohe   
  Po udalosti   
  Pri operač.režime   
  Pracovný deň/čas

Plán.začatie     :      :

Žiadne spustenie po     :      :

Okamžité spustenie

Obmedzenie dátumu/času

Zmena paramet.tlača

Kontrola Prevzatie Zrušenie

Na spodnej lište v ľavo sa zobrazí informatívne hlásenie o tom, že daná úloha je pripravená:

✔ Úloha ROZVRHNUTIE 10VCA pre užívateľa AL066608 je Pripr.

Pre prehľad stavu spustenej úlohy je cesta v systéme nasledovná:

**SAP** Vykonanie Skut.rozvrhnutie: Vstup.obr. ▾

Menu ▾ Nastavenia

- Rozvrhnutie >
- Spracovanie >
- Skok >
- Dodatky >
- Systém >
- Nápoved' >
- Rozbaliť menu
- Prehliadač súborov SAP GUI for HTML
- Nastavenia...
- Det.zostavy

Doplňkové funkcie

Kap. 15 MF SR   

- Blokovanie segmentov pre test.chod
- Zobrazenie dokladov a simulácií
- Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager


Služby >

- Zatvorenie okna GUI
- Štandardné hodnoty užívateľa >
- Výkazníctvo
- Quick Viewer
- Údržba tabuľky >
- Dávkový vstup >
- Rýchle zadávanie >
- Priamy vstup
- Úlohy >
- Fronta

- Definícia úlohy
- Prehľad úloh

Cyklus	Poč.dátum	
10VCA	01.01.2025	1510_Rozvrhnutie CO cyklus A

Zobrazí sa nasledovná obrazovka, kde si užívateľ môže navoliť jednotlivé kritériá podľa ktorých zobrazí dané úlohy. Následne zvolí možnosť Vykonať:



**SAP** Jednoduchý výber úlohy

Menu ▾ Rozšírený výber úlohy Informácie

Názov úlohy:

Meno používateľa:

**Status úlohy**

Plánov.  Uvoľnené  Pripr.  Aktív.  Hotové  Zrušené

**Podmienka spustenia úlohy**

Od:  Do:


Od:  Do:

alebo po udalosti:

**Krok úlohy**

Názov programu ABAP:

Zobrazí sa obrazovka s prehľadom úloh, kde si užívateľ vie skontrolovať stav spustenej úlohy. Status Hotové hovorí o tom, že cyklus rozvrhnutia bol spustený a rozvrhnutie prebehlo. Zaklikneme danú úlohu a zvolíme Protokol úloh pre zobrazenie detailnejšieho výsledku spusteneho cyklu:



**SAP** Prehľad úloh

Menu ▾ Aktualizácia Uvoľnenie Zrušenie aktívnych úloh Výmaz úlohy z databázy Spool **ProtÚL** Krok Detaily úlohy Apl.servery  Zmena layoutu...

Prehľad úloh od : 07.04.2026 o : : :  
 do : 07.04.2026 o : : :

Vybrané názvy úloh : \*

Vybrané názvy užívateľov : AL066608

Plánované  Uvoľnené  Pripr.  Akt.  Hotové  Zrušené

Riad. udalosťami ID udal.:  
 Program ABAP Názov progr. :

Náz. úl.	Spool	Dokumen	Autor úlohy	Status	Dátum spus.	Čas spust.	Trvanie (sek.)	Onesk.	Kli	Dôvod oneskorenia
<input type="checkbox"/> ROZÚČTOVANIE 10UCA			AL066608	Hotové	07.04.2026	12:35:43	4	0	100	
<input checked="" type="checkbox"/> ROZVRHNU Tie 10VCA			AL066608	Hotové	07.04.2026	12:39:34	4	0	100	
*Zhrnutie							8	0		

Zobrazí sa obrazovka s popisom výstupu spusteneho cyklu:

Menu ▾ Aktualizácia Dlhý text Zmena layoutu... 

Prehľad prot.úl.pre úlohu: ROZVRHNUTIE 10VCA / 12424900


Dátum	Čas	Text správy	Trieda správy	Čís.správy	Typ správy
07.04.2026	12:42:49	Úloha ROZVRHNUTIE 10VCA 12424900 bola spustená	00	516	S
07.04.2026	12:42:49	Krok 001 spustený (program RKGALKSV5, variant &00000000000001, meno užívateľa AL066608)	00	550	S
07.04.2026	12:42:53	Doklad 1300000901 bol pre cyklus 150010VCA zaučtovaný korektne !	GA	890	S
07.04.2026	12:42:53	*** Všeobecné správy k cyklu 150010VCA 01.01.2025 *****	GA	807	S

## 7.5 Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta


Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné vyplniť:

Fiskálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Nákladové stredisko - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno



SAP Design Studio interface showing a table of financial data. The table has columns for various dimensions and values. The data is as follows:

Hľadaf		Pozastavif		Prejaf na						
DIMENZIE	STLPCE	Nákladové stredisko	Nákladové stredisko	Nákl.stred.partnera	Nákl.stred.partnera	Číslo dokladu	Účet hlavnej knihy	Účet hlavnej kni	Čiastka v mene nákl.okruhu	Množstvo
✓ Množstvo	Ukazovatele	1000110102	Kanc.spl.mln.pRozpEÚ	1000110000	Úrad Ministerstva ce	1000000029	PC-Nábytok	5018391001	-10,00 EUR	0
Def.proj.partnera						1000000049	PC-Nábytok		-10,00 EUR	0
Druh obchodnej ...						<b>Celkom</b>			<b>-20,00 EUR</b>	<b>0</b>
Druh výkonu									<b>-20,00 EUR</b>	<b>0</b>
		<b>Celkový súčet</b>		<b>Celkom</b>					<b>-20,00 EUR</b>	<b>0</b>


Výsledok cyklu rozvrhnutia na príjmovi (NS).

## 8 Preúčtovanie nákladov a výnosov


Preúčtovanie jednotlivých položiek umožňuje upraviť chyby pri účtovaní nákladov/výnosov na nákladových objektoch.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Standard\* LT

Status spracovania:  Nákladový okruh:  Referenčný doklad:  Zápis do denníka:  Dátum záp.do denníka:  Dátum účtovania:  Vytvoril:  Status:

Typ účtovania:  Nákladové stredisko odosielateľa:  Účet pre priradenie:

[Nové priradenie - doklady](#) [Nové priradenie - položiek](#)

Doklady Stornovať Kopírovanie Vytvoriť

<input type="checkbox"/>	Referenčný doklad	Druh refer.dokladu	Dátum záp.do de...	Dátum účtovania	Text hlav.dokl.	Status	Typ účtovania
Ak chcete začať, nastavte príslušné filtre.							

Pre preúčtovanie nákladov a výnosov, je potrebné naplniť hlavičkové údaje pre vyplnenie povinných polí a kliknúť na ponuku „Nové“.

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou

Kliknúť na ponuku „Vytvoriť“

Zobrazí sa nasledujúce okno:

**SAP** Dokument

Nový objekt

Informácia hlavičky    Položky priradenia

**Informácia hlavičky**

Text hlavičky dokl.: <input type="text"/>	Dátum prepočtu: <input type="text" value="dd.MM.yyyy"/>	Nákladový okruh: * <input type="text" value="1500 (Kap. 15 MF SR)"/>
Dátum záp. do denníka: * <input type="text" value="15.09.2022"/>	Fiskálne obdobie: <input type="text" value="009"/>	Celková čiastka v globalnej mene: <input type="text" value="-"/>
Dátum účtovania: * <input type="text" value="15.09.2022"/>	Fiskálny rok: <input type="text" value="2022"/>	Typ priradenia: <input type="text" value="Primárne náklady"/>

**Položky priradenia**

Položky (1) **Štandard\***

Kopírovanie    Pridať    Odstrániť    Odovzdať    Vytvoriť objekt

<input type="checkbox"/> Účet pre priradenie	Nákladové stredisko odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu	Čiastka v mene tran.	Text položky	Prvok ŠPP príjemcu
<input type="checkbox"/>	9011031001	1000110100	1,00 EUR		C_115100000000000000000011

Predvyplnené podľa zvoleného NOK v predchádzajúcej obrazovke:

Je potrebné vyplniť:

Text hlavičky dokladu – podľa požiadavky

Dátum zápisu do denníka - podľa požiadavky

Dátum účtovania - podľa požiadavky

Položky priradenia:

Účet pre pridelenie - podľa požiadavky

Odosielateľa - podľa požiadavky z ponuky


Príjemcu - podľa požiadavky z ponuky

Čiastka – podľa požiadavky

Mena - EUR

Kliknúť na ponuku „Vytvoriť“

Výsledok zúčtovania výkonov s číslom dokladu.



1500000019 Stornovať Kopírovanie

Zadané dňa: 15.09.2022    Typ účtovania: Normálne    Status: Zaúčtované  
 Vyhovik: TOMECKOVA (Lucia Tomečková)    Druh refer.dokladu: COBK (Doklad nákl.účtov.)

Informácia hlavíčky    Položky priradenia    Jednotlivé položky

**Informácia hlavíčky**

Dátum záp.do denníka: 15.09.2022	Dátum prepočtu: 15.09.2022	Fiškálny rok: 2022	Celková čiastka v globálnej mene: 1,00 EUR
Dátum účtovania: 15.09.2022	Fiškálne obdobie: 009	Nákladový okruh: 1500 (Kap. 15 MF SR)	Typ priradenia: Prímálne náklady

**Položky priradenia**

Položky (1) Štandard

Účet pre priradenie	Nákladové stredisko odoslateľa	Nákladové stredisko príjemcu	Čiastka v mene tran.	Text položky
5011031001 (Poľnoh.a zahr.prod.)	1000110100 (Minister)		1,00 EUR	


**Jednotlivé položky**

Položky (1) Štandard

Zápis do denníka	Zdroj.účt.kn.	Skupina účt...	Druh záp.do denníka	Typ obch.pripadu	Účtovný okruh
1000000026	0L		CO (Úč.sekundár.nákladov)	RKU1 (Dod.zaúčtovat.náklady)	1510 (Úrad MF SR)

Poznámka: V aktuálnej verzii systému pre rok 2025/2026 je maximálny limit dokladu 124 položiek. Rozdelenie položiek do viacerých súborov je popísané v kapitole 10 Rozdelenie položiek do viacerých súborov.

## 8.1 Výkaz – Projekty skutočné dáta



Výzvy

Hľadaf

Fiškálny rok: \* [2022 x]

Účtovné obdobie: [9 x]

Účtovný okruh: [1510 (Úrad MF SR) x]

Funkčná oblasť:

Segment:

Ziskové stredisko:

Projekt: [C\_11510 (ŠPP - int. zúčtovanie pre org. 1510) x]

Hierarchia účtov HK:

Účet hl.knihy/skupina účtov hl.knihy:

Je potrebné vyplniť:

Fiškálny rok – ku ktorému je potrebné zobrazíť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobrazíť výkaz

Projekt - ku ktorému je potrebné zobrazíť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno

SAP Design Studio

Standard

Spustiť Zobrazit panel filtrov Filtre (2)

Ak tu chcete zobrazit filtre, pridajte ich vo filtroch na panel filtrov

Hľadat	Pozastavit	Nákl.stred.partnera	Nákl.stred.partnera	Prvok ŠPP	Účet hlavnej knihy	Účet hlavnej knihy	Číslo dokladu	Čiastka v mene nákl.lokuhu
DIMENZIE	STLPCE	1000110100	Minister	C_1151000000000000000011	Poľnoh. a zähr.prod.	5011031001	1000000026	1,00 EUR
Definícia projektu	Ukazovatele	<b>Celkový súčet</b>					<b>Celkom</b>	<b>1,00 EUR</b>
Druh obchodnej ...								<b>1,00 EUR</b>
Druh výkonu part...								
Dátum účtovania								
Fiskálny rok								
Funkč.obl.partnera								
Funkčná oblasť								
Kľúč freemnej meny								
Materiál								
Mena transakcie								
Merná jednotka								
✓ Nákl.stred.partnera								
Obchodný partner								
Pracovný úsek								
Predaný produkt								
✓ Prvok ŠPP								
Prvok ŠPP partnera								
Segment								
Zisk.stred.partnera								
Ziskové stredisko								
Znak Má dat/Dal ...								
Znak: Prvok ŠPP ...								


Výsledok preúčtovania nákladov / výnosov.

## 8.2 Preúčtovanie jednotlivých položiek

Preúčtovanie jednotlivých položiek umožňuje upraviť chyby pri účtovaní nákladov/výnosov na nákladových objektoch.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

**SAP** Zadanie preúčtovania jedn.položiek: Výber riadkov dokladu

Viac ▾

**Účtovný doklad**

Číslo dokladu:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Účtovný okruh:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Fiškálny rok:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

**Všeobecné kritériá**

Nákladový druh:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
-----------------	----------------------	-----	----------------------	----------------------------------


**Prir.účtu**

Nákladové stredisko:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Zákazka odberateľa:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Je potrebné vyplniť:

Číslo dokladu – podľa požiadavky vybrať z ponuky

Zobrazí sa nasledujúce okno



The screenshot shows the SAP selection dialog for document number. The dialog is titled "Číslo referenčného dokladu (1)". It has a search bar "Hľadaj a vybrať" and a "Spustiť" button. The "Obmedzenia" section is expanded, showing filters for "Ref.účtovný okruh:" (set to 1510), "Druh dokladu:", "Dátum dokl.:", "Dátum účtov.:", and "Obdobie od:". The "Ref.fiskálny rok:" is set to 2022. The "Položky (0)" section is empty.

Je možné vyplniť:


Referenčný účtovný okruh – podľa požiadavky vybrať z ponuky

Referenčný fiškálny rok - podľa požiadavky vybrať z ponuky

Kliknúť na ponuku „Spustiť“




Spracovať výber dokladu.

Kliknúť na ponuku „OK“


**Zadanie preúčtovania jedn.položiek: Výber riadkov dokladu**

Viac ▾

Účtovný doklad

Číslo dokladu:	<input type="text" value="30100010"/>	Do:	<input type="text"/>	
Účtovný okruh:	<input type="text" value="1510"/>	Do:	<input type="text"/>	
Fiškálny rok:	<input type="text" value="2022"/>	Do:	<input type="text"/>	


Všeobecné kritériá

Nákladový druh:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	
-----------------	----------------------	-----	----------------------	---

Prir.úctu

Nákladové stredisko:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	
Zákazka odberateľa:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“


**Zadanie preúčtovania jedn.položiek: Zoznam**

Označenie všetkých Vymaz všetkých označení Označenie bloku Triedenie... Zostupné triedenie Reset riadka Kontrolný súčet Hlavička Riadok Zmena priradenia účtu Zmena dátumu účtovania Starý riadok dokladu Viac ▾ Ukončenie


Úc...	C.dokl.CO	Pol	Hodn/MeTr	MenaT	Celik.obst.mnoz.	MJ	DOb	Prir.úctu1	Fond	Fun.oblast	Grant	DOb	Prir.úctu2	DOb	Prir.úctu3	DOb	Prir.úctu@
<input type="checkbox"/>	A000003F00	001	6,25	EUR		1	KS	NST	100011600	111	01120						

Je potrebné vyplniť:

Hodnotu – čiastku v mene EUR podľa požiadavky

Druh objektu príjemcu – podľa požiadavky vybrať z ponuky druh objektu na ktorom je požadované preúčtovanie jednotlivých položiek

Zobrazí sa nasledujúce okno


**Zadanie preúčtovania jedn.položiek: Zoznam**

Označenie všetkých Vymaz všetkých označení Označenie bloku Triedenie... Zostupné triedenie Reset riadka Kontrolný súčet Hlavička Riadok Zmena priradenia účtu Zmena dátumu účtovania Starý riadok dokladu Viac ▾ Ukončenie

Úc...	C.dokl.CO	Pol	Hodn/MeTr	MenaT	Celik.obst.mnoz.	MJ	DOb	Prir.úctu1	Fond	Fun.oblast	Grant	DOb	Prir.úctu2	DOb	Prir.úctu3	DOb	Prir.úctu@
<input type="checkbox"/>	A000003F00	001	6,25	EUR		1	KS	NST	100011600	111	01120						

Druh objektu (1)

Hľadať a vybrať

Položky (17)


- BUD Budova
- DRV Druh výkonu
- HJ Hospodárska jednotka
- NNÁ Nosiťel nákladov
- NO Nájomný objekt
- NST Nákladové stredisko
- NZ Prenájom

Vybrať druh objektu príjemcu.


Kliknúť na ponuku „OK“

Je potrebné vyplniť:

Priradenie účtu 1 - podľa požiadavky vybrať z ponuky objekt na ktorom je požadované preúčtovanie jednotlivých položiek



Kliknúť na ponuku „Spustiť“



Kliknúť na ponuku „OK“

Kliknúť na ponuku „Účtovanie“


Výsledok opravy preúčtovania jednotlivých položiek s číslom dokladu.

### 8.3 Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta


Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné vyplniť:

Fiškálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Nákladové stredisko - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

**POZN:**

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno

Hľadat		Pozastaviť		Nákl.stred.partner		Nákladové stredisko	Nákladové stredisko	Císlo dokladu	Znak Ma dat/Dal CO	Císlo položky do	Ciastka v mene nákl.okruhu	Množstvo
DIMENZIE	STLPCE	Nákl.stred.partner	Nákl.stred.partner	Nákladové stredisko	Nákladové stredisko	Císlo dokladu	Znak Ma dat/Dal CO	Císlo položky do	Ciastka v mene nákl.okruhu	Množstvo		
> Ukazovatele	Ukazovatele	1000110000	Sekcia infor.spoloč.	1000110000	Úrad Ministerstva ce	1000000057	V	1	Celkom	6,25 EUR	0	
Def.proj.partner							Celkom			6,25 EUR	0	
Druh obchodnej oper.										6,25 EUR	0	
Druh výkonu										6,25 EUR	0	
Druh výkonu partnera										6,25 EUR	0	
Datum účtovania										6,25 EUR	0	
<b>Celkový súčet</b>												


Výsledok preúčtovania jednotlivých položiek.

## 9 Preúčtovanie zúčtovania výkonov


Pre vnútroorganizačné preúčtovanie DV sa používa preúčtovanie zúčtovania výkonov z jedného NS na iný nákladový objekt

Prostredie:

FIORI aplikácia






Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

 **Zadanie preúčtovania VZV: Výber riadkov dokladu**


Viac ▾


Odosiateľ


Číslo dokladu:   Do:  

Nákladové stredisko:  Do:  


Všeobecné kritériá


Dátum dokl.:  Do:  

Obdobie:  Do:  

Zadávatel':  Do:  

Príjemca


Nákladové stredisko:  Do:  

Prvok ŠPP:  Do:  

Je potrebné vyplniť:

Číslo dokladu – podľa požiadavky vybrať z ponuky

Zobrazí sa nasledujúce okno



Je možné vyplniť:

Dátum dokladu – podľa požiadavky

Dátum účtovania - podľa požiadavky


Obdobie od – podľa požiadavky

Fiškálny rok - podľa požiadavky

Kliknúť na ponuku „Spustiť“

Spracovať výber dokladu.

Kliknúť na ponuku „OK“



Kliknúť na ponuku „Vykonanie“



Úč	Č.dokl.	Pol	TOO	Odos.	DrVýjk	Fond osod.	OdosielFO	OdosGrantu	MnozVýjk	JV	DOP	Prijemca 1	FondyPrij	PrijFunkOb	Prij.gran.	DOP	Prijemca 2	DOP	Prije@
<input type="checkbox"/>	1300000028	002	NST	1000110700	150003	111	01120			10,0	HOD	INST	1000110400	111	01120				


Je potrebné vyplniť:

Množstvo výkonu – množstvo v mernej jednotke podľa požiadavky

Jednotku výkonu - mernú jednotku vzťahujúcu sa ku množstvu výkonu

Druh objektu příjemcu – podľa požiadavky vybrať z ponuky druh objektu na ktorom je požadované preúčtovanie zúčtovania výkonov

Zobrazí sa nasledujúce okno



Druh objektu příjemcu (1)

Hľadať a vybrať

Položky (17)

Dr.	Text 20
<input checked="" type="radio"/> BUD	Budova
<input type="radio"/> DRV	Druh výkonu
<input type="radio"/> HJ	Hospodárska jednotka
<input type="radio"/> NNÁ	Nositeľ nákladov
<input type="radio"/> NO	Nájomný objekt
<input type="radio"/> NST	Nákladové stredisko
<input type="radio"/> NZ	Prenájom
<input type="radio"/> OPS	Obchodný proces
<input type="radio"/> OSD	Operácia sieť.diagr.
<input type="radio"/> POZ	Pozemok
<input type="radio"/> PPD	Pol.predaj.dokladu
<input type="radio"/> SDG	Sieťový diagram
<input type="radio"/> SPZ	Zmluva o správe
<input type="radio"/> ŠPP	Prvok ŠPP
<input type="radio"/> VÝS	Výsledkový objekt

Vybrať druh objektu příjemcu.

Kliknúť na ponuku „OK“

Je potrebné vyplniť:

Príjemca 1 - podľa požiadavky vybrať z ponuky objekt na ktorom je preúčtovanie zúčtovania výkonov

Obmedzenie rozsahu hodnôt (1)

Hľadať a vybrať

Nákl.stred. ▾ **Spustiť** Skryť filtre

Nákl.stredisko:  Nákladový okruh:   Účtovný okruh:  Druh nákl.strediska:  Zodpovedná osoba:

Zodpovedný užívateľ:  Kr.text:  Jazykový kľúč:

Položky (0)

Kliknúť na ponuku „Spustiť“

Obmedzenie rozsahu hodnôt (1)

Hľadať a vybrať

Nákl.stred. ▾ **Spustiť** Skryť filtre

Nákl.stredisko:  Nákladový okruh:   Účtovný okruh:  Druh nákl.strediska:  Zodpovedná osoba:

Zodpovedný užívateľ:  Kr.text:  Jazykový kľúč:

Položky (140)  Hľadanie Ďalšie hľadanie Pridať do obľúbených

	Nákl.str.	NaOk	ÚčOk	DNSSt	Zodpovedná osoba	Zodp.užív.	Kr.text	Jazyk	Platné od
<input checked="" type="radio"/>	1000000001	1500	1510	A	tester		TEST	SK	01.01.2022
<input type="radio"/>	100000SU01	1500	1510	E	Úrad MF SR		OPRAVA A ÚDRŽBA	SK	01.01.1956
<input type="radio"/>	1000110000	1500	1510	A	Úrad MF SR		ÚRAD MINISTERSTVA CE	SK	01.01.1956
<input type="radio"/>	1000110028	1500	1510	A	Úrad MF SR		ODBOR INFORMATIKY	SK	01.01.1956
<input type="radio"/>	1000110100	1500	1510	A	Úrad MF SR		MINISTER	SK	01.01.1956
<input type="radio"/>	1000110101	1500	1510	A	Úrad MF SR		SPLN.VLÁDY P.VED.EKO	SK	01.01.1956
<input type="radio"/>	1000110102	1500	1510	A	Úrad MF SR		KANC.SPL.MIN.PROZPEÚ	SK	01.01.1956

Kliknúť na ponuku „OK“

Kliknúť na ponuku „Účtovanie“


Výsledok preúčtovania zúčtovania výkonov s číslom dokladu.

## 9.1 Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta

Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

Výzvy

Hľadať

Fiškálny rok: \* 2022 x  
 Účtovné obdobie: 9 x  
 Účtovný okruh: 1510 (Úrad MF SR) x  
 Funkčná oblasť:  
 Segment:  
 Ziskové stredisko:  
 Hierarchia nákl.stredísk:  
 Nákladové stredisko / skup.nákl.stredísk:  
 Nákladové stredisko: 1000110700 x  
 Hierarchia účtov HK:  
 Účet hl.knihy/skupina účtov hl.knihy:

Je potrebné vyplniť:

Fiškálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Nákladové stredisko - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno

Štandard

Spustiť Zobrazí panel filtrov Filtre (2)

Ak tu chcete zobraziť filtre, pridajte ich vo filtroch na paneli filtrov

Hľadať	Pozastaviť	Nákladové stredisko	Nákladové stredisko	Nákl.stred.partner	Nákl.stred.partner	Znak Ma dat/Dal CO	Číslo dokladu	Účet hlavnej kniž	Čiastka v mene nákl.okruhu	Množstvo
> Ukazovatele	Ukazovatele					V	1000000059	Opra udrž a ob.za	5,50 EUR	10,0 HOD
Def.proj.partner		1000110400	Sekcia rozp.politky	1000110700	Sekcia daň.a.cohná				5,50 EUR	10,0 HOD
Druh obchodnej oper.						Celkom			5,50 EUR	10,0 HOD
Druh výkonu									5,50 EUR	10,0 HOD
Druh výkonu partnera									5,50 EUR	10,0 HOD
		<b>Celkový súčet</b>		<b>Celkom</b>					<b>5,50 EUR</b>	<b>10,0 HOD</b>

Výsledok preúčtovania jednotlivých položiek.

## 10 Rozdelenie položiek do viacerých súborov


Príloha príručky obsahuje tieto varianty súborov pre hromadné nahrávanie údajov cez jednotlivé aplikácie (názov aplikácie, pre ktorú je možné súbor použiť, je uvedený v názve súboru):

M19\_veta PK pre\_Správa hodnôt štatistických ukazovateľov.xlsm

M19\_veta ND pre\_Preúčtovanie nákladov a výnosov.xlsm


M19\_veta AK pre\_Spravovať priame zúčtovanie výkonov.xlsm

Rozdelenie položiek do viacerých súborov je dočasne zabezpečené funkciou excel : spustiť makro „RozdelDoCSV“. Makro sa nachádza v súboroch s príponou „.xlsm“. Spustenie makra používateľ vyvolá stlačením kombinácie kláves ALT + F8 (ak má užívateľ otvorených viacero zošitov, zvolí príslušný zošit).




Poznámka: V určitých prípadoch je potrebné nastaviť vlastnosti súboru.

### Ak používateľ dostane hlásenie o bezpečnostnom riziku:



je potrebné súbor opustiť a cez pravé tlačidlo myši nastaviť jeho vlastnosti: "Odblokovať"



## 11 Automatizovaný výpočet ceny výkonu na základe skutočných nákladov

Proces zabezpečuje zúčtovanie alokačného kľúča (ďalej už len druh výkonu) a výpočet tarify na základe priradenia druhov výkonu k jednotlivým nákladovým druhom a následnú kontrolu tarify, podľa metodiky nákladového účtovníctva.

Predpokladom využitia procesu, je požiadavka na založenie druhu výkonu, naplánovanie nulovej tarify, nastavenie schémy rozdelenia a zúčtovanie výkonu na nákladový objekt.

Proces výpočtu tarify a jej kontrola vychádza z odsúhlasenej metodiky nákladového účtovníctva. Proces predpokladá nastavené schémy rozdelenia druhov výkonov k jednotlivým nákladovým druhom a naplánovanú nulovú tarifu.

Výsledkom procesu je zúčtovaný výkon a vypočítaná tarifa na nákladovom objekte, na základe rozdelenia druhov výkonu k jednotlivým nákladovým druhom a následná kontrola v reportingu.

Proces zúčtovania výkonu a plánovanie tarify je popísaný v kapitole 4 Zúčtovanie výkonov.

Plánovanie nulovej tarify je v kompetencii dodávateľa.

### 11.1 Rozdelenie nákladov


Rozdelenie nákladov slúži na štrukturálne rozdelenie ND podľa jednotlivých druhov výkonu odosielajúceho nákladového strediska. Po samotnom rozdelení sa tieto údaje aktualizujú do databázy, kde sa môžu použiť na výkazníctvo. Celý tento proces pomáha pri lepšom analyzovaní výpočtu cien jednotlivých druhov výkonu.

Pred samotným spustením rozdelenia nákladov je potrebné mať naplánovanú 0 tarifu pre jednotlivé druhy výkonov na konkrétne nákladové stredisko, zúčtované druhy výkonu z príslušného nákladového strediska na príjemcu (nákladové stredisko, ŠPP prvok) a nastavenú a pridelenú schému rozdelenia k nákladovému stredisku odosielateľa výkonu.


Nastavenie schémy rozdelenia a samotné pridelenie nákladového strediska k požadovanej schéme je v kompetencii dodávateľa, na základe poskytnutých podkladov zo strany organizácií.

Prostredie:

FIORI aplikácia: **Rozdeliť náklady**



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



< **SAP** Rozdelenie skut.nákladov: Vstup.obraz. ▾

Menu ▾

Nákladový okruh

Nákl.stredisko  do:

Skupina nákl.str.

Variant výberu

Všetky nákl.stred.

Parametre

Obdobie:\*

Fiškálny rok:\*

Riadenie chodu

Spracovanie na pozadí

Test.chod

Detailné zostavy

Je potrebné vyplniť:

Nákladový okruh – nákladový okruh, v rámci ktorého vykonávame rozdelenie nákladov

Nákladové stredisko/Skupina NS/Variant výberu/Všetky NS – objekty, na ktorých vykonávame rozdelenie nákladov

Obdobie – za ktoré vykonávame rozdelenie nákladov

Rok – v ktorom vykonávame rozdelenie nákladov


POZN.: Užívateľ si môže vybrať a založiť vlastný variant výberu, kde definuje svoje kritéria pre výber NS.

V riadení chodu ponecháme detail zostavy a spustíme rozdelenie nákladov v testovacom behu.




 Rozdelenie skut.nákladov: Vstup.obraz. ▾

Menu ▾ **Vykonanie**

Nákladový okruh

Nákl.stredisko   do:

Skupina nákl.str.

Variant výberu    

Všetky nákl.stred.

Parametre

Obdobie:\*

Fiškálny rok:\*

Riadenie chodu

- Spracovanie na pozadí
- Test.chod
- Detailné zostavy

Cez tlačidlo „Vykonanie“ spustíme rozdelenie:


 Rozdelenie skut.nákladov: Vstup.obraz. ▾

Menu ▾ **Vykonanie**

Nákladový okruh

Nákl.stredisko   do:

Skupina nákl.str.

Variant výberu    

Všetky nákl.stred.

Parametre

Obdobie:\*

Fiškálny rok:\*

Riadenie chodu

- Spracovanie na pozadí
- Test.chod
- Detailné zostavy

Zobrazí sa nasledujúce okno:

← **SAP** Rozdelenie skut.nákladov nákl.stredisk: Zostava [Testovací chod] ▾

Menu ▾ Nákladové druhy

Obdobie: 10 Fiskálny rok: 2025 Hlásenia: 2 Mena: EUR

Verzia: (0) Mena nákladového okruhu

Nákl.stredisko	Popis	DrVýk	St.vytaž.	Cieľ.nákl.	Nákl.na kontrolu	Fixné cieľ.náklady	Fix.nákl.na kontrolu
D210901101	Námestník pre ZS_RU	210DAC	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
D210901101	Námestník pre ZS_RU	210DTP	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00

Následne cez záložku „Nákladové druhy“ zobrazíme rozdelenie nákladov k jednotlivým druhom výkonu:

← **SAP** Rozdelenie skut.nákladov nákl.stredisk: Zostava [Testovací chod] ▾

Menu ▾ **Nákladové druhy**

Obdobie: 10 Fiskálny rok: 2025 Hlásenia: 2 Mena: EUR

Verzia: (0) Mena nákladového okruhu

Nákl.stredisko	Popis	DrVýk	St.vytaž.	Cieľ.nákl.	Nákl.na kontrolu	Fixné cieľ.náklady	Fix.nákl.na kontrolu
D210901101	Námestník pre ZS_RU	210DAC	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
D210901101	Námestník pre ZS_RU	210DTP	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00

Zobrazenie nákladových druhov k jednotlivým druhom výkonu:

← **SAP** Rozdelenie skut.nákladov nákl.stredisk: Zostava [Testovací chod] ▾

Menu ▾ Nákladové druhy

Obdobie: 10 Fiskálny rok: 2025 Hlásenia: 2 Mena: EUR

Verzia: (0) Mena nákladového okruhu

Krok: Rozdelenie nákladov podľa pravidiel rozdel.

Nákl.stredisko	Popis	DrVýk	St.vytaž.	Cieľ.nákl.	Nákl.na kontrolu	Fixné cieľ.náklady	Fix.nákl.na kontrolu
D210901101	Námestník pre ZS_RU	210DAC	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
D210901101	Námestník pre ZS_RU	210DTP	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00

Nákl.druh	Nákl.druh (Text)	DrVýk	Pôvod	Celkové plán.náklady	Celk.cieľové náklady	Celk.kontr.náklady
5011031001	Poľnohospodárske a záhradnícke produkty			0,00	0,00	0,00
5011031001	Poľnohospodárske a záhradnícke produkty	210DAC	/210DAC	0,00	0,00	250,00
5181171101	Skladovacie služby			0,00	0,00	0,00
5181171101	Skladovacie služby	210DTP	/210DTP	0,00	0,00	850,00

Cez možnosť späť sa dostaneme na základnú obrazovku:

SAP Rozdelenie skut.nákladov nákl.stredisk: Zostava [Testovací chod]

Menu Nákladové druhy

Obdobie: 10 Fiskálny rok: 2025 Hlásenia: 2 Mena: EUR

Verzia: (0) Mena nákladového okruhu Krok: Rozdelenie nákladov podľa pravidiel rozdel.

Nákl.stredisko	Popis	DrVýk	St.výťaž.	Cieľ.nákl.	Nákl.na kontrolu	Fixné cieľ.náklady	Fix.nákl.na kontrolu
D210901101	Námestník pre ZS_RU	210DAC	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
D210901101	Námestník pre ZS_RU	210DTP	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00

Nákl.druh	Nákl.druh (Text)	DrVýk	Pôvod	Cetkové plán.náklady	Cetk.cieľové náklady	Cetk.kontr.náklady
5011031001	Poľnohospodárske a záhradnícke produkty			0,00	0,00	0,00
5011031001	Poľnohospodárske a záhradnícke produkty	210DAC	/210DAC	0,00	0,00	250,00
5181171101	Skladovacie služby			0,00	0,00	0,00
5181171101	Skladovacie služby	210DTP	/210DTP	0,00	0,00	850,00

V riadení chodu je potrebné odkliknúť Testovací chod a zvolíme možnosť vykonať:

SAP Rozdelenie skut.nákladov: Vstup.obraz

Menu **Vykonanie**

Nákladový okruh: 2100

Nákl.stredisko: D210901101 do:   
 Skupina nákl.str.  
 Variant výberu  
 Všetky nákl.stred.

Parametre

Obdobie: 010  
Fiskálny rok: 2025

Riadenie chodu

Spracovanie na pozadí  
 Test.chod  
 Detailné zostavy

Zobrazí sa nasledujúce okno:

SAP Rozdelenie skut.nákladov nákl.stredisk: Zostava

Menu Nákladové druhy

Obdobie: 10 Fiskálny rok: 2025 Hlásenia: 2 Mena: EUR

Verzia: (0) Mena nákladového okruhu Krok: Rozdelenie nákladov podľa pravidiel rozdel.

Nákl.stredisko	Popis	DrVýk	St.výťaž.	Cieľ.nákl.	Nákl.na kontrolu	Fixné cieľ.náklady	Fix.nákl.na kontrolu
D210901101	Námestník pre ZS_RU	210DAC	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
D210901101	Námestník pre ZS_RU	210DTP	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00

Nákl.druh	Nákl.druh (Text)	DrVýk	Pôvod	Cetkové plán.náklady	Cetk.cieľové náklady	Cetk.kontr.náklady
5011031001	Poľnohospodárske a záhradnícke produkty			0,00	0,00	0,00
5011031001	Poľnohospodárske a záhradnícke produkty	210DAC	/210DAC	0,00	0,00	250,00
5181171101	Skladovacie služby			0,00	0,00	0,00
5181171101	Skladovacie služby	210DTP	/210DTP	0,00	0,00	850,00

Výsledkom procesu sú priradené jednotlivé nákladové druhy ku vybraným druhom výkonu.


Cez možnosť späť sa dostaneme na úvodnú obrazovku.

## 11.2 Výpočet skutočnej sadzby nákladov


Výpočet skutočnej sadzby (ďalej len skutočnej tarify) nákladov sa používa na ocenenie skutočne vykonaných druhov výkonu na nákladových strediskách. Sadzba je predpokladom na zúčtovanie výkonov. Základom pre výpočet tarify je skutočná hodnota nákladov na NS / množstvo výkonov.

Prostredie:

FIORI aplikácia: **Výpočet skutočnej sadzby nákladov**



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné vyplniť:


Nákladový okruh – nákladový okruh, v rámci ktorého vykonávame výpočet skutočnej tarify  
Skupina NS (odporúčané používať)/Variant výberu /Všetky NS – nákladové objekty, na ktorých vykonávame výpočet tarify

Obdobie – za ktoré vykonávame výpočet tarify

Rok – v ktorom vykonávame výpočet tarify

POZN.: Užívateľ si môže vybrať a založiť vlastný variant výberu, kde definuje svoje kritéria pre výber NS.




Do variantu výberu napíšeme vlastný názov variantu pr.: „D210901101“ a klikneme na ikonu – založenie variantu výberu.



Menu ▾ **Nastavenia**

Nákladový okruh: 2100

Skupina nákl.str.

Variant výberu  D210901101   

Všetky nákl.stred.

Parametre

Obdobie:\* 11 do: 11

Fiškálny rok:\* 2025


Riadenie chodu

Spracovanie na pozadí

Testovací chod



Detailné zostavy

Dostaneme nasledovnú obrazovku a znova klikneme na založenie.



Menu ▾ **ABAP: Varianty vstup.obrazovky** ▾



Katalóg Kopírovanie... Premenovanie... Výmaz Informácie o údržbe variantov

Variant:   

Čiastk.objekty

Hodnoty

Atribúty

V nasledujúcej obrazovke dostaneme kritéria výberu variantu, na základe ktorých vyberáme nákladové strediská do variantu na výpočet tarify. V prípade ak máme konkrétne nákladové strediská, alebo skupinu môžeme ich zadať.

< **SAP** Údržba variantov: Report RKKSTSEL, variant 2100\_NS1 ▾

Menu ▾ **Atribúty**

Nákl.stredisko:  Do:

Skupina nákl.str.:

Základné dáta

Zodpovedná osoba:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Oddelenie:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Druh nákl.strediska:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Oblasť hierarchie:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Účtovný okruh:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Pracovný úsek:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Funkčná oblasť:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Mena:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Ziskové stredisko:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Logický systém:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Ďalej klik na „Atribúty“.

< **SAP** Údržba variantov: Report RKKSTSEL, variant 2100\_NS1 ▾

Menu ▾ **Atribúty**

Nákl.stredisko:   Do:

Skupina nákl.str.:

Základné dáta

Zodpovedná osoba:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Oddelenie:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Druh nákl.strediska:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Oblasť hierarchie:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Účtovný okruh:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Pracovný úsek:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Funkčná oblasť:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Mena:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Ziskové stredisko:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Logický systém:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Znak




**Atribúty variantu**

Menu ▾ Prevzatie priradenia obrazovky Informácie o atribútoch variantov

Náz.variantu:

Význam:\*

Pos

Len pre spracovanie na pozadí

Veľ

**Chránený variant**








Zobraziť len v katalógu

Systémový variant (automat.transport)

**Prirad.obraz.**


<input type="checkbox"/>	Založené	Výberová obrazovka
<input checked="" type="checkbox"/>		1000

**Polia výberovej obrazovky**







Technický názov


<input type="checkbox"/>	Dynpro	Názov poľa	Typ	Ochrana poľa	Potl.zobr.poľa
--------------------------	--------	------------	-----	--------------	----------------

Následne parametre potvrdíme ikonou vpravo dole „Uloženie“.


**Atribúty variantu**

Menu ▾ Prevzatie priradenia obrazovky Informácie o atribútoch variantov

Náz.variantu: 
 Vytvor.:

Význam:\* 
 Posledná zmena:

Veľkosť dát [bajty]:  /  (Hodnoty / atribúty)

Len pre spracovanie na pozadí

**Chránený variant**








Zobraziť len v katalógu

Systémový variant (automat.transport)

**Prirad.obraz.**

<input type="checkbox"/>	Založené	Výberová obrazovka
<input checked="" type="checkbox"/>		1000

**Polia výberovej obrazovky**







Technický názov


<input type="checkbox"/>	Dynpro	Názov poľa	Typ	Ochrana poľa	Potl.zobr.poľa	Potlačenie poľa 'DO'	Neužijť žiadne hodnoty	Vypnutie GPA	Povinné pole	Dr
<input type="checkbox"/>	1.000	Nákl.stredisko	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	1.000	Skup.nákl.stredisk	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	1.000	Zodpovedná osoba	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Uloženie**

Po uložení sa vľavo dole vygeneruje informácia o uloženom variante.

< **SAP** Údržba variantov: Variant D210901101 ▾

Menu ▾ Atribúty variantu

Nákl.stredisko:   Do:

Skupina nákl.str.:

---

Základné dáta

Zodpovedná osoba:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>
Oddelenie:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>
Druh nákl.strediska:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>
Oblasť hierarchie:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>
Účtovný okruh:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>
Pracovný úsek:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>
Funkčná oblasť:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>
Mena:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>
Ziskové stredisko:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>
Logický systém:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>

---

Znak

Kľúč prirážky:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>
Vedenie množstva:	<input type="text"/>	Do:	<input type="text"/>

Variant D210901101 bol uložený. [Zobraziť detaily](#)

Vrátíme sa šípkou späť až na základnú obrazovku.



Menu ▾ Katalóg Kopírovanie... Premenovanie... Výmaz Informácie o údržbe variantov

Variant:  Založenie

### Čiastk.objekty

- Hodnoty  
 Atribúty

Zobrazenie

Zmena

V riadení chodu ponecháme detail zostavy a spustíme výpočet v testovacom behu.

Menu ▾ Nastavenia

Nákladový okruh:

- Skupina nákl.str.  
 Variant výberu  
 Všetky nákl.stred.

Zobrazenie Zmena 68

### Parametre

Obdobie: \*  do:   
Fiškálny rok: \*


### Riadenie chodu

- Spracovanie na pozadí  
 Testovací chod  
 Detailné zostavy

Cez tlačidlo „Vykonanie“ spustíme výpočet tarify:






**Vykonanie stanovenia skut.tarify: Vstup.obrazovka**
MP

Menu ▾ Nastavenia
Koniec

Nákladový okruh:

Skupina nákl.str.

Variant výberu  D210901101

Všetky nákl.stred.

Parametre

Obdobie:  do:

Fiskálny rok:

Riadenie chodu


Spracovanie na pozadi

Testovací chod

Detailné zostavy

Potvrdíme záložku „ďalej“.

Vykonanie


**SAP**


Menu ▾

**Informácia** ✕

Výsledky iteračného stanovenia taríf sú  
aktualizované

Ďalej
Nápoved

Zobrazí sa nasledujúce okno z ktorého vyplýva výpočet skutočnej tarify jedného nákladového strediska voči dvom druhom výkonu.


**Výsledky stanovenia tarify - skut.**
MP

Menu ▾ < > Správy Analýza výkonov < > Ďalšie výkazy < > Výber Uloženie Σ Medzisúčt... < > < > < >
MP Koniec

Nákladový okruh: 2100 Kap. 21 MZ SR  
 Verzia: 0 Verzia plán/skut.  
 Fiskálny rok: 2025  
 Obdobie: 010  
 Variant výberu: D210901101  
 Stanovenie skut.tar.: 1 Tarifa obdobia  
 Mena: EUR Európske euro  
 Typ kurzu: M Štandardný prepočet za kurz stredy  
 Dátum valuty: 01.01.2025

Status spracovania: Reál.chod  
 Počet správ: 3  
 Max.kategória: Upozor.

Spracovanie bolo ukončené s upozoreniami

Objekt	Označenie	JV	Množstvo výkonov	Celková tarifa	Fixná tarifa	Tar.Je
DRV D210901101/210DAC	Námestník pre ZS_RU	MIN	350	7.142,86	7.142,86	10000

Vpravo sa kurzorom nižšie dostaneme na druhú položku (tarifu druhého výkonu):

SAP Výsledky stanovenia tarify - skut. ▾

Menu ▾ [Navigation icons] Správy | Analýza výkonov [Search] [Filter] [Refresh] [Print] [Copy] [Paste] [Uloženie] [Medzisúččet...] [End]

Nákladový okruh 2100 Kap. 21 MZ SR  
 Verzia 0 Verzia plán/skut.  
 Fiskálny rok 2025  
 Obdobie 010  
 Variant výberu D210901101  
 Stanovenie skut.tar. 1 Tarifa obdobia  
 Mena EUR Európske euro  
 Typ kurzu M Štandardný prepočet za kurz stredy  
 Dátum valuty 01.01.2025

Status spracovania Reál.chod  
 Počet správ 3  
 Max.kategória Upozor.

Spracovanie bolo ukončené s upozorneniami

DOb	Objekt	Označenie	JV	Množstvo výkonov	Celková tarifa	Fixná tarifa	TarJe
DRV	D210901101/2100TP	Námestník pre ZS_RU	MIN	520	1.634,62	1.634,62	1000

Zvolíme možnosť späť:

SAP Výsledky stanovenia tarify - skut. ▾

Menu ▾ [Navigation icons] Správy | Analýza výkonov [Search] [Filter] [Refresh] [Print] [Copy] [Paste] [Uloženie] [Medzisúččet...] [End]


Nákladový okruh 2100 Kap. 21 MZ SR  
 Verzia 0 Verzia plán/skut.  
 Fiskálny rok 2025  
 Obdobie 010  
 Variant výberu D210901101  
 Stanovenie skut.tar. 1 Tarifa obdobia  
 Mena EUR Európske euro  
 Typ kurzu M Štandardný prepočet za kurz stredy  
 Dátum valuty 01.01.2025

Status spracovania Reál.chod  
 Počet správ 3  
 Max.kategória Upozor.

Spracovanie bolo ukončené s upozorneniami

DOb	Objekt	Označenie	JV	Množstvo výkonov	Celková tarifa	Fixná tarifa	TarJe
DRV	D210901101/210DAC	Námestník pre ZS_RU	MIN	350	7.142,86	7.142,86	10000

Zobrazí sa nasledujúce okno, kde zvolíme možnosť zapísania skutočnej tarify.



Výsledkom procesu je vypočítaná a zapísaná tarifa jednotlivých druhov výkonu na konkrétnom nákladovom stredisku.


### 11.3 Spustiť skutočné precenenie ceny

Proces skutočného precenenia ceny slúži na aktualizáciu vypočítanej tarify druhov výkonu a jej zápis na nákladové stredisko odosielateľa a ŠPP prvok príjemcu. Následne sa aktualizovaná tarifa prejaví aj vo výkazníctve nákladových stredísk a prvkov ŠPP, pričom tieto výkazy môžu slúžiť na vyhodnotenie skutočných nákladov vychádzajúcich z vykonaných druhov výkonu.

Proces skutočného precenenia ceny ŠPP prvku sa používa len v prípade, že príjemcom zúčtovania druhov výkonu je ŠPP prvok. Ak je príjemcom iné nákladové stredisko, proces precenenia sa nepoužíva.

Prostredie:

FIORI aplikácia: **Spustiť skutočné precenenie ceny**



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Menu ▾

Projekt:  

alebo

Prvok ŠPP:

alebo

Sieť.diagram:

Všetne hierarchie

vrát.zákaziek

#### Parametre

---

Obdobie:\*

Fiškálny rok:\*

#### Riadenie chodu

---

Testovací chod

Det.zostavy

Je potrebné vyplniť:

Projekt/Prvok ŠPP/Sieť. diagram – nákladové objekty, na ktorých vykonávame skutočné precenenie ceny

Obdobie – za ktoré vykonávame skutočné precenenie ceny

Rok – v ktorom vykonávame skutočné precenenie ceny

V riadení chodu môžeme vybrať detail zostavy a spustíme precenenie ceny v testovacom behu.

< SAP **Dodat.ocenenie pre skut.tarify: Projekt/prvok ŠPP/siet'.diagr.** MP

Menu ▾ Koniec

Projekt:

alebo

Prvok ŠPP:  E\_Oddelenie prevádzky strav. zariadení\_R

alebo

Siet'.diagram:

Všetne hierarchie  
 vrát.zákaziek

Parametre

Obdobie:\*

Fiškálny rok:\*

Riadenie chodu

Testovací chod  
 Det.zostavy

Skutočné precenenie prebehlo v testovacom behu bez chýb.

**Vykonanie**

< SAP **Dodat.ocenenie pre skut.tarify: Projekt/prvok ŠPP/siet'.diagr. Zákl.zos**

Menu ▾

Výber

Parametre výberu	Hodnota	Označenie
Prvok ŠPP	C_E21D2_E10913102	E_Oddelenie prevádzky strav. zariadení_R
Obdobie	010	
Fiškálny rok	2025	

.....

Riadenie chodu

Parametre výberu	Hodnota
Druh vykonania	Dodatočné ocenenia vykonané
Režim spracovania	Testovací chod

.....

Processing completed with no errors

.....

Štatistika

Katégoria spracovania	▫	Počet
Dodatočné ocenenia vykonané		1
Nerelevantné		
Nevhodný status		
Chyba		

Cez možnosť späť sa dostaneme na základnú obrazovku:

Menu ▾ Nasledujúca úroveň zostavy Nápovedť k protokolu

Výber

Parametre výberu	Hodnota	Označenie
Prvok ŠPP	C_E21D2_E10913102	E_Oddelenie prevádzky strav. zariadení_R
Obdobie	010	
Fiškálny rok	2025	

Riadenie chodu

Parametre výberu	Hodnota
Druh vykonania	Dodatočné ocenenia vykonané
Režim spracovania	Testovací chod

Processing completed with no errors

Štatistika

Kategória spracovania	▪	Počet
Dodatočné ocenenia vykonané		1
Nerelevantné		
Nevhodný status		
Chyba		

Odklikneme možnosť Testovací chod a zvolíme možnosť vykonať:

Menu ▾

Projekt:

alebo

Prvok ŠPP:  E\_Oddelenie prevádzky strav. zariadení\_R

alebo

Siet.diagram:

Všetne hierarchie

vrát.zákaziek

Parametre

Obdobie:\*

Fiškálny rok:\*

Riadenie chodu

Testovací chod

Det.zostavy

Spustenie skutočného precenenia ceny v reálnom behu:

Interné

< **SAP** **Dodat.ocenenie pre skut.tarify: Projekt/prvok ŠPP/siet'.diagr. Zákl.zos** ▾

Menu ▾ Nasledujúca úroveň zostavy Nápoved' k protokolu

Výber

Parametre výberu	Hodnota	Označenie
Prvok ŠPP	C_E21D2_E10913102	E_Oddelenie prevádzky strav. zariadení_R
Obdobie	010	
Fiškálny rok	2025	

.....

Riadenie chodu

Parametre výberu	Hodnota
Druh vykonania	Dodatočné ocenenia vykonané
Režim spracovania	Reálny chod

.....

Processing completed with no errors

.....

Štatistika

Katégoria spracovania	▢	Počet
Dodatočné ocenenia vykonané		1
Nerelevantné		
Nevhodný status		
Chyba		


Výsledkom procesu sú aktualizované tarify druhov výkonu a zápis skutočných nákladov ocenených druhov výkonu na nákladovom stredisku odosielateľa a ŠPP prvku príjemcu.

## 11.4 Analyzovať ceny pre druhy výkonov

Výkaz analýzy ceny slúži na zobrazenie a prehľad cien jednotlivých druhov výkonov na nákladových strediskách za vybrané obdobie.

Prostredie:

FIORI aplikácia: **Analyzovať ceny pre druhy výkonov**



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

**SAP** Tarifný výkaz druhov výkonov: Vstupná obraz. ▾

Menu ▾ Možnosti výberu ☰

---

Skupina nákladových stredísk:

alebo

Nákl.stredisko(á):  Do:

---

Druh výkonu

Skupina druhov výkonov:

alebo

Druh(y)výkonu(ov):  Do:

---

Parametre výberu

Verzia:\*

Fiškálny rok:\*

Obdobie od:\*  Do:

Znak tarify:  Do:

Tarif.jedn.:

Zobrazenie len taríf používaných pre zúčtovanie

Zobrazenie všetkých vybraných taríf

Je potrebné vyplniť:

Skupina NS/ Nákladové stredisko – nákladové objekty, za ktoré zobrazujeme stanovenú tarifu  
Skupina druhov výkonov/ Druh výkonu (nepovinné) – druhy výkonov, na ktorých zobrazujeme stanovenú tarifu

Verzia tarify – potrebné doplniť 0

Obdobie – za ktoré zobrazujeme stanovenú tarifu

Rok – za ktorý zobrazujeme stanovenú tarifu

Znak tarify – nie je potrebné vyplňať

Tarif. jednotky – je potrebné doplniť „1“

Zobrazenie len taríf pouz. pre zúčtovanie – je potrebné ponechať

Po vyplnení príslušných polí zvolíme možnosť vykonať:



## 12 Automatizovaný výber informácií zo systému CES, ohľadom prepočtových kľúčov

Proces zabezpečuje výber informácií zo systému CES ohľadne prepočtových kľúčov, počas uzávierkových prác.

Prepočtový kľúč je v rámci terminológie nemocníc controllingový objekt, predstavujúci štatistický ukazovateľ (ŠU).

Predpokladom využitia výberu informácií zo systému CES ohľadne prepočtových kľúčov je zoznam aktivít z rozsahu uzávierkových prác, ktoré by mal používateľ vykonať v rámci uzávierky daného obdobia.

Počiatočná požiadavka v rámci výberu informácií zo systému CES ohľadne prepočtových kľúčov je informácia o zaznamenaní prepočtových kľúčov na nákladových objektoch v moduloch RE-FX, FI-AA, MM, Autodoprava, **PM** a HR za určité obdobie v rámci účtovného okruhu.

Predpokladom je ukončenie uzávierky (nahratie m2 na budovy, evidencia výpočtovej techniky v rámci majetku, evidencia výdajok zo skladu, evidencia odjazdených kilometrov na vozidlách, **evidencia hodín údržby**, evidencia počtu úväzkov podľa špecifikovaných druhov).

Postup:


1. Kontrola predpokladov
2. Uzavretie obdobia
3. Zber prepočtových kľúčov zo systému
  - Zaúčtovanie prepočtových kľúčov
4. Overenie vo výkazníctve

Výsledkom výberu informácií zo systému CES je zaznamenanie prepočtových kľúčov na príslušných nákladových strediskách po uzatvorení obdobia pre jednotlivé kroky uzávierkových prác a následná kontrola tohto zaznamenania prostredníctvom štandardného reportu pre štatistické ukazovatele (prepočtové kľúče).

### 12.1 Nastavenie uzávierky CO

Prostredie:


Fiori aplikácia: **Nastavenie uzávierky CO**



**POZN.:**

Aplikácia umožňuje uzatvoriť CO obdobie pre jednotlivé operácie. Tzn., ak po uzávierke bude spustený proces zaznamenania prepočtového kľúča (ďalej skratka ŠU) do systému, nebude možné opätovne toto zaznamenanie hodnôt ŠU vykonať. Prípadne v rámci evidencie odjazdených KM na vozidle, po spustení uzávierky nebude možné tieto KM evidovať na jednotlivé vozidlá. Toto isté platí pre modul HR a teda, po spustení uzávierky nebude možné nahráť dokument o počte jednotlivých typoch úväzkov do systému.

Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



< **SAP** Nastavenie uzávierky CO ▾

Menu ▾ Uložiť ako variant... ☰

Účtovný okruh:\* 21D2

Účtovné obdobie:\* 11

Fiškálny rok:\* 2025

Aplikácia pre nastavenie uzávierky CO je obmedzená na základe oprávnení užívateľa, to znamená, že užívateľ môže spustiť uzávierku CO len za ÚO, ktorý mu prináleží.

Je potrebné vyplniť:

Účtovný okruh – na ktorý má užívateľ oprávnenie a za ktorý spúšťa uzávierku CO

Účtovné obdobie – za ktoré sa má spustiť uzávierka CO

Fiškálny rok - za ktorý sa má spustiť uzávierka CO

Následne je potrebné zvoliť možnosť vykonať:

SAP Nastavenie uzavierky CO

Účtovný okruh: 2102  
Účtovné obdobie: 11  
Fiskálny rok: 2025

Vykonať

Po zvolení možnosti Vykonať systém zobrazí kontrolné hlásenie pre potvrdenie akcie:

**Potvrdenie akcie**

Naozaj chcete nastaviť uzávierku CO? Modul  
Autodoprava a HR už nebude môcť nahrávať dáta na  
zúčtovanie ŠU.

Áno Nie Zrušenie

Po zvolení možnosti Áno sa zobrazí nasledovné:

Zobrazí sa nasledujúce okno:

**Informácia**

Pre UO: 21D2 a obd. 011/2025 bola vytvorená CO  
uzávierka 10.02.2026/11:52:05.


Ďalej Nápoved'

Výsledkom procesu je vytvorená CO uzávierka za príslušné obdobie daného fiškálneho roka a daného účtovného okruhu.

## 12.2 Zber ŠU zo systému

Prostredie:


Fiori aplikácia: **Zber ŠU zo systému**



POZN.:

Aplikácia umožňuje zbierať informácie o hodnotách jednotlivých ŠU, zaznamenaných v ostatných moduloch za dané obdobie a následné zaznamenanie týchto hodnôt na príslušné nákladové strediská v danom účtovnom okruhu.

Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Aplikácia pre zber ŠU zo systému je obmedzená na základe oprávnení užívateľa, to znamená, že užívateľ môže spustiť zber a následné zaznamenanie ŠU len za ÚO, ktorý mu prináleží.

Je potrebné vyplniť:

Prepočtový kľúč vyplývajúci z procesu daného modulu:

- M2 na Budove (PLM2) – v rámci budovy sú hierarchicky priradené nájomné objekty, ktoré obsahujú konkrétnu výmeru v m2 k danému dátumu. Na nájomnom objekte vzniká prepojenie architektonického objektu miestnosť s objektom využitia typu nájomný objekt. Po vytvorení tohto prepojenia sa vymeryania evidované na miestnosti automaticky prenesú na nájomný objekt. Následne sa tieto výmery z nájomných objektov zúčtovávajú na nákladové stredisko, ktoré je uvedené v zúčtovacom predpise daného nájomného objektu.

Interné


- Počet výdajok materiálu na sklade (PVYS) – v rámci daného obdobia v module materiálový manažment je predpokladom evidencia výdajky zo skladu na príslušnú budovu, ŠPP prvok alebo PM zákazku (ktorá má v zúčtovacom predpise nákladové stredisko).
- Počet výpočtovej techniky (POPC) - v rámci evidencie majetku musí existovať karta majetku príslušnej klasifikácie, ktorá vypovedá o výpočtovej technike. V karte majetku je uvedené nákladové stredisko, na ktoré bude následne zaznamenaný ŠU v určitom množstve.
- Najazdené KM na aute (NAKM) – v rámci modulu autodopravy musia byť zaevidované odjazdené KM za konkrétne vozidlo pre dané účtovné obdobie. Pri evidencii odjazdených KM sa v module autodopravy okrem ŠPP prvku predstavujúce vozidlo uvádza aj nákladové stredisko, na ktoré bude následne zaznamenaný ŠU v určitom množstve.
- HR úväzky (UVAV, UVAL, UVAO, UVAZ) – v rámci úväzkov HR užívateľ za konkrétne obdobie spustí výpočet mzdy pre daného zamestnanca, predstavujúceho nákladové stredisko. Následne dochádza k rekapitulácii mzdových nákladov, kde výstup rekapitulácie bude uložený vo forme excelu a následne sa nahrá do systému pomocou transakcie ZCOUVAZ, ktorá je obsiahnutá v roli HR modulu.
- Údržbárske zákazky (PHÚP) – v rámci modulu PM (údržba a oprava) musia byť zaevidované hodiny údržby na konkrétnu PM zákazku. V rámci PM zákazky je vytvorený zúčtovací predpis, kde príjemca je nákladové stredisko, na ktoré budú hodiny údržby zaznamenané ako ŠU.

Účtovný okruh – na ktorý ma užívateľ oprávnenie a za ktorý systém zbiera a následne zaznamenáva ŠU

Účtovné obdobie – za ktoré systém zbiera a následne zaznamenáva ŠU

Fiškálny rok - za ktorý systém zbiera a následne zaznamenáva ŠU

Následne je potrebné zvoliť možnosť vykonať:



The screenshot shows the SAP 'Zber ŠU zo systému' (Collecting Cost of Sales from System) screen. It features a list of selection criteria for cost center 'M2 na Budove'. The criteria are: 'Počet výdajok mat. na sklade', 'Počet výpočtovej techniky', 'Najazdené KM na aute', 'HR úväzky', and 'Údržbárske zákazky'. Below this list are three input fields: 'Účtovný okruh' (set to 2100), 'Účtovné obdobie' (set to 11), and 'Fiškálny rok' (set to 2025). A 'Vykonanie' (Execute) button is located at the bottom right of the screen.

Zobrazí sa nasledujúce okno, nakoľko sme vybrali ukazovateľ M2 na Budove:

POZN.: pre lepšiu prehľadnosť je odporúčané pre stĺpec Hodnt/MeTr zvoliť možnosť Súčet a následne pre stĺpec Nákl.str. zvoliť možnosť Medzisúčet.

SAP Detail

Menu ▾ Protokol Uložiť ako verziu Uložiť a zaúč. ŠU

ID	ÚčOkr	Rok	Obdobie	Dátum	TYP	Čas	ŠtatUkaz	*	Hodn/MeTr	MJ	NáklStr.	Budova
1258	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		21,35	M2		102674
1259	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		35,00	M2		102674
								*	150,67			
1246	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		220,00	M2	D211010101	102662
1249	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		220,00	M2		102660
1255	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		65,00	M2		102674
								*	505,00		D211010101	
1250	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		45,00	M2	D211060101	102659
								*	45,00		D211060101	
1245	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		150,00	M2	D212007051	102660
1247	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		200,00	M2		102669
1251	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		195,00	M2		102663
								*	545,00		D212007051	
1248	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		123,32	M2	D215010101	102669
								*	123,32		D215010101	
1256	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		55,00	M2	D222002102	102674
								*	55,00		D222002102	
1254	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		65,00	M2	D242018108	102673
								*	65,00		D242018108	
								**	1.488,99			

Z obrazovky vyššie vidíme konkrétny ŠU a jeho hodnotu, ktorá sa ma za príslušný mesiac daného roka zaznamenať na vybrané nákladové stredisko, ktoré je v tomto prípade priradené v nájomnom objekte.

POZN.: Ak je pole nákladové stredisko prázdne, znamená to, že v tomto prípade objekt nákladového strediska nie je priradený v zúčtovacom predpise nájomného objektu.

Následne zvolíme možnosť Uložiť a zaúčtovať ŠU:

SAP Detail

Menu ▾ Protokol Uložiť ako verziu Uložiť a zaúč. ŠU

ID	ÚčOkr	Rok	Obdobie	Dátum	TYP	Čas	ŠtatUkaz	=	Hodin/MeTr	MJ	Nákl.str.	Budova
1258	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		21,35	M2		102674
1259	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		35,00	M2		102674
									•	150,67		
1246	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		220,00	M2	D211010101	102662
1249	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		220,00	M2		102660
1255	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		65,00	M2		102674
									•	505,00	D211010101	
1250	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		45,00	M2	D211060101	102659
									•	45,00	D211060101	
1245	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		150,00	M2	D212007051	102660
1247	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		200,00	M2		102669
1251	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		195,00	M2		102663
									•	545,00	D212007051	
1248	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		123,32	M2	D215010101	102669
									•	123,32	D215010101	
1256	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		55,00	M2	D222002102	102674
									•	55,00	D222002102	
1254	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		65,00	M2	D242018108	102673
									•	65,00	D242018108	
									••	1.488,99		

Zobrazí sa nasledujúce okno s dočasne uloženou verziou a zvolíme možnosť potvrdiť:

Riadky dokl.: Zobrazenie hlásení

Typ	Pol	Text hlásenia
000		Pre UO: 21D2 - 011/2025 bola spravena uzávierka dňa 20251111 o 121829.
000		Nájomný objekt: IM21D20000102000000003 nemá priradené NST pre 011/2025
000		Nájomný objekt: IM21D20000100000000004 nemá priradené NST pre 011/2025
000		Nájomný objekt: IM21D20000100000000003 nemá priradené NST pre 011/2025
000		Nájomný objekt: IM21D20000100000000007 nemá priradené NST pre 011/2025
000		Nájomný objekt: IM21D20000100000000008 nemá priradené NST pre 011/2025
000		Nájomný objekt: IM21D20000100000000009 nemá priradené NST pre 011/2025
000		Dáta boli dočasne uložené pod verziou 0001.

✓

Následne sa zobrazí okno s číslom dokladu a zvolíme možnosť potvrdiť:


**Riadky dokl.: Zobrazenie hlásení**

Typ	Pol	Text hlásenia	DTxt
■	000	Pre ÚO: 21D2 - 011/2025 bola spravena uzávierka dňa 20251111 o 121829.	
▲	000	Nájomný objekt: IM21D200001020000000003 nemá priradené NST pre 011/2025	
▲	000	Nájomný objekt: IM21D200001000000000004 nemá priradené NST pre 011/2025	
▲	000	Nájomný objekt: IM21D200001000000000003 nemá priradené NST pre 011/2025	
▲	000	Nájomný objekt: IM21D200001000000000007 nemá priradené NST pre 011/2025	
▲	000	Nájomný objekt: IM21D200001000000000008 nemá priradené NST pre 011/2025	
▲	000	Nájomný objekt: IM21D200001000000000009 nemá priradené NST pre 011/2025	
■	000	Dáta boli dočasne uložené pod verziou 0001.	
■	000	Doklad je zúčtovaný pod číslom 1500000411	?




Výsledkom procesu je zaznamenaný ŠU za dané obdobie fiškálneho roka, v príslušnej hodnote na prináležiacom nákladovom stredisku.

Ak by systém po zvolení možnosti Uložiť a zúčtovať ŠU ohlásil chybu, jej detail je možné preveriť cez možnosť Protokol, ktorá sa nachádza na hornej lište:



POZN.: Zaznamenanie ŠU vykonávame po skončení účtovného obdobia, do ktorého chceme hodnoty zaznamenať. Ak obdobie stále pretrváva, systém nepovoľuje zaznamenanie ŠU.


POZN.: V rámci najazdených KM na aute a HR úväzkov sa zobrazuje len možnosť Zúčtovať ŠU, nakoľko sa dáta nenahrávajú za celý ÚO, ale priebežne:



V rámci počtu výdajok materiálu na sklade a počtu výpočtovej techniky je možnosť uloženia a zúčtovania ŠU rovnaká, ako pri m2 na budove.

POZN.: V prípade, ak za dané obdobie fiškálneho roka pre príslušný ÚO nie sú zozbierané hodnoty ŠU z ostatných modulov, systém pri výbere daného typu ŠU zobrazí hlásenie s touto informáciou. Napríklad v prípade M2 na budove by hlásenie vyzeralo nasledovne:

### Informácia ×

 Pre účtovný okruh: 21D2 nie je nastavený zápis do ŠU na budovách.

[Ďalej](#) [Nápoved'](#)

To znamená, že najskôr musí prebehnúť zber hodnôt ŠU v module M16 RE-FX, až potom je možné tieto hodnoty ŠU zaznamenať na nákladové strediská. Obdobné hlášky systém zobrazuje aj pri ostatných typoch ŠU.

## 12.3 Aktivácia ŠU

Prostredie:

Fiori aplikácia: **Aktivácia ŠU**



POZN.: Aplikácia umožňuje zobrazovať aktívnu verziu zaznamenania ŠU za príslušné obdobie fiškálneho roka, účtovný okruh a daný typ ŠU. Tzn., aplikácia poskytuje pri vybraných kritériách zobrazenie prehľadu zaznamenaných hodnôt ŠU na priradených nákladových strediskách.

Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

  **Aktivovanie verzie** ▾

Menu ▾  

---

Účtovné obdobie:

Fiškálny rok:

Účtovný okruh:

TYP:

Je potrebné vyplniť:

Účtovné obdobie – za ktoré chceme zobraziť prehľad zaznamenaných hodnôt ŠU

Fiskálny rok – za ktorý chceme zobraziť prehľad zaznamenaných hodnôt ŠU


Účtovný okruh – za ktorý chceme zobraziť prehľad zaznamenaných ŠU a zároveň na ktorý ma užívateľ oprávnenie

TYP – typ ŠU, za ktorý chceme zobraziť prehľad ŠU

### Typy ŠU:

TYP (1)	
<a href="#">Hľadať a vybrať</a>	
Položky (6) <span style="float: right;">Hľadať výraz <input type="text"/> <input type="button" value="Hľadanie"/> <input type="button" value="Ďalšie hľadanie"/> <input type="button" value="🔍"/></span>	
TYP	Krátky popis
<input checked="" type="checkbox"/> AUTO_KM	Sledovanie KM na vozidlách
<input type="checkbox"/> BUD	Sledovanie m2 na budovách
<input type="checkbox"/> MAT	Sledovanie počtu položiek vydaného materiálu zo skladu
<input type="checkbox"/> PC_VT	Sledovanie počtu výpočtovej techniky
<input type="checkbox"/> HR	Sledovanie počtu úväzkov
<input type="checkbox"/> PM	Sledovanie hodín údržbárskych zákaziek

Následne je potrebné zvoliť možnosť vykonať:



The screenshot shows the SAP interface for document type selection. The top bar includes the SAP logo, 'Aktivovanie verzie', and a user profile icon. Below the bar, there is a 'Menu' dropdown and a 'Uložiť ako variant...' button. The main content area displays a form with the following fields:

- Účtovné obdobie: 11
- Fiskálny rok: 2025
- Účtovný okruh: 2102
- TYP: BUD

A red box highlights the 'Účtovné obdobie', 'Fiskálny rok', and 'Účtovný okruh' fields. At the bottom right of the form, there is a red 'Vykonanie' button.

Zobrazí sa nasledujúce okno, nakoľko sme vybrali typ BUD:

POZN.: Zobrazí sa verzia za daný ÚO, rok, obdobie, typ ŠU, čas a dátum, kedy bolo zaznamenanie ŠU vykonané a zároveň stav A – aktívne (tzn., že zaznamenanie ŠU prebehlo v reálnom chode a hodnoty boli zapísané na objektoch).


**Zmena aktívnej verzie ▾**

Menu ▾ Detail verzii Porovnať

<input type="checkbox"/>	ÚčOkr	Rok	Obdobie	TYP	VERZIA	Čas	Dátum	Stav	
<input checked="" type="checkbox"/>	21D2	2025	11	BUD	1	12:10:51	17.11.2025	A	

Po zakliknutí príslušného riadku a zvolení detailu verzii sa zobrazí kontrolná zostava zaznamenaných hodnôt ŠU na jednotlivých nákladových strediskách:

POZN.: pre lepšiu prehľadnosť je odporúčané pre stĺpec Hodnt/MeTr zvoliť možnosť Súčet a následne pre stĺpec Nákl.str. zvoliť možnosť Medzisúčet.


**Detail ▾**

Menu ▾

ID	ÚčOkr	Rok	Obdobie	Dátum	TYP	Čas	ŠtatUkaz	*	Hodin/MeTr	MJ	Nákl.str.	Budova
1412	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		30,00	M2		102660
1420	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		10,00	M2		102673
1421	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		10,00	M2		102673
1425	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		44,32	M2		102674
1426	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		21,35	M2		102674
1427	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		35,00	M2		102674
									•	150,67		
1414	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		220,00	M2	D211010101	102662
1417	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		220,00	M2		102660
1423	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		65,00	M2		102674
									•	505,00	D211010101	
1418	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		45,00	M2	D211060101	102659
									•	45,00	D211060101	
1413	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		150,00	M2	D212007051	102660
1415	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		200,00	M2		102669
1419	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		195,00	M2		102663
									•	545,00	D212007051	
1416	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		123,32	M2	D215010101	102669
									•	123,32	D215010101	
1424	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		55,00	M2	D222002102	102674
									•	55,00	D222002102	
1422	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		65,00	M2	D242018108	102673
									•	65,00	D242018108	
									• •	1.488,99		

## 12.4 Výkaz - Štatistické ukazovatele skutočné dáta

Výsledok zo zaznamenania ŠU je možné skontrolovať prostredníctvom výkazu Štatistické ukazovatele – skutočné dáta v časti Fiori Space Reporting:

Prostredie:

Fiori aplikácia: **Štatistické ukazovatele Skutočné dáta**



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

Je potrebné vyplniť:

Fiskálny rok – ku ktorému chceme zobraziť výkaz

Štatistický ukazovateľ (nepovinné) – ktorého hodnoty chceme zobraziť

Nákladové stredisko (nepovinné) – na ktorom chceme zobraziť hodnoty jednotlivých ŠU

Fiskálne obdobie – za ktoré chceme zobraziť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.






Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno po vyplnení jednotlivých polí:

Statist. ukazovateľ		Nákl. stredisko	Kategória	1	Celkový výsledok	
				Pevné hodnoty		
				Množstvo	Množstvo	
PLM2	PLOCHA V M2	D211010101	Chirurgická kl		505 M2	505 M2
		D211060101	Geriatrické oc		45 M2	45 M2
		D212007051	Detská ambul		345 M2	345 M2
<b>Celkový výsledok</b>					<b>895 M2</b>	<b>895 M2</b>

Výsledkom výkazu sú zobrazené hodnoty konkrétneho ŠU v danom fiškálnom roku, za dané fiškálne obdobie a vybrané nákladové strediská.

## 13 Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.	M19_veta PK pre_Správa hodnôt štatistických ukazovateľov.xlsm	 M19_veta PK pre_Správa hodnôt št
2.	M19_veta ND pre_Preúčtovanie nákladov a výnosov.xlsm	 M19_veta ND pre_Preúčtovanie nákl
3.	M19_veta AK pre_Spravovať priame zúčtovanie výkonov.xlsm	 M19_veta AK pre_Spravovať priame
4.	M19_Označovanie cyklov a segmentov.xlsx	 M19_Označovanie cyklov a segmentov.xl
5.	M19_Označovanie skupín cyklov.xlsx	 M19_Označovanie skupín cyklov.xlsx
6.		
7.		
8.		
9.		