

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M19 – Nákladové účtovníctvo (CO)

Toky nákladov

Autori:

Dátum vyhotovenia:

10-okt-2022

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	10.10.2022		Toky nákladov č. 1	M19_PP_Toky nákladov V1.0
1.1	22.8.2025	Marián Pilka	Doplnená kapitola 4.2.2 Hromadné zadanie dokladu zo súboru (excel)	M19_PP_Toky nákladov V1.1
1.1	22.8.2025	Marián Pilka	Doplnená kapitola 5 Správa štatistických ukazovateľov	M19_PP_Toky nákladov V1.1
1.1	22.8.2025	Marián Pilka	Doplnená kapitola 6.3 Stanovenie skupín priebehu cyklu	M19_PP_Toky nákladov V1.1
1.1	22.8.2025	Marián Pilka	Doplnená kapitola 10 Rozdelenie položiek do viacerých súborov	M19_PP_Toky nákladov V1.1
1.2	10.11.2025	Marián Pilka	Doplnená kapitola 6.1 Založenie cyklu rozúčtovania a segmentov	M19_PP_Toky nákladov V1.2
1.2	10.11.2025	Marián Pilka	Doplnená kapitola 6.2 Zmena cyklu rozúčtovania a segmentov	M19_PP_Toky nákladov V1.2

Interné

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.2	10.11.2025	Marián Pilka	Doplnená kapitola 7.1 Založenie cyklu rozvrhnutia a segmentov	M19_PP_Toky nákladov V1.2
1.2	10.11.2025	Marián Pilka	Doplnená kapitola 7.2 Zmena cyklu rozvrhnutia a segmentov	M19_PP_Toky nákladov V1.2
1.3	2.12.2025	Marián Pilka	Doplnená kapitola 11 Automatizovaný výpočet ceny výkonu na základe skutočných nákladov	M19_PP_Toky nákladov V1.3
1.3	3.12.2025	Alžbeta Sapietová	Doplnenie kapitola 12 Automatizovaný výber informácií zo systému CES, ohľadne prepočtových kľúčov	M19_PP_Toky nákladov V1.3
1.4	10.12.2025	Alžbeta Sapietová	Doplnenie podkapitoly 12.4 Výkaz – štatistické ukazovatele skutočné dáta	M19_PP_Toky nákladov V1.4
1.4	11.12.2025	Marián Pilka	Doplnenie v podkapitole 11.2 Založenie variantu výberu	M19_PP_Toky nákladov V1.4
1.5	10.02.2026	Alžbeta Sapietová	Doplnenie informácií do podkapitoly 6.4 Spustenie cyklu rozúčtovania; 12.1 Nastavenie uzávierky CO; 12.2 Zber ŠU zo systému	M19_PP_Toky nákladov V1.5
1.6	31.03.2026	Alžbeta Sapietová	Doplnenie informácií do podkapitoly 6.4 Spustenie cyklu rozúčtovania a 7.4 Spustenie cyklu rozvrhnutia Doplnenie informácií do kapitoly 12 Automatizovaný výber informácií zo systému CES, ohľadne prepočtových kľúčov	M19_PP_Toky nákladov V1.6
1.7	30.06.2026	Ľubomír Pitoňák	Doplnenie informácií „Kontrola statusov hierarchií. „ do podkapitoly 6.4 Spustenie cyklu rozúčtovania a 7.4 Spustenie cyklu rozvrhnutia	M19_PP_Toky nákladov V1.7

Obsah

1	Úvod.....	5
1.1	Účel dokumentu.....	5
1.2	Zoznam skratiek	5
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	6
2	Zúčtovací predpis	8
2.1	Zúčtovací predpis na ŠPP prvok	8
2.1.1	Prvok ŠPP – založenie zúčtovacieho predpisu	8
2.1.2	Prvok ŠPP – spustenie zúčtovacieho predpisu	12
3	Prirážky režijných nákladov.....	19
3.1	Výpočet prirážky	19
3.2	Spustenie výpočtu prirážky na NS.....	19
3.3	Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta	23
4	Zúčtovanie výkonov	25
4.1	Stanoviť ceny výkonu Naplánovanie tarify	25
4.2	Zúčtovanie výkonov na NS	26
4.2.1	Jednotlivé zadanie dokladu.....	26
4.2.2	Hromadné zadanie dokladu zo súboru (excel).....	28
4.3	Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta	38
5	Správa hodnôt štatistických ukazovateľov.....	40
5.1	Jednotlivé zadanie dokladu.....	42
5.2	Hromadné zadanie dokladu zo súboru (excel).....	44
5.2.1	Vyplnenie údajov šablóny (CSV súbor UTF-8).	48
5.2.2	Hromadné zadanie dokladu zo súboru (prevzatie šablóny)	50
5.3	Kopírovanie dokladu	54
6	Cyklus rozúčtovania	56
6.1	Založenie cyklu rozúčtovania a segmentov.....	56
6.2	Zmena cyklu rozúčtovania a segmentov.....	71
6.3	Zobrazenie cyklu rozúčtovania a segmentov	73
6.4	Spustenie cyklu rozúčtovania.....	77
6.5	Stanovenie skupín priebehu cyklu	83
6.6	Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta	89
7	Cyklus rozvrhnutia.....	91
7.1	Založenie cyklu rozvrhnutia a segmentov.....	91
7.2	Zmena cyklu rozvrhnutia a segmentov	96
7.3	Zobrazenie cyklu rozvrhnutia a segmentov	98
7.4	Spustenie cyklu rozvrhnutia.....	102
7.5	Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta	108
8	Preúčtovanie nákladov a výnosov.....	110
8.1	Výkaz – Projekty skutočné dáta	112
8.2	Preúčtovanie jednotlivých položiek	113
8.3	Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta	116
9	Preúčtovanie zúčtovania výkonov	118
9.1	Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta	121
10	Rozdelenie položiek do viacerých súborov	123
11	Automatizovaný výpočet ceny výkonu na základe skutočných nákladov.....	124
11.1	Rozdelenie nákladov	124
11.2	Výpočet skutočnej sadzby nákladov	129
11.3	Spustiť skutočné precenenie ceny	140
11.4	Analyzovať ceny pre druhy výkonov	144

12	Automatizovaný výber informácií zo systému CES, ohľadom prepočtových kľúčov	147
12.1	Nastavenie uzávierky CO.....	147
12.2	Zber ŠU zo systému	150
12.3	Aktivácia ŠU.....	155
12.4	Výkaz - Štatistické ukazovatele skutočné dáta	157
13	Prílohy	159

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú popísané v schválenej DŠR2 (v kapitolách 5.1 a 5.2) a zároveň boli kapitoly naviazané na jednotlivé SAP objekty.

Cieľom takéhoto postupu je s využitím vzájomnej logiky doteraz spracovaných a schválených dokumentov v podobe DŠR2, procesných dokumentov, toto prepojenie sumarizovať do modulovej používateľskej príručky. Z uvedeného je zrejmé, že takto pripravená príručka v rukách používateľa (HOG/OG/...) bude návodom, ako správne realizovať príslušný modulový proces.

Každý modul, ktorý pracuje s workflow, ho zaradí do svojej príručky tak, aby bol tento proces implementovaný v rámci modulového dokumentu.

Takto pripravená príručka bude aj naďalej aktualizovaná, rozširovaná a dopĺňaná.

1.2 Zoznam skratiek

V tejto podkapitole je uvedený zoznam skratiek v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím skratiek identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Skratka	Vysvetlenie
CO	CES modul Nákladové účtovníctvo
CO doklad	Doklad nákladového účtovníctva
CO operácia	Operácia nákladového účtovníctva
CO štat. zákazka	Štatistická CO zákazka
CO zákazka	Všeobecne CO zákazka/objekt
DUMMY ZS	DUMMY ziskové stredisko
DV	Druh výkonu
ND	Primárny nákladový druh / Sekundárny nákladový druh
NOK	Nákladový okruh
NS	Nákladové stredisko/nákladové stredisko organizačné/nákladové stredisko technické
PC	Profit centrum (ziskové stredisko)
ŠPP	Štruktúrovaný plán projektu (v rámci modulu PS)
SAC	SAP Analytics Cloud
ŠH	Štandardná hierarchia
ŠH NS	Štandardná hierarchia nákladových stredísk
ŠH ZS	Štandardná hierarchia ziskových stredísk
ŠU	Štatistický ukazovateľ
ÚO	Účtovný okruh
ZS	Ziskové stredisko (profit centrum)
ZZ	Zúčtovateľné CO zákazky

1.3 Vysvetlenie pojmov

V tejto podkapitole je uvedený zoznam vysvetlení jednotlivých pojmov v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím pojmov identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Pojem	Vysvetlenie
Číselník	Číselníky sú pevné hodnoty, ktoré sú ponúkané používateľovi pri spracovaní jednotlivých procesov v rámci informačného systému. Každý číselník môže byť zobrazený pomocou nápovede vyhľadávania (matchcode).
DUMMY	Systémom vytvorené zberné (napr. ziskové) stredisko, ktoré sa vytvára v prípadoch nesprávneho zadania parametrov (napr. v procese účtovania).
Fiškálny rok	Zodpovedá účtovným obdobiam podľa účtovníctva
Kmeňový záznam	Ide o definovaný objekt s potrebnými atribútmi, skladá sa z viacerých polí. Kmeňové záznamy sa zakladajú postupne podľa potreby na systéme a zodpovedná za správu kmeňových údajov je vždy konkrétna oblasť. Kmeňové záznamy sa využívajú následne v procesoch všetkých oblastí v rámci systému ako číselník hodnôt.
Matchcode	Nástroj na vyhľadávanie dátových záznamov v systéme (nápoved vyhľadávania). Niektoré polia sa vyplňujú výberom zo skupiny možných prípustných údajov. Pri nastavení kurzora do poľa s touto možnosťou sa na jeho konci zobrazí ikona  . Kliknutím na tlačidlo sa zobrazia možné hodnoty zadania pre dané pole. To isté umožňuje aj klávesa F4 alebo stlačenie pravého tlačidla na myši a výber riadku F4.
Nákladové druhy (ND)	Objekt nákladového účtovníctva, ktorý slúži k evidencii nákladov a výnosov. Delí sa na primárne náklady (prevzaté z účtovej osnovy 1:1) a sekundárne náklady vytvorené špecificky pre účely nákladového účtovníctva.
Nákladové stredisko (NS)	Objekt určený pre sledovanie nákladov v mieste ich vzniku, zodpovedajúci organizačnej štruktúre a činnosti danej organizácie.
Nákladové stredisko – organizačné (NS)	Objekt nákladového účtovníctva – NS Organizačné je najmenšia organizačná jednotka v rámci nákladového účtovníctva. Je to časť organizácie, vymedzená oblasťou pôsobnosti, zodpovednosti, priestorovými ohraničeniami, či technikou zúčtovania. Z ekonomického hľadiska je NS organizačné miestom vzniku nákladov v organizácii.
Nákladové stredisko – technické (NS)	V rámci jedného druhu NS technického sa zabezpečuje sledovanie nákladov a vnútroorganizačných výkonov na vybrané skupiny zariadení, prípadne služieb z pohľadu vnútroorganizačného riadenia, ktoré vychádza z prevádzkového modelu. Ide o objekt nákladového účtovníctva.
Objekt nákladového účtovníctva	Všeobecné označenie všetkých typov kmeňových záznamov použitých v nákladovom účtovníctve (nákladové druhy, ukazovatele, príjemca nákladov).
Objekt technického charakteru	Objekt nákladového účtovníctva, ktorý je potrebné vytvoriť na sledovanie nákladov spojených s technickou činnosťou v zmysle prevádzkového modelu organizácie (napríklad: kotolňa, mechanické zariadenie, infraštruktúra,...). Takýto objekt sa nenachádza v organizačnej štruktúre, ale je potrebný na sledovanie nákladov spojených s definovanou činnosťou.
Objekt VV (zúčtovateľné CO zákazky, štatistické CO zákazky)	Objekt časovo ohraničený s krátkodobým charakterom, používaný na zber nákladov súvisiacich s určitou činnosťou. Na tomto sa vyhodnocuje výsledok (VV), z pohľadu nákladov prípadne výnosov.
Primárna alokácia	Účtovanie nákladov, alebo výnosov na primárneho príjemcu nákladov.
Primárne náklady	Ide o náklady účtované na účtoch hlavnej knihy účtovej triedy 5 – primárne nákladové druhy prevzaté do nákladového účtovníctva. V nákladovom účtovníctve sú využité k primárnej alokácii.
Primárny príjemca nákladov	Objekt nákladového účtovníctva, na ktorý je možné priamo účtovať náklady a výnosy (ide o objekt nákladového účtovníctva, nie o osobu).
Projekt	Predstavuje činnosti, ktoré je potrebné vykonať za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa v čase s daným začiatkom a koncom tak, aby stanovený

Pojem	Vysvetlenie
	cieľ bol dosiahnutý včas, v požadovanej kvalite za vopred určených termínových a finančných podmienok. Projekt je organizovaný podľa potreby do hierarchickej štruktúry ŠPP -prvkov.
Sekundárna alokácia	Rozúčtovanie nákladov cyklom z objektu, na ktorý boli náklady plánované, alebo účtované, na objekty kde budú náklady spotrebované.
Sekundárne náklady	Ide o náklady, ktoré vznikajú vo vnútri organizácie (vnútroorganizačné náklady). V nákladovom účtovníctve sa používajú k sekundárnej alokácii primárnych nákladov na koncových príjemcov (t.j. objekty nákladového účtovníctva, kde sú náklady spotrebované).
Účtovný okruh	Objekt, ktorý reprezentuje účtovnú jednotku v rámci systému.
Vnútroorganizačné výkony (Druh výkonu - DV)	Ocenené vnútroorganizačné aktivity, ku ktorým možno alokovať určitý náklad spojený s realizovanou merateľnou veličinou. V rámci nákladového účtovníctva sú využívané pre presnejšie sledovanie nákladov tam, kde reálne dochádza k ich vzniku alebo spotrebe.

2 Zúčtovací predpis

2.1 Zúčtovací predpis na ŠPP prvok


Pri uzávierke CO obdobia je možné prvok ŠPP zúčtovať na daného príjemcu. Definovanie potrebných nastavení je vykonávané v zúčtovacom predpise prvku ŠPP. Potrebnými parametrami pre nastavenie sú typ príjemcu (NS, ŠPP, RE-FX objekt, IM), príjemca zúčtovania, percento resp. čiastka ktorú je možné z daného prvku ŠPP zúčtovať, druh zúčtovania a obdobie platnosti zúčtovania. Prvok ŠPP je zúčtovaný typom sekundárneho ND *21.

2.1.1 Prvok ŠPP – založenie zúčtovacieho predpisu

V kmeňovom zázname prvku ŠPP je možné definovať profil zúčtovania.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

Zásoba práce: Označenie	Identifikácia
▼ ★ Projekty	
▼ 📁 Definície projektu	
🗨 ŠPP - ext. faktur. p	C_E27A5
📁 Prvky ŠPP	
📁 Sieťové diagramy	
▼ 📄 Naposledy spracované	
▲ Aktivačný_1510	C_M15100000000000000000000000000001
▲ Interné zúčtovanie_1	C_I15100000000000000000000000000001
▲ Externá fakturácia_1	C_E15100000000000000000000000000001
▲ Iné sledovanie_1510	C_O15100000000000000000000000000001
▲ Volkswagen Passat 2	C_A1510_BA123DW

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Otvorenie projektu

✕

Definícia projektu:

Prvok ŠPP: 

Sieť.diagram:

✓

★+


★+
A otvorenie
✕

Je potrebné vyplniť:

Prvok ŠPP – vybrať z ponuky ten prvok ŠPP, ktorému je potrebné založiť zúčtovací predpis

Kliknúť na ponuku „Otvorenie“.

Zobrazí sa nasledujúce okno:



Zobrazí sa nasledujúce okno:

Údržba zúčtovacieho predpisu: Parametre

[Prehľad](#) [Služby pre objekt](#) ▾ [Viac](#) ▾

Prvok ŠPP:

Externá fakturácia_1510

Parametre

Popis:	
* Profil zúčtovania:	
Schéma zúčtovania:	
Schéma an.zisk.:	
Schéma pôvodu:	
Refer.dátum:	
Číslo hierarchie:	
Postupnosť stratégií:	
Meny/účtovné knihy:	Žiadne doplnkové meny/účtovné

Je potrebné vyplniť:

Popis – text pre zúčtovací predpis

Profil zúčtovania – používať profily s označením C*

POZN:

Profil zúčtovania je vytváraný ku činnostiam (napr. činnosť H001 / P001 - Administratívne činnosti sa vzťahuje ku profilu zúčtovania C01). Pre aktiváciu majetku je vytvorený profil s označením A01.

Kliknúť na ponuku „Ukončenie“.

Zobrazí sa nasledujúce okno:


Project Builder: Čiastkový projekt C_E1510000000000000000001

[Zobrazenie <->](#) [Zmena](#) [Plánovacia tabuľa projektu](#) [Grafika hierarchie](#) [Hromadná zmena](#) [Easy Cost Planning](#) [Kalkulácia predajnej ceny](#) [Služby pre objekt](#) ▾ [Viac](#) ▾



Štruktúra projektu: Označenie	Identifikácia
 ŠPP - ext. faktur. pre or	C_E1510
 Externá fakturácia_1	C_E1510000000000000000001


Identifikácia a výber náhľadu

Prvok ŠPP:


Detail: 

Prehľad(y):     

Kliknúť na ponuku „Zúčtovací predpis“.



Zobrazí sa nasledujúce okno:



Je potrebné vyplniť:

Typ – vybrať z ponuky podľa požiadavky na príjemcu zúčtovania

Príjemca zúčtovania – vybrať z ponuky konkrétneho príjemcu zúčtovania (napr. ak je typ NST, tak vybrať nákladové stredisko)

% - zadať sumu percenta pre zúčtovanie (ak je zvolené % zúčtovania, čiastka sa nevypĺňa)

Čiastka – zadať čiastku pre zúčtovania (ak je zvolená čiastka pre zúčtovanie, % sa nevypĺňa)

Druh zúčtovania – zadať CEL – celkové zúčtovanie

Od obdobia – zadať mesiac začiatku platnosti zúčtovacieho predpisu


Od Fiškálneho roka – zadať rok začiatku platnosti zúčtovacieho predpisu

Do obdobia - zadať mesiac konca platnosti zúčtovacieho predpisu

Do Fiškálneho roka - zadať rok konca platnosti zúčtovacieho predpisu

Kliknúť na ponuku „Ukončenie“.

Zobrazí sa nasledujúce okno:




Kliknúť na ponuku „Uloženie“.

2.1.2 Prvok ŠPP – spustenie zúčtovacieho predpisu

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

< **SAP** Skut.zúčtovanie: Projekt/prvok ŠPP/sieť.diag.

Viac ▾

Projekt:

alebo

Prvok ŠPP:

alebo

Sieť.diagram:

☐ Všetne hierarchie

☐ vrát.zákaziek

Parametre

* Zúčtovacie obdobie: Účtovné obdobie:

* Fiškálny rok: Refer.dátum:

* Druh spracovania: ▾

Riadenie chodu

☒ Test.chod

☒ Detailná zostava

☒ Kontr.pohybových dát

Je potrebné vyplniť:

Prvok ŠPP – ktorému má byť spustený zúčtovací predpis

Parametre:

Zúčtovacie obdobie – obdobie v ktorom má byť spustený zúčtovací predpis

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť spustený zúčtovací predpis

Druh spracovania – ponechať „Automaticky“

Riadenie chodu:

Test. chod – sputenie pre testovací chod

Detailná zostava – detail protokolu spustenie zúčtovacieho predpisu

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou.

Kliknúť na ponuku „Výkonanie“ v testovacom chode

<

Skut.zúčtovanie: Projekt/prvok ŠPP/sieť.diag. Zákl.zost.

Detailné zostavy
Nápoveď k protokolu
Viac

Výber

Parametre výberu	Hodnota	Označenie
Prvok ŠPP	C_I151000000000000000...	Interné zúčtovanie_1510_11
Obdobie	009	
Účtovné obdobie	009	
Fiškálny rok	2022	
Druh spracovania	1	Automaticky
Dátum účtovania	30.09.2022	
Nákladový okruh	1500	Kap. 15 MF SR
Mena	EUR	Európske euro
Dátum valuty	30.09.2022	

Riadenie chodu

Parametre výberu	Hodnota
Druh vykonania	<u>Zúčtovanie vykonané</u>
Režim spracovania	<u>Testovací chod</u>

Processing completed with no errors

Štatistika

Kategória spracovania	■	Počet
<u>Zúčtovanie vykonané</u>		1
<u>Bez zmeny</u>		
<u>Nerelevantné</u>		
<u>Nevhodný status</u>		

Kliknúť na ponuku „Ukončenie“

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Viac ▾

Projekt:

alebo

Prvok ŠPP:

alebo

Sieť.diagram:

☐ Všetne hierarchie

☐ vrát.zákaziek

Parametre

* Zúčtovacie obdobie:

Účtovné obdobie:

* Fiškálny rok:

Refer.dátum:

* Druh spracovania: ▾

Riadenie chodu

☐ Test.chod

☒ Detailná zostava

Varianty zobraz.

☒ Kontr.pohybových dát

Je potrebné vyplniť:

Prvok ŠPP – pre ktorý bol spracovaný testovací chod pre spustenie zúčtovacieho predpisu

Parametre:

Zúčtovacie obdobie – obdobie v ktorom má byť spustený zúčtovací predpis

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť spustený zúčtovací predpis

Druh spracovania – ponechať „Automaticky“

Riadenie chodu:

Test. chod – odkliknúť pre spustenie v reálnom chode

Detailná zostava – detail protokolu spustenie zúčtovacieho predpisu

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou.

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“ v reálnom chode

Skut.zúčtovanie: Projekt/prvok ŠPP/sieť.diag. Zákl.zost.

[Detailné zostavy](#)
[Nápoveď k protokolu](#)
[Viac](#)

Výber

Parametre výberu	Hodnota	Označenie
Prvok ŠPP	C_I1510000000000000000...	Interné zúčtovanie_1510_11
Obdobie	009	
Účtovné obdobie	009	
Fiškálny rok	2022	
Druh spracovania	1	Automaticky
Dátum účtovania	30.09.2022	
Nákladový okruh	1500	Kap. 15 MF SR
Mena	EUR	Európske euro
Dátum valuty	30.09.2022	

Riadenie chodu

Parametre výberu	Hodnota
Druh vykonania	<u>Zúčtovanie vykonané</u>
Režim spracovania	<u>Reálny chod</u>

Processing completed with no errors

Štatistika

Kategória spracovania	■	Počet
<u>Zúčtovanie vykonané</u>		1
<u>Bez zmeny</u>		
<u>Nerelevantné</u>		
<u>Nevhodný status</u>		

Kliknúť na ponuku „Nasledujúca úroveň zostavy“

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Skut.zúčtovanie: Projekt/prvok ŠPP/sieť.diag. Det.zoznam

[Základná zostava](#)
[Detail.zostava dát rozlíšenia pre FI](#)
[Odosielateľ](#)
[Prijemca](#)
[Účtovné doklady](#)
[Kmeňový záznam](#)
[Zúčtovací predpis](#)
[Výkaz](#)





[Uloženie](#)
[Výber](#)
[Viac](#)

Detailná zostava - zúčtované hodnoty

Odosielateľ	Krát.text odos.	Prijemca	Hodn./MeNákOkr.	Doplnková informácia
ŠPP C_I151000000000000000011	Interné zúčtovanie_1510_11	NST 1000110000	31,00	
			31,00	


Výsledok zúčtovania z odosielateľa (prvok ŠPP) na príjemcu (NS).

2.1.2.1 Výkaz – Projekty skutočné dáta


Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné vyplniť:

Fiskálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Projekt - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Hľadaj	Pozastaví
DIMENZIE	STLPCE
Definícia projektu	Ukazovatele
Druh obchodnej ...	
Druh výkonov part...	
Dátum účtovania	
Fiskálny rok	
Funkč.obl.partnera	
Funkčná oblasť	
Kľúč firemnej meny	
Materiál	
Mena transakcie	
Merná jednotka	
Nákł.stred.partnera	
Obchodný partner	
Pracovní úsek	
Predaný produkt	
✓ Prvok SPP	RIADKY
Prvok SPP partnera	Prvok SPP
Segment	Nákł.stred.partnera
Získ.stred.partnera	Číslo dokladu
	Účet hlavnej knihy

Výsledok zúčtovania z odosielateľa (prvok ŠPP) na príjemcu (NS).

3 Prirážky režijných nákladov

3.1 Výpočet prirážky

Pri uzávierke CO obdobia je možné uplatniť aj prirážky režijných nákladov. Pre výpočet prirážky je potrebné priradiť kalkulačnú schému, ktorá prirážky počíta. Dôležitými parametrami kalkulačnej schémy sú základ výpočtu, kde sú definované nákladové druhy (ND), z ktorých sa počíta réžia, prirážka - percentuálna sadzba réžia a účtovanie v prospech (nákladový objekt, z ktorého má byť réžia odčítaná). Prirážka je počítaná pod typom sekundárneho ND *41.


POZN:

Kalkulačnú schému je potrebné priradiť v kmeňovom zázname nákladovému objektu (NS), ktorému má byť prirážka vypočítaná a má byť prirážkou zaťažené. Proces vytvorenia kalkulačnej schémy a je priradenie ku NS, je na strane Dodávateľa.

3.2 Spustenie výpočtu prirážky na NS

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

Skut.výpočet prirážky: Nákladové strediská/druhy výkonov

Viac ▾

Nákladový okruh

☒ Nákl.stredisko do:

☐ Skupina nákl.str.

☐ Variant výberu

☐ Všetky nákl.stred.





Parametre

* Obdobie:

* Fiškálny rok:

Riadenie chodu

- ☐ Spracovanie na pozadí
☒ Testovací chod
☒ Det.zostavy
☒ Zobr.v dialógu

Je potrebné vyplniť:

Nákladové stredisko – ktorému má byť vypočítaná prirážka

Alebo

Skupinu nákladových stredísk - ktorej má byť vypočítaná prirážka

Parametre:

Obdobie – obdobie v ktorom má byť spustený výpočet prirážky

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť spustený výpočet prirážky

Riadenie chodu:

Test. chod – sputenie pre testovací chod

Detailná zostava – detail protokolu spustenia výpočtu prirážky

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou.

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“ v testovacom chode

Kliknúť na ponuku „Nasledujúca úroveň zostavy“


Zobraziť NST 1500/1000110700 9/2022: Položka - podmienky

Viac ▾

Ukončenie

Položka:

Množstvo:

Netto: EUR

Daň:

Cenové prvky

N...	DPod	Popis	Čísťka	Mena	na	MJ	Hodn.podmienky	Mena	Status	ČísPp	ATO/MTS Komponent	OMJ	MenPp	MJ	Hodn.podmienky	MenaP	Štat
☒	T001	test01					50,00	EUR		0			0		6,00		
☒	T01	test01	20,000	%			10,00	EUR		0			0		6,00		

Výsledok výpočtu prirážky.

Kliknúť na ponuku „Ukončenie“

Zobrazí sa nasledujúce okno:

 Skut.výpočet prirážky: Nákladové strediská/druhy výkonov

Viac ▾

Nákladový okruh

do:

☒ Nákl.stredisko

☐ Skupina nákl.str.

☐ Variant výberu

☐ Všetky nákl.stred.



Parametre

* Obdobie:

* Fiškálny rok:

Riadenie chodu

☐ Spracovanie na pozadí

☐ Testovací chod

☒ Det.zostavy

☒ Zobr.v dialógu

Je potrebné vyplniť:

Nákladové stredisko / prípadne skupina NS – pre ktoré bol spracovaný testovací chod pre spustenie výpočtu prirážky

Parametre:

Obdobie – obdobie v ktorom má byť spustený výpočet prirážky

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť spustený výpočet prirážky

Riadenie chodu:

Test. chod – odkliknúť pre spustenie v reálnom chode

Detailná zostava – detail protokolu spustenie výpočtu prirážky

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdičkou.

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“ v reálnom chode

Skut.výpočet prírážky: Nákladové strediská/druhy výkonov Zákl.zost.

Nasledujúca úroveň zostavy [Nápoveď k protokolu](#) [Viac](#)

Výber

Parametre výberu	Hodnota	Označenie
Nákl.stredisko	1000110700	
Obdobie	009	
Fiškálny rok	2022	
Nákladový okruh	1500	Kap. 15 MF SR
Mena	EUR	Európske euro
TypKurz	M	Štandardný prepočet za kurz stred

Riadenie chodu

Parametre výberu	Hodnota
Druh vykonania	<u>Prirážky RN vypočítané</u>
Režim spracovania	<u>Reálny chod</u>

Processing completed with no errors

Štatistika

Kategória spracovania	■	Počet
<u>Prirážky RN vypočítané</u>		1
<u>Nerelevantné</u>		
<u>Nevhodný status</u>		

Kliknúť na ponuku „Nasledujúca úroveň zostavy“

Zobrazí sa nasledujúce okno:


Zobrazit NST 1500/1000110700 9/2022: Položka - podmienky

[Viac](#)
[Ukončenie](#)

Položka: Netto: EUR Daň:

Množstvo:

Cenové prvky


N...	DPod	Popis	Ciastka	Mena	na	MJ	Hodn.podmienky	Mena	Status	CitPp	ATO/MTS Komponent	OMJ	MenPp	MJ	Hodn.podmienky	MenaP	Stat
☐	T001	test01					50,00	EUR		0			0		0,00		☐
☐	T01	test01	20,000	%			10,00	EUR		0			0		0,00		☐

Výsledok výpočtu prírážky.


3.3 Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta

Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.
Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné vyplniť:

Fiskálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz


Nákladové stredisko - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno:



Nákl.stred.partner	Nákl.stred.partner	Nákladové stredisko	Nákladové stredisko	Účet hlavnej knihy	Účet hlavnej knihy	Čiastka v mene nákl.okruhu	Množstvo
1000110000	Úrad Ministerstva	1000110700	Sekcia daň a colná	Administr. činnosti	8390010041	10,00 EUR	0
Celkový súčet						10,00 EUR	0

Výsledok výpočtu prirážky na príjmovi (NS).

4 Zúčtovanie výkonov


Zúčtovanie výkonov je možné použiť pre zúčtovanie v NS, ktoré svoju činnosť realizuje pre vnútroorganizačného odberateľa. Skutočné zúčtovanie DV je vykonávané pod typom sekundárneho ND typu *43.

4.1 Stanoviť ceny výkonu Naplánovanie tarify

Pre zúčtovanie výkonov je potrebné mať naplánovanú tarifu, ktorú je možné manuálne založiť pre určený DV.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

 Plánovanie výkonov/tarif Zmena: Vstup

[Predchádzajúci layout](#) [Nasledujúci layout](#) [Viac](#) ✓

Layout: Druhy výkonov/štandardné tarify

Premenné

Verzia:	0	
Od obdobia:	1	September
Do obdobia:	12	
Fiškálny rok:	2022	
Nákl.stredisko:	1000110700	Sekcia daňová a colná
Do:		
alebo skup.:		
Druh výkonu:	150003 	
Do:		
alebo skup.:		

Je potrebné vyplniť:

Verzia – zadať nulu

Od obdobia - obdobie v ktorom má byť naplánovaná tarifa

Do obdobia - obdobie v ktorom má byť naplánovaná tarifa

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť naplánovaná tarifa

Nákladové stredisko – pre ktoré má byť naplánovaná tarifa
alebo

Do – interval pre NS

alebo

Skupina – skupina NS, pre ktorú má byť naplánovaná tarifa

Druh výkonu – pre ktorý má byť naplánovaná tarifa

alebo

Do – interval pre druhy výkonov

alebo

Skupina – skupina DV, pre ktorú má byť naplánovaná tarifa

Kliknúť na ponuku „Prehľadová obrazovka“

SAP Plánovanie výkonov/tarif Zmena: Prehľadová obrazovka

Anulácia zadávania Označenie Označenie všetkých Označenie bloku Výmaz všet.označení Výmaz Vytlačie Kopírovanie Vloženie Dĺžky text Jednotlivé položky Zmena hodnôt Predchádzajúci layout Viac

Verzia: 0 Verzia plán.skut.
 Obdobie: 1 do: 12
 Filikálny rok: 2022
 Násl.stredisko: 1000110700 Sekcia daňová a colná

Drivýk	Plánovývýkon	KR	Kapacita	KR	Je...	Fixná tarifa	Var.tarifa	Tar.jedn.	ZPT	Plá...	Pri...	Zúčt.Nákl.Dr	T	Ekvi.Cis	Dispyvkon	DLT...
☐ 150003	50	2		2	HOD	0,55		00001	3	☐	☒	8730030043	1	1	0,0	☐

Je potrebné vyplniť:

Plánovaný výkon – množství

Fixná tarifa – tarifa pre plánovaný výkon

Priemerná tarifa – zakliknúť

Kliknúť na ponuku „Účtovanie“


Tarifa je naplánovaná a použiteľná pre zúčtovanie výkonov.

4.2 Zúčtovanie výkonov na NS


4.2.1 Jednotlivé zadanie dokladu

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:




Pre zúčtovanie DV, je potrebné naplniť hlavičkové údaje pre vyplnenie povinných polí a kliknúť na ponuku „Vytvoriť“.

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou

Zobrazí sa nasledujúce okno:



Predvyplnené podľa zvoleného NOK v predchádzajúcej obrazovke:

Je potrebné vyplniť:

Text hlavičky dokladu – podľa požiadavky

Dátum zápisu do denníka - podľa požiadavky

Dátum účtovania - podľa požiadavky

Položky zúčtovania:

Nákladové stredisko odosielateľa - podľa požiadavky z ponuky


Druh výkonu odosielateľa - podľa požiadavky z ponuky

Nákladové stredisko príjemcu - podľa požiadavky z ponuky

Množstvo - podľa požiadavky

Kliknúť na ponuku „Vytvoriť“


Výsledok zúčtovania výkonov s číslom dokladu.



4.2.2 Hromadné zadanie dokladu zo súboru (excel)

Prostredie:

FIORI aplikácia



POZN:

Umožňuje zúčtovanie výkonov na nákladové stredisko.

Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

SAP Správa priameho pridelenia aktivity

Štandard*

Status spracovania: Všetko Nákladový okruh: Referenčný doklad: Zápis do denníka: Dátum zápisu do denníka: Dátum účtovania: Posledné 3 mesiace do dňa...

Vytvoril: Status: Typ účtovania: Nákladové stredisko odosielateľa: Druh výkonu odosielateľa: Spustiť Upraviť filtre (1)

Zúčtovania výkonov Položky zúčtovania výkonu

Doklady Stornovať Znovu účtovať Kopírovať Vytvoriť

☐ Referenčný doklad	Druh refer. dokladu	Dátum zápisu do de...	Dátum účtovania	Text hlav. dokl.	Status	Typ účtovania
Ak chcete začať, nastavte príslušné filtre.						

Je potrebné vyplniť:
Nákladový okruh – 1500

SAP Správa priameho pridelenia aktivity

Štandard*

Status spracovania: Všetko Nákladový okruh: 1500 Referenčný doklad: Zápis do denníka: Dátum zápisu do denníka: Dátum účtovania: Posledné 3 mesiace do dňa...

Vytvoril: Status: Typ účtovania: Nákladové stredisko odosielateľa: Druh výkonu odosielateľa: Spustiť Upraviť filtre (2)

Zúčtovania výkonov Položky zúčtovania výkonu

Doklady Stornovať Znovu účtovať Kopírovať Vytvoriť

☐ Referenčný doklad	Druh refer. dokladu	Dátum zápisu do de...	Dátum účtovania	Text hlav. dokl.	Status	Typ účtovania
Ak chcete začať, nastavte príslušné filtre.						

Po vyplnení polí, je potrebné kliknúť na ponuku „Vytvoriť“.
V prípade, ponuky „Spustiť“ budú zobrazené všetky vytvorené doklady v rámci zúčtovania výkonov za príslušný nákladový okruh.

Zobrazí sa nasledujúce okno:

SAP Správa priameho pridelenia aktivity

Štandard*

Status spracovania: Všetko Nákladový okruh: 1500 Referenčný doklad: Zápis do denníka: Dátum zápisu do denníka: Dátum účtovania: Posledné 3 mesiace do dňa...

Vytvoril: Status: Typ účtovania: Nákladové stredisko odosielateľa: Druh výkonu odosielateľa: Spustiť Upraviť filtre (2)

Zúčtovania výkonov Položky zúčtovania výkonu

Doklady Stornovať Znovu účtovať Kopírovať

☐ Referenčný doklad	Druh refer. dokladu	Dátum zápisu do de...	Dátum účtovania	Text hlav. dokl.	Status	Typ účtovania
Ak chcete začať, nastavte príslušné filtre.						

Nový objekt

Informácia hlavičky Položky zúčtovania

Informácia hlavičky

Text hlav. dokl.: Fiskálne obdobie: 000

Dátum zápisu do denníka: 20.08.2025 Fiskálny rok: 0000

Dátum účtovania: 20.08.2025 Nákladový okruh: 1500

Dátum prepočtu: Napríklad 31.12.2025 Celková čiastka v globálnej mene: -

Položky zúčtovania

Položky (1) Štandard Kopírovať Pridať Odstrániť Odovzdať Priradiť výsledkový objekt Zobrazíť detaily

☐ Nákladové stredisko odosielateľa	Druh výkonu odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu
Vytvoriť Zrušiť		

Ľavá časť obrazovky slúži ako prehľad filtrovaných dát a zároveň slúži ako prehľad vytvorených dokladov.

Interné

Pravá časť obrazovky slúži pre zadanie nového dokladu pre zadanie zúčtovania výkonov. Je potrebné vyplniť:

Informácie hlavičky

Nákladový okruh – 1500 (systém doplní automaticky po vyplnení zo vstupnej obrazovky)

Dátum dokladu a dátum účtovania – systém doplní automaticky, vychádzajúc z aktuálneho dňa, kedy dochádza k preúčtovaniu


Fiškálne obdobie - systém doplní automaticky vzhľadom na dátum dokladu a dátum účtovania

Fiškálny rok – systém doplní automaticky vzhľadom na dátum dokladu a dátum účtovania

Text hlavičky dokladu - popis

Položky pridelenia

Zvoliť možnosť „Odvzdať“.



Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, cez ktorú používateľ môže Pridať súbor z úložiska. Používateľ pridá šablónu s vyplnenými údajmi.

Poznámka: V aktuálnej verzii systému pre rok 2025/2026 je maximálny limit dokladu 166 položiek. Rozdelenie položiek do viacerých súborov je popísané v kapitole 10 Rozdelenie položiek do viacerých súborov.

Odovzdať súbor CSV

Oddeľovač

☒ Bodkočiarka
☐ Ciarka
☐ Karta

Desatinný oddeľovač

☐ Desatinná bodka
☒ Desatinná čiarka

[Prevziať prázdnu šablónu](#)
[Prevziať šablónu s aktuálnymi položkami](#)

Odovzdať

Pridať



Nenašli sa žiadne súbory.

Presuňte sem súbory na odovzdanie alebo použite tlačidlo "Odovzdať".


Potvrdiť

Stornovať

Zvoliť možnosť „Pridať“.

Vybrať požadovaný súbor napr. z vášho lokálneho disku.

Poznámka: Používateľ pripája súbor v správnom formáte , postup prevzatia šablóny je uvedený v nasledujúcej podkapitole (4.2.2.2 Hromadné zadanie dokladu zo súboru (prevzatie šablóny) a zároveň používa pri naplnení súboru postup uvedený v podkapitole (4.2.2.1 Vyplnenie údajov šablóny).



Zobrazí sa nasledujúce okno s položkovým vyhodnotením údajov na prevzatie (resp. sa zobrazí chybové hlásenie):

Odovzdať súbor CSV

2 položiek je pripravených na prevzatie.

Nákladové stredisko odosielateľa	Druh výkonu odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu	Prvok ŠPP príjemcu	Text položky	Množstvo	Aktivita sieťového diagramu príjemcu	Cislo výr.procesu	Cislo výsled.objektu	Dátum realiz.výkon
1000000001	150001	1000000002		Marian_25	5				
1000000001	150003	1000000002		Marian_25	10				

Potvrdiť

Stornovať

Pre prevzatie údajov do systému zvoliť tlačidlo „Potvrdiť“.
Položky sú načítané a rozvrhnuté do príslušných polí aplikácie:
Nový objekt



Informácia hlavičky **Položky zúčtovania**

Položky (2) **Štandard*** Kopírovať Pridať Odstrániť Odovzdať Priradiť výsledkový objekt Potlačiť detaily ...

Nákladové stredisko odosielateľa	Druh výkonu odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu
☐ Prvok ŠPP príjemcu: Text položky: Marian_25 Množstvo: 5,000 HOD (HOD) Celk.sadzba náklad.v mene trans.: 5,00 EUR Ciastka v mene tran.: 25,00 EUR Účet pre pridelenie: 8730010043		
☐ 1000000001 150003 1000000002		
☐ Prvok ŠPP príjemcu: Text položky: Marian_25 Množstvo: 10,000 HOD (HOD) Celk.sadzba náklad.v mene trans.: 5,00 EUR Ciastka v mene tran.: 50,00 EUR Účet pre pridelenie: 8730030043		

Vytvoriť Zrušiť

Pre vytvorenie dokladu zvoliť možnosť „Vytvoriť“.
Zobrazí sa vytvorený doklad s charakteristickými hromadne zadanými údajmi:

1300000848



Informácia hlavičky **Položky zúčtovania** Jednotlivé položky

Položky zúčtovania


Položky (2) **Štandard*** Zobraziť tok alokácie Potlačiť detaily ...

Nákladové stredisko odosielateľa	Druh výkonu odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu
1000000001 (Datacentrum 01042024)	150001 (test)	1000000002 (test EN)
Prvok ŠPP príjemcu: Text položky: Marian_25 Množstvo: 5,000 HOD Celk.sadzba náklad.v mene trans.: 5,00 EUR Ciastka v mene tran.: 25,00 EUR Účet pre pridelenie: 8730010043 (Administr. činnosti)		
1000000001 (Datacentrum 01042024)	150003 (O a Ú a obsluha zar.)	1000000002 (test EN)
Prvok ŠPP príjemcu: Text položky: Marian_25 Množstvo: 10,000 HOD Celk.sadzba náklad.v mene trans.: 5,00 EUR Ciastka v mene tran.: 50,00 EUR Účet pre pridelenie: 8730030043 (Opr.a údrž.a ob.zar.)		

Hodnoty zúčtovaných výkonov sú zapísané v údajoch novovzniknutého čísla dokladu.

4.2.2.1 Vyplnenie údajov šablóny (SV súbor UTF-8).

V prípade ak má používateľ k dispozícii na disku správnu univerzálnu šablónu pre hromadné nahrávanie údajov, vyplní stĺpce šablóny (pozri príklad nižšie).



Poznámka: stĺpce, ktoré nie sú potrebné môžeme vymazať.

Poznámka: Ak užívateľ nemá k dispozícii správnu šablónu, postup prevzatia šablóny je uvedený v nasledujúcej podkapitole (4.2.2.2 Hromadné zadanie dokladu zo súboru (prevzatie šablóny)).


Príklad:

Nákladové stredisko odosielateľa – 1000000001


Druh výkonu odosielateľa - 150001, 150003

Množstvo – 5, 10

Text položky – Marian_25



Používateľ pred uložením môže overiť či údaje súboru ukladá v podporovanom formáte. Podporovaný formát súboru je:




Pozor: prostredie zdieľaného prístupu aktuálne nepodporuje ukladanie v požadovanom formáte „CSV UTF-8“. Nastavenie formátu je pre spracovanie súboru nevyhnutné. Je teda potrebné pripravený súbor presunúť do počítača. Ponuka uložiť ho v požadovanom formáte sa zobrazí, ak súbor otvoríte z prostredia vlastného zariadenia.

4.2.2.2 Hromadné zadanie dokladu zo súboru (prevzatie šablóny)


Nasledujúce obrázky zobrazujú ako postupovať, ak nemáte k dispozícii šablónu v požadovanom formáte.

Zvoliť možnosť „Prevziať prázdnu šablónu“.


Prevzatie súboru.




Zobrazenie súboru, ktorý je primárne uložený na vzdialenom úložisku.




Otvorenie úložiska vlastného zariadenia.




Zvoľte vyhovujúce umiestnenie na vlastnom zariadení.




Napríklad využite priečinok stiahnutých súborov.




Premiestnite alebo skopírujte súbor zo vzdialeného zariadenia (datacentra) do vlastného zariadenia.



Súbor je potrebné otvoriť z prostredia vlastného zariadenia.



Následne potrebujeme súbor „Uložiť ako“ vo formáte:




4.3 Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta


Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Výzvy

Hľadať

Fiškálny rok: 2022 x
 Účtovné obdobie: 9 x
 Účtovný okruh: 1510 (Úrad MF SR) x
 Funkčná oblasť: x
 Segment: x
 Ziskové stredisko: x
 Hierarchia nákl.stredisk: x
 Nákladové stredisko / skup.nákl.stredisk: x
 Nákladové stredisko: 1000110700 x
 Hierarchia účtov HK: x
 Účet hl.knihy/skupina účtov hl.knihy: x

Je potrebné vyplniť:

Fiškálny rok – ku ktorému je potrebné zobrazíť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobrazíť výkaz


Nákladové stredisko - ku ktorému je potrebné zobrazíť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno:



Štandard

Spustiť Zobrazíť panel filtrov Filtre (2)

Ak tu chcete zobrazíť filtre, pridajte ich vo filtroch na paneli filtrov


DIMENZIE	STLPCE	Nákladové stredisko	Nákladové stredisko	Nákl.stred.partner	Nákl.stred.partner	Účet hlavnej knihy	Účet hlavnej knihy	Čiastka v mene nákl.lokruhu	Množstvo
> Ukazovatele	Ukazovatele	1000110700	Sekcia daň a colná	1000110400	Sekcia rozp.politiky	Opr.a udrž.a ob.zar.	8730030043	-5,50 EUR	-10,0 HOD
Def.proj.partner								-5,50 EUR	-10,0 HOD
Druh obchodnej oper.								-5,50 EUR	-10,0 HOD
Druh výkonu								-5,50 EUR	-10,0 HOD
		Celkový súčet		Celkom				-5,50 EUR	-10,0 HOD

Výsledok zúčtovania výkonov na príjmovi (NS).

5 Správa hodnôt štatistických ukazovateľov

Prostredie:


FIORI aplikácia



POZN:

Umožňuje zápis štatistických ukazovateľov na nákladové stredisko.

Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné vyplniť:

Nákladový okruh – 1500

Po vyplnení polí, je potrebné kliknúť na ponuku „Vytvoriť“.

V prípade stlačenia tlačidla „Spustiť“ budú zobrazené všetky doklady vyhovujúce zadaným výberovým kritériám.

SAP Spravovať hodnoty štatist. ukazovateľov

Štandard*

Status spracovania: Všetko Nákladový okruh: 1500 Císlo dokladu: Dátum dokl.:
Dátum účtov.: Posledné 3 mesiace do d... Vytvoril: Status: Typ účtovania:
Nákladové stredisko prijemcu: Štatist. ukazovateľ: Spustiť Upraviť filtre (2)

Hodnoty štatistických ukazovateľov Položky hodnôt štatistických ukazovateľov

Doklady Stornovať Kopírovať Vytvoriť Nastaviť (Nastaviť+3)

☐	Císlo dokladu	Dátum dokl.	Dátum účtov.	Vytvoril	Text hlav. dokl.
Ak chcete začať, nastavte príslušné filtre.					

SAP Spravovať hodnoty štatist. ukazovateľov

Štandard*

Status spracovania: Všetko Nákladový okruh: 1500 Císlo dokladu: Dátum dokl.:
Dátum účtov.: Posledné 3 mesiace do d... Vytvoril: Status: Typ účtovania:
Nákladové stredisko prijemcu: Štatist. ukazovateľ: Spustiť Upraviť filtre (2)

Hodnoty štatistických ukazovateľov Ďalšie dáta

Doklady Stornovať Kopírovať Vytvoriť Nastaviť (Nastaviť+3)

Ak chcete začať, nastavte príslušné filtre.

Nový objekt

Informácia hlavičky Hodnoty ukazov.

Text hlav. dokl.: 007
Dátum dokl.: 24.07.2025 Fiškálny rok: 2025
Dátum účtov.: 24.07.2025 Nákladový okruh: 1500 (Kap. 15 MF SR)
Dátum prepočtu: Napríklad 31.12.2025

Hodnoty ukazov.

Položky (1) Štandard Kopírovať Pridať Odstrániť Odovzdať Zobrazí detaily

☐	Nákladové stredisko prijemcu	Štatist. ukazovateľ
☐		

Kategória: -

Vytvoriť Zrušiť

Ľavá časť obrazovky slúži ako prehľad filtrovaných dát a zároveň slúži ako prehľad vytvorených dokladov. Pravá časť obrazovky slúži pre zadanie nového dokladu pre zápis štatistických ukazovateľov.

Je potrebné vyplniť:

Informácie hlavičky

Nákladový okruh – 1500 (systém doplní automaticky po vyplnení zo vstupnej obrazovky)

Dátum dokladu a dátum účtovania – systém doplní automaticky, vychádzajúc z aktuálneho dňa, kedy dochádza k preúčtovaniu


Fiškálne obdobie - systém doplní automaticky vzhľadom na dátum dokladu a dátum účtovania

Fiškálny rok – systém doplní automaticky vzhľadom na dátum dokladu a dátum účtovania


Text hlavičky dokladu - popis

5.1 Jednotlivé zadanie dokladu

Zvoliť možnosť Nastavenia:



Zobrazí sa nasledujúca tabuľka:



V danej tabuľke je možné vybrať si ľubovoľné polia, ktoré budú použité pri zápise štatistických ukazovateľov. Po zvolení jednotlivých polí zvoliť možnosť „OK“.

Hodnoty ukazov.

Položky (1) **Štandard** ▾

Kopírovať

Pridať

Odstrániť

Odovzdať



Zobraziť detaily



☐ Nákladové stredisko príjemcu

Štatist. ukazovateľ



Kategória: –

Následne v pravom rohu hore zvolíme možnosť zobraziť detaily a zobrazí sa obrazovka so všetkými potrebnými poľami na vyplnenie.

Hodnoty ukazov.

Položky (1) **Štandard** ▾

Kopírovať

Pridať

Odstrániť

Odovzdať



Potlačiť detaily



☐ Nákladové stredisko príjemcu

Štatist. ukazovateľ



Kategória: –

Množstvo: 0,000

Text:

Je potrebné vyplniť zvolené polia.

Príklad:

Nákladové stredisko príjemcu – 1000110284

Štatistický ukazovateľ – P00001

Množstvo – 1

Text – Zápis štatistických ukazovateľov

Zvoliť „Vytvoriť“.

Nový objekt

Informácia hlavičky

Hodnoty ukazov.

Hodnoty ukazov.

Položky (1) **Štandard** ▾

Kopírovať

Pridať

Odstrániť

Odovzdať



Potlačiť detaily



☐ Nákladové stredisko príjemcu

Štatist. ukazovateľ



1000110284



P00001



Kategória: 1

Množstvo: 1 KS

Text: Zápis štatistických uka...

Návrh bol uložený

Vytvoriť

Zrušiť

Zobrazí sa nasledovná obrazovka s číslom dokladu:

1500001515

Stornovať

Kopírovať

Informácia hlavičky

Hodnoty ukazov.

Hodnoty ukazov.

Položky (1) | Štandard

Potlačiť detaily


Nákladové stredisko prijemcu	Štatist. ukazovateľ	Kategória
1000110284 (Hlavný ekonóm)	P00001 (Počet rekvalifikačných kurzov)	1 (Pevné hodnoty)
Množstvo: 1 KS		
Text: Zápis štatistických ukazovateľov		

Hodnoty štatistických ukazovateľov boli zapísané na hore uvedené číslo dokladu.

5.2 Hromadné zadanie dokladu zo súboru (excel)

Prostredie:

FIORI aplikácia



POZN:

Umožňuje zápis štatistických ukazovateľov na nákladový objekt.

Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

SAP Spravovať hodnoty štatist. ukazovateľov

Šandard*

Status spracovania: Všetko Nákladový okruh: Cislo dokladu: Dátum dokl.: Dátum účtov: Posledné 3 mesiace do dá... Vytvoril:

Status: Typ účtovania: Nákladové stredisko príjemcu: Štatist. ukazovateľ:

Spustiť Upraviť filtre (1)

Hodnoty štatistických ukazovateľov Položky hodnôt štatistických ukazovateľov

Doklady

Stornovať Kopirovať Vytvoriť

☐	Cislo dokladu	Dátum dokl.	Dátum účtov.	Vytvoril	Text hlav. dokl.	Status	Typ účtovania
Ak chcete začať, nastavte príslušné filtre.							

Je potrebné vyplniť:
Nákladový okruh – 1500

SAP Spravovať hodnoty štatist. ukazovateľov

Šandard*

Status spracovania: Všetko Nákladový okruh: 1500 Cislo dokladu: Dátum dokl.: Dátum účtov: Posledné 3 mesiace do dá... Vytvoril:

Status: Typ účtovania: Nákladové stredisko príjemcu: Štatist. ukazovateľ:

Spustiť Upraviť filtre (2)

Hodnoty štatistických ukazovateľov Položky hodnôt štatistických ukazovateľov

Doklady

Stornovať Kopirovať **Vytvoriť**

☐	Cislo dokladu	Dátum dokl.	Dátum účtov.	Vytvoril	Text hlav. dokl.	Status	Typ účtovania
Ak chcete začať, nastavte príslušné filtre.							

Po vyplnení polí, je potrebné kliknúť na ponuku „Vytvoriť“.
V prípade, ponuky „Spustiť“ budú zobrazené všetky vytvorené doklady v rámci zápisu ŠU za príslušný nákladový okruh.
Zobrazí sa nasledujúce okno:

SAP Spravovať hodnoty štatist. ukazovateľov

Šandard*

Status spracovania: Všetko Nákladový okruh: 1500 Cislo dokladu: Dátum dokl.: Dátum účtov: Posledné 3 mesiace do dá... Vytvoril:

Status: Typ účtovania: Nákladové stredisko príjemcu: Štatist. ukazovateľ:

Spustiť Upraviť filtre (2)

Hodnoty štatistických ukazovateľov

Doklady

Stornovať Kopirovať Vytvoriť

Ak chcete začať, nastavte príslušné filtre.

Nový objekt

Informácia hlavičky Hodnoty ukazov.

Informácia hlavičky

Text hlav. dokl.: Fiskálne obdobie: 008

Dátum dokl.: 05.08.2025 Fiskálny rok: 2025

Dátum účtov.: 05.08.2025 Nákladový okruh: 1500 (Kap. 15 MF SR)

Dátum prepočtu: Napríklad 31.12.2025

Hodnoty ukazov.

Položky (1) Šandard

Kopirovať Pridať Odstrániť Odovzdať Zobrazit detaily

Vytvoriť Zrušiť

Ľavá časť obrazovky slúži ako prehľad filtrovaných dát a zároveň slúži ako prehľad vytvorených dokladov.

Pravá časť obrazovky slúži pre zadanie nového dokladu pre zápis štatistických ukazovateľov.
Je potrebné vyplniť:

Informácie hlavičky

Nákladový okruh – 1500 (systém doplní automaticky po vyplnení zo vstupnej obrazovky)

Dátum dokladu a dátum účtovania – systém doplní automaticky, vychádzajúc z aktuálneho dňa, kedy dochádza k preúčtovaniu


Fiškálne obdobie - systém doplní automaticky vzhľadom na dátum dokladu a dátum účtovania

Fiškálny rok – systém doplní automaticky vzhľadom na dátum dokladu a dátum účtovania

Text hlavičky dokladu - popis

Položky pridelenia

Zvoliť možnosť „Odvzdať“.



Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, cez ktorú používateľ môže Pridať súbor z úložiska.
Používateľ pridá šablónu s vyplnenými údajmi.

Poznámka: V aktuálnej verzii systému pre rok 2025/2026 je maximálny limit dokladu 997 položiek. Rozdelenie položiek do viacerých súborov je popísané v kapitole 10 Rozdelenie položiek do viacerých súborov.

Odozdvať súbor CSV

Odozdvať

☒ Bodkočiarka
☐ Čiarka
☐ Karta

Desatinný odozdvať

☐ Desatinná bodka
☒ Desatinná čiarka

[Prevziať prázdnu šablónu](#)
[Prevziať šablónu s aktuálnymi položkami](#)

Odozdvať

Pridať



Nenašli sa žiadne súbory.
Presuňte sem súbory na odozdvanie alebo použite tlačidlo "Odozdvať".


Potvrdiť

Stornovať

Zvoliť možnosť „Pridať“.

Vybrať požadovaný súbor napr. z vášho lokálneho disku.

Poznámka: Používateľ pripája súbor v správnom formáte , postup prevzatia šablóny je uvedený v nasledujúcej podkapitole (5.2.2 Hromadné zadanie dokladu zo súboru (prevzatie šablóny)) a zároveň používa pri naplnení súboru postup uvedený v podkapitole (5.2.1 Vyplnenie údajov šablóny).



Zobrazí sa nasledujúce okno s položkovým vyhodnotením údajov na prevzatie (resp. sa zobrazí chybové hlásenie):

Odozdvať súbor CSV

2 položiek je pripravených na prevzatie.

Nákladové stredisko príjmu	Štatist. ukazovateľ	Množstvo	Text	Aktivita sieťového diagramu príjmu	Druh výkonu	Fondy príjmu	Funkčná oblasť prij.	Nehnuteľnosť príjmu - budova	Nehnuteľnosť príjmu - kľ vedľajších n
1000000066	P00005	10	Zápis ŠU 1						
1000000077	P00009	20	Zápis ŠU 2						

Potvrdiť

Stornovať

Pre prevzatie údajov do systému zvoliť tlačidlo „Potvrdiť“.

Položky sú načítané a rozvrhnuté do príslušných polí aplikácie:

Položky (2) **Štandard** Kopírovať Pridať Odstrániť Odovzdať Potlačiť detaily

☐	Nákladové stredisko príjemcu	Štatist. ukazovateľ
☐	1000000066	P00005
Kategória: –		
Množstvo: 10,000		
Text: Zápis ŠU 1		
☐	1000000077	P00009
Kategória: –		
Množstvo: 20,000		
Text: Zápis ŠU 2		

Pre vytvorenie dokladu zvoliť možnosť „Vytvoriť“.

Zobrazí sa vytvorený doklad s charakteristickými hromadne zadanými údajmi:

1500001516 Stornovať Kopírovať

Informácia hlavičky **Hodnoty ukazov.**

Hodnoty ukazov.

Položky (2) **Štandard** Potlačiť detaily

Nákladové stredisko príjemcu	Štatist. ukazovateľ	Kategória
1000000066 (Nákl. Stredisko 66)	P00005 (počet firiem)	1 (Pevné hodnoty)
Množstvo: 10 KS		
Text: Zápis ŠU 1		
1000000077 (Náklad. stredisko 77)	P00009 (Počet tehál)	1 (Pevné hodnoty)
Množstvo: 20 KS		
Text: Zápis ŠU 2		

Hodnoty štatistických ukazovateľov sú zapísané v údajoch novovzniknutého čísla dokladu.

5.2.1 Vyplnenie údajov šablóny (CSV súbor UTF-8).

V prípade ak má používateľ k dispozícii na disku správnu univerzálnu šablónu pre hromadné nahrávanie údajov, vyplní stĺpce šablóny (pozri príklad nižšie).

Položky (1).csv - Excel

A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Nákladov	Štatist. uk.	Množstvo	Text	Aktivita si	Druh výko	Fondy prij	Funkčná o	Nehnutel	Nehnutel	Nehnutel	Nehnutel	Nehnutel	Nehnutel	Nehnutel	Nositel ná	Osobné či	Položka pri	Predajný c	Príjemca -	Príjemca g	Prvok ŠPP Rc
2																						
3																						
4																						
5																						

Poznámka: stĺpce, ktoré nie sú potrebné môžeme vymazať.

Poznámka: Ak nemá k dispozícii správnu šablónu, postup prevzatia šablóny je uvedený v nasledujúcej podkapitole (5.2.1 Hromadné zadanie dokladu zo súboru (prevzatie šablóny)).


Príklad:

Nákladové stredisko príjemcu – 1000000066, 1000000067

Štatistický ukazovateľ - P00005, P00009


Množstvo – 10, 20

Text položky – Zápis ŠU 1, Zápis ŠU 2



Používateľ pred uložením môže overiť či údaje súboru ukladá v podporovanom formáte.

Podporovaný formát súboru je:




Pozor: prostredie zdieľaného prístupu aktuálne nepodporuje ukladanie v požadovanom formáte „CSV UTF-8“. Nastavenie formátu je pre spracovanie súboru nevyhnutné. Je teda potrebné pripravený súbor presunúť do počítača. Ponuka uložiť ho v požadovanom formáte sa zobrazí, ak súbor otvoríte z prostredia vlastného zariadenia.

5.2.2 Hromadné zadanie dokladu zo súboru (prevzatie šablóny)

Nasledujúce obrázky zobrazujú ako postupovať, ak nemáte k dispozícii šablónu v požadovanom formáte.

Zvoliť možnosť „Prevziať prázdnu šablónu“.



Odozdať súbor CSV

Odozdať

☒ Bodkočiarka ☐ Ciarka ☐ Karta

Desatinný odozdať

☐ Desatinná bodka ☒ Desatinná čiarka

Prevziať prázdnu šablónu

Prevziať šablónu s aktuálnymi položkami


Odozdať Pridať

Nenašli sa žiadne súbory.

Presuňte sem súbory na odozdanie alebo použite tlačidlo "Odozdať".

Potvrdiť Stornovať

Prevzatie súboru.



Standard*

Status spracovania: Všetko

Nákladový okruh: 1500

Císlo dokladu:

Dátum dokl.:

Dátum účtov.:

Vytvoril:

Status:

Typ účtovania:

Nákladové stredisko príjemcu:

Štatist. ukazovateľ:

Spustiť Upraviť filtre (2)

Hodnoty štatistických ukazovateľov

Položky hodnôt štatistických ukazovateľov

Doklady (8)

Císlo dokladu	Dátum dokl.	Dátum účtov.
Nový objekt	05.08.2025	05.08.2025
1500001515	24.07.2025	24.07.2025
1500001509	21.05.2025	21.05.2025
1500001510	21.05.2025	21.05.2025
1500001511	21.05.2025	21.05.2025
1500001508	20.05.2025	20.05.2025
1500001503		
1500001502		

Otvoriť

Vždy otvárať súbory tohto typu

Zobraziť v priečinku

Zrušiť

Položky.csv

Nový objekt

Informácia hlavičky Hodnoty ukazov.

Odozdať súbor CSV

Odozdať

☒ Bodkočiarka ☐ Ciarka ☐ Karta

Desatinný odozdať

☐ Desatinná bodka ☒ Desatinná čiarka

Prevziať prázdnu šablónu

Prevziať šablónu s aktuálnymi položkami


Odozdať Pridať

Nenašli sa žiadne súbory.


Presuňte sem súbory na odozdanie alebo použite tlačidlo "Odozdať".

Potvrdiť Stornovať


Zobrazenie súboru, ktorý je primárne uložený na vzdialenom úložisku.




Otvorenie úložiska vlastného zariadenia.




Zvoľte vyhovujúce umiestnenie na vlastnom zariadení.




Napríklad využité priečink stiahnutých súborov.




Premiestnite alebo skopírujte súbor zo vzdialeného zariadenia (datacentra) do vlastného zariadenia.




Súbor je potrebné otvoriť z prostredia vlastného zariadenia.




Následne potrebujeme súbor „Uložiť ako“ vo formáte:




5.3 Kopírovanie dokladu



Zvoliť konkrétny nákladový okruh a možnosť Spustiť:



Zobrazí sa nasledujúca obrazovka so zoznamom zaúčtovaných dokladov pre daný nákladový okruh:



Vyberieme konkrétny doklad a označíme ho v označovacom/zaškrtavacom poli. Následne zvolím možnosť Kopírovať:

Interné

SAP Spravovať hodnoty štatist. ukazovateľov

Štandard*

Status spracovania: Všetko Nákladový okruh: 1500 Číslo dokladu: Datum dokl.: Datum účtov: Posledné 3 mesiace do da... Vytvoril:

Status: Typ účtovania: Nákladové stredisko prijemcu: Štatist. ukazovateľ:

Spustiť Uj

Hodnoty štatistických ukazovateľov Položky hodnôt štatistických ukazovateľov

Doklady (13)

Chíslo dokladu	Datum dokl.	Datum účtov.	Vytvoril	Text hlav. dokl.	Status	Typ účtovania
☒ 1500001516	06.08.2025	06.08.2025	MA072142 (Marian Píka)		Zaúčtované	Normálne

Kopírovať

Zobrazí sa nový doklad so skopírovanými dátami z pôvodného dokladu. V prípade potreby môžeme zobrazené údaje upravovať. Resp. ak nechceme nič meniť/doplniť, zvolíme možnosť Vytvoriť.

SAP Spravovať hodnoty štatist. ukazovateľov

Štandard*

Filterované podľa (2): Nákladový okruh, Datum účtov.

Hodnoty štatistických ukazovateľov

Doklady (14)

Chíslo dokladu	Datum dokl.	Datum účtov.
☐ Nový objekt	06.08.2025	06.08.2025
☒ 1500001516	06.08.2025	06.08.2025
☐ Nový objekt	05.08.2025	05.08.2025
☐ Nový objekt	05.08.2025	05.08.2025
☐ Nový objekt	05.08.2025	05.08.2025
☐ Nový objekt	24.07.2025	24.07.2025
☐ Nový objekt	24.07.2025	24.07.2025
☐ 1500001515	24.07.2025	24.07.2025
☐ 1500001509	21.05.2025	21.05.2025

Nový objekt

Informácia hlavíčky

Hodnoty ukazov.

Položky (2) Štandard

Nákladové stredisko prijemcu	Štatist. ukazovateľ	Kategória
1000000046	P00005	1 (Pevné hodnoty)
Množstvo: 10 KS	Text: Zápis ŠU 1	
1000000077	P00009	1 (Pevné hodnoty)
Množstvo: 20 KS	Text: Zápis ŠU 2	

Vytvoriť

Doklad bol vytvorený:

1500001517

1500001517

Stornovať **Kopírovať**

Informácia hlavíčky

Hodnoty ukazov.

Položky (2) Štandard

Nákladové stredisko prijemcu	Štatist. ukazovateľ	Kategória
1000000066 (Nákl. Stredisko 66)	P00005 (počet firiem)	1 (Pevné hodnoty)
Množstvo: 10 KS	Text: Zápis ŠU 1	
1000000077 (Náklad. stredisko 77)	P00009 (Počet tehál)	1 (Pevné hodnoty)
Množstvo: 20 KS	Text: Zápis ŠU 2	

6 Cyklus rozúčtovania

Pri uzávierke CO obdobia je možné vykonávať rozúčtovanie skutočných nákladov réžii, prostredníctvom cyklov, segmentov. Príjemcom nákladov môže byť NS, prvok ŠPP, objekty RE-FX. Bázou pre rozúčtovanie môžu byť prvotné náklady alebo ŠU.

Rozúčtovanie je metóda alokácie primárnych a sekundárnych nákladov v účtovníctve NS. Príjemcom sa odovzdajú tieto informácie:

- Primárne ND sa kumulatívne alebo v skupinách priradujú k hodnotiacim (sekundárnym) ND.
- Primárne ND sa v príjemcoch nezaznamenávajú
- Informácie o odosielateľovi a príjemcovi sa zobrazujú v CO doklade
- Informačný systém je možné použiť na analýzu výsledkov rozúčtovania podľa ND, na hodnotenie podľa vzťahov medzi odosielateľom a príjemcom

Skutočné rozúčtovanie sa vykonáva pod typom sekundárneho ND *42.


POZN:

Pre rozúčtovanie je potrebné založiť cyklus a segment rozúčtovania.

6.1 Založenie cyklu rozúčtovania a segmentov

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

< **SAP** Vykonalie Sk.rozúčt.: Vstup.obr. ▾

Menu ▾

Rozúčtovanie >
 Spracovanie >
 Skok >
Dodatky >
 Systém >
 Nápoveď >
 Rozbaľiť menu
 Prehliadač súborov SAP GUI for HTML
 Nastavenia...
☒ Det.zostavy

Dátum valuty...
 Obdobie spust.kumulácie
 Variant >
Cyklus >
 Aktivácia parametra
 Údržba schémy zúčtovania
 Nastaviť nákladový okruh

Doplňkové funkcie

🔒

 Blokovanie segmentov pre test.chod

📄

 Zobrazenie dokladov a simulácií

👁️

 Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager

Cyklus	Poč.dátum	

Je potrebné kliknúť na „Menu – Dodatky – Cyklus - Založenie“:

Zobrazí sa nasledujúce okno:

< **SAP** Založ.cyklu sk.rozúčtovania: Vstup ▾

Menu ▾

Nákladový okruh:

Cyklus:*

Počiatočný dátum:*

Predloha

Cyklus:

Počiatočný dátum:

Nákladový okruh:

Je potrebné vyplniť:
Cyklus – XXNUCA, kde:

XX - označenie účtovného okruhu (3 a 4 pozícia UO)
N - označenie nemocnice (znak vkladá nemocnica)
U – označenie cyklu rozúčtovania
C = označenie controllingového cyklu
A = poradie cyklu


V prípade modulu RE-FX je konvencia číslovania cyklu nasledovná:
Cyklus – XXNBZZ, kde:

XX - označenie účtovného okruhu (3 a 4 pozícia UO)
N - označenie nemocnice (znak vkladá nemocnica)
B = označenie RE-FX (budova)
ZZ – poradie cyklu

V prípade modulu RE-FX je konvencia číslovania segmentu nasledovná:
Segment – HSSSSUUUU / PSSSSUUUU kde:
H – označenie hlavnej činnosti / P – označenie podnikateľskej činnosti
SSSS – ID štatistického ukazovateľa (prepočtového kľúča)
UUUU – označenie účtu/skupiny účtov

Počiatkový dátum: príklad 1.1.2025

Pozn.: Číselníky označovania cyklov a segmentov modulu CO sú v prílohe dokumentu



Menu ▾

Nákladový okruh:
Cyklus:*
Počiatkový dátum:* 

Predloha

Cyklus:
Počiatkový dátum:
Nákladový okruh:

Následne Kliknúť na ponuku „Vykonanie“

Menu ▾

Prehľad segmentov...

Vyhľad. objektu

1.segment

Pripojenie segmentu

Formálna kontrola

Atribúty

Tlač Koniec

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR

Cyklus: 10UCA

Status: Uložené

Platné od: 01.01.2025

do: 31.12.2025

Text: 1510_rozúčtovanie CO cyklus A

Znak

Skupiny polí



iteračné



Odvod.fondu/FObl/dot.



Mena objektu



Kumulovane



Odvod.FunkObl



Mena transakcie



Kumulov.op.



Odvod.fondu



1. mena



Odvodenie grantu

>>

Bez kontroly

Zrušenie

Napíšeme text (označenie) cyklu, označíme pole „iteračné“ (cyklus, rozúčtováva náklady do posledných zostatkov) „odvod.fondu/FObl/dot.“ a následne Kliknúť na ponuku „Bez kontroly“ cyklus uložíme.

< **SAP** Založ.cyklu sk.rozúčtovania: DátaHlav. ▾

Menu ▾ Prehľad segmentov... Vyhľad. objektu Pripojenie segmentu Atribúty

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR

Cyklus: 10UCA Status: Uložené

Platné od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Text: 1510_rozúčtovanie CO cyklus A

Znak

☒ Iteračné
☐ Kumulovane
☐ Kumulov.op.

☒ Odvod.fondu/FObl/dot.
☒ Odvod.FunkObl
☒ Odvod.fondu
☒ Odvodenie grantu

Skupiny polí
☐ Mena objektu
☐ Mena transakcie
☐ 1. mena

>>

✓ Cyklus 10UCA, začiatkový dátum 01.01.2025 bol uložený [Zobraziť detaily](#)

Systém vygeneruje informáciu o vytvorenom cykle.

V ďalšom kroku klikneme na záložku „pripojenie segmentu“.

< **SAP** Založ.cyklu sk.rozúčtovania: DátaHlav. ▾

Menu ▾ Prehľad segmentov... Vyhľad. objektu Pripojenie segmentu Atribúty

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR

Cyklus: 10UCA Status: Uložené

Platné od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Text: 1510_rozúčtovanie CO cyklus A

Znak

☒ Iteračné
☐ Kumulovane
☐ Kumulov.op.

☒ Odvod.fondu/FObl/dot.
☒ Odvod.FunkObl
☒ Odvod.fondu
☒ Odvodenie grantu

Skupiny polí
☐ Mena objektu
☐ Mena transakcie
☐ 1. mena

>>

Následne vkladáme do cyklu segmenty s potrebnými nastaveniami.

<
SAP
Založ.cyklu sk.rozúčtovania: Segment ▼

Menu ▾
Predošlý segment
Nasled.segment
Vyhľad.objektu
Prehľad segmentov...
Dáta hlavičky
Pripojenie segmentu
Atribúty

Nákladový okruh: 1500
Kap. 15 MF SR

Cyklus: 10UCA
1510_rozúčtovanie CO cyklus A

Názov segmentu: *
☐ Znak blokovania

Hlav.segm.
Odosielateľ/príjemca
Hodn.Odosiel
Ref.základ príjemcu
Faktory význam.príjemcu

Druh nákl.na rozúčt.:

Schéma zúčtovania:

Hodnoty odosielateľa

Prav.odosielateľa: *
Zaúčtované čiastky ▼

Podiel v %: 100,00 %

☒ Pôvod skutoč.hodnôt
☐ Pôvod plán.hodnôt

Referenčný základ príjemcu

Prav.príjemcu: *
Variabilné podiely ▼

Dr.var.podielov: *
Skut.náklady ▼

Normovanie zápor.refer.zákl.:
Žiadne normovanie ▼

Obrazovky sa dynamicky menia v závislosti od jednotlivých nastavení.

- 1) Nastavenie segmentu, základňou rozúčtovania budú skutočné náklady, zaúčtované na príjemcovi/príjemcoch

V **hlavnom segmente** vyplníme:

Názov segmentu a popis (v zmysle konvencie označovania): Skupina/uzol nákladových stredísk odosielateľa alebo konkrétne nákladové stredisko odosielateľa.

Sekundárny nákladový druh: nákladový druh pod ktorým budú náklady z odosielateľa na príjemcu rozúčtované.

Podiel v % - definuje percento rozúčtovanej čiastky z odosielateľa.

Hodnoty odosielateľa/Prav. odosielateľa – zúčtované čiastky: systém zúčtuje všetky čiastky, ktoré sa nachádzajú na strane odosielateľa.

Referenčný základ príjemcu/Dr. Variab.podielov – skutočné náklady: systém rozúčtuje náklady z odosielateľa na príjemcu pomerovo k nákladom príjemcu.

Menu

Predošlý segment

Nasled.segment

Vyhľad.objektu

Prehľad segmentov...

Dáta hlavičky

Pripojenie segmentu

Formálna ko

Nákladový okruh: 1500

Kap. 15 MF SR

Cyklus: 10UCA

1510_rozúčtovanie CO cyklus A

Názov segmentu:* U-SK08

Ústavná starostlivosť

☐ Znak blokovania

Hlav.segm.

Odosielať/príjemca

Hodn.Odosiel

Ref.základ príjemcu

Faktory význam.príjemcu

Druh nákl.na rozúčt.: 8560170042

Ústavná starostlivosť

Schéma zúčtovania:

Hodnoty odosielaťa

Prav.odosielaťa: Zaúčtované čiastky

Podiel v %: 100,00 %

☒ Pôvod skutoč.hodnôt

☐ Pôvod plán.hodnôt

Referenčný základ príjemcu

Prav.príjemcu:* Variabilné podiely

Dr.var.podielov:* Skut.náklady

Normovanie zápor.refer.zákl.: Žiadne normovanie

V záložke **Odosielať/príjemca** je potrebné vyplniť:

Odosielať nákladov: konkrétny objekt resp. skupinu, napríklad: nákladové stredisko alebo skupina nákladových stredísk odosielaťov.

Príjemcu nákladov: konkrétny objekt resp. skupinu, napríklad: nákladové stredisko alebo skupina nákladových stredísk príjemcov.

Nákladový druh resp. skupinu nákladových druhov: hodnota definuje, ktoré nákladové druhy majú byť z odosielaťa odčítané.

Menu ▾ [Predošlý segment](#) [Nasled.segment](#) [Vyhľ.objektu](#) [Prehľad segmentov...](#) [Dáta hlavičky](#) [Pripojenie segmentu](#) [Form](#)

Hlav.segm. [Odosielať/príjemca](#) [Hodn.Odosiel](#) [Ref.základ príjemcu](#) [Faktory význam.príjemcu](#)

	Od	do	Skupina
Odos.			
Nákl.stredisko:			1510UCA~U - SK08
Funkč.Oblasť:			
Fond:			
Grant:			
Nákl.druh:			ND
			Hosp.jednotka:
			Pozemok:
			Budova:
			Zúčt.jednotka:
			Nájom.jednotka:
			Všeob.zmluva:
Príjemca			
Zákazka:			
Nákl.stredisko:			1510PCA~A
Funkč.Oblasť:			

V záložke **Hodnoty odosielaťa** vyplníme:

Verziu „0“ (skutočnosť).

Podiel v % - definuje koľko percent bude odčítaných z odosielaťa.

Menu ▾ [Predošlý segment](#) [Nasled.segment](#) [Vyhľ.objektu](#) [Prehľad segmentov...](#) [Dáta hlavičky](#) [Pripojenie segmen](#)

Hlav.segm. [Odosielať/príjemca](#) [Hodn.Odosiel](#) [Ref.základ príjemcu](#) [Faktory význam.príjemcu](#)

Hodnoty odosielaťa

Podiel v %:

☒ Pôvod skutoč.hodnôt

☐ Pôvod plán.hodnôt

Kritériá výberu

	Od	do	Skupina
Verzia:	0		

Ref.základ príjemcu - definuje nákladový druh, alebo skupinu nákladových druhov, ku ktorým majú byť náklady na príjemcu alokované.

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad.objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Atribúty

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel **Ref.základ príjemcu** Faktory význam.príjemcu

Referenčný základ

Dr.var.podielov: Skut.náklady ▾

Normovanie zápor.refer.zákl.: Žiadne normovanie ▾

Kritériá výberu

	od	do	Skupina
Nákl.druh:			ND

Faktory príjemcu sú prednastavené a ponecháme koeficient 100.

Takto nastavený segment v cykle uložíme záložkou „Bez kontroly“.

< **SAP** Zmena cyklu sk.rozúčtovania: Segment ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad.objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Atribúty

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu **Faktory význam.príjemcu**

Hľadanie príjemcov

Príjemca

Nákl.str.	Koeficient na:
1000000000	100
100000SP01	100
1000010000	100

Cyklus 10UCA, začiatkový dátum 01.01.2025 bol uložený [Zobraziť detaily](#)

Bez kontroly

- 2) Nastavenie segmentu, kde náklady budú z odosielateľa alokované na príjemcu cez **percentuálne sadzby**.

V **hlavnom segmente** vyplníme:

Názov segmentu a popis (v zmysle konvencie označovania): Skupina/uzol nákladových stredísk odosielateľa alebo konkrétne nákladové stredisko odosielateľa.

Sekundárny nákladový druh: nákladový druh pod ktorým budú náklady z odosielateľa na príjemcu rozúčtované.

Hodnoty odosielateľa/Prav. odosielateľa – zúčtované čiastky: systém zúčtuje všetky čiastky, ktoré sa nachádzajú na strane odosielateľa.

Podiel v % - definuje percento rozúčtovanej čiastky z odosielateľa.

Referenčný základ príjemcu/Prav.príjemcu – Pevné percentuálne sadzby : systém umožní rozúčtovanie nákladov na príjemcov, podľa perc. hodnôt.

SAP Zmena cyklu sk.rozúčtovania: Segment ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Formálna |

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR
 Cyklus: 10UCA 1510_rozúčtovanie CO cyklus A
 Názov segmentu: * U-SK14 Služby knižnice ☐ Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu

Druh nákl.na rozúčt: 8560150042 Služby knižnice
 Schéma zúčtovania:

Hodnoty odosielateľa

Prav.odosielateľa: Zúčtované čiastky ▾
 Podiel v %: 100,00 %
☒ Pôvod skutoč.hodnôt ☐ Pôvod plán.hodnôt

Referenčný základ príjemcu

Prav.príjemcu: Pevné perc.sadzby ▾

V záložke **Odosielateľ/príjemca** je potrebné vyplniť:

Odosielateľa nákladov: konkrétny objekt resp. skupinu, napríklad: nákladové stredisko alebo skupina nákladových stredísk odosielateľov.

Príjemcu nákladov: konkrétny objekt resp. skupinu, napríklad: nákladové stredisko alebo skupina nákladových stredísk príjemcov.

Nákladový druh resp. skupinu nákladových druhov: hodnota definuje, ktoré nákladové druhy majú byť z odosielateľa odťažené.

SAP Zmena cyklu sk.rozúčtovania: Segment

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Formálna k

Hlav.segm. Odosielať/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu

Od	do	Skupina
Odos.		
Nákl.stredisko:		1510UCA~U-SK14
FunkčOblasť:		
Fond:		
Grant:		
Nákl.druh:		ND
		Hosp.jednotka:
		Pozemok:
		Budova:
		Zúčt.jednotka:
		Nájom.jednotka:
		Všeob.zmluva:
Príjemca		
Zákazka:		
Nákl.stredisko:		1510PCA~A
FunkčOblasť:		
Fond:		

V záložke **Hodnoty odosielať** vyplníme:

Verziu „0“ (skutočnosť).

Podiel v % - definuje koľko percent bude odčítaných z odosielať.

SAP Zmena cyklu sk.rozúčtovania: Segment

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie se

Hlav.segm. Odosielať/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu

Hodnoty odosielať

Podiel v %: 100,00


☒ Pôvod skutoč.hodnôt
 ☐ Pôvod plán.hodnôt

Kritériá výberu

Od	do	Skupina
Verzia: 0		

Ref.základ príjemcu definujeme percentuálne rozúčtovanie nákladov na jednotlivých príjemcov.

Takto nastavený segment v cykle uložíme záložkou „Bez kontroly“.



Menu > **SAP** Zmena cyklu sk.rozúčtovania: Segment ▾

Predošlý segment | Nasled.segment | Vyhľad objektu | Prehľad segmentov... | Dáta hlavičky | Pripojenie segmentu | Atribúty

Hlav.segm. | Odosielateľ/príjemca | Hodn.Odosiel | Ref.základ príjemcu

Hľadanie príjemcov

Príjemca	Nákl.str.	Podiel/Percent.
	1000000000	30.00
	100000SP01	30.00
	1000010000	40.00

✓ Cyklus 10UCA, začiatkový dátum 01.01.2025 bol uložený [Zobrazíť detaily](#) **Bez kontroly**

- 3) Nastavenie segmentu, kde náklady budú z odosielateľa alokované na príjemcu cez **štatistický ukazovateľ** (prepočtový kľúč).

V **hlavnom segmente** vyplníme:

Názov segmentu a popis (v zmysle konvencie označovania): Skupina/uzol nákladových stredísk odosielateľa alebo konkrétne nákladové stredisko odosielateľa.

Sekundárny nákladový druh: nákladový druh pod ktorým budú náklady z odosielateľa na príjemcu rozúčtované.

Hodnoty odosielateľa/Prav. odosielateľa – zúčtované čiastky: systém zúčtuje všetky čiastky, ktoré sa nachádzajú na strane odosielateľa.

Podiel v % - definuje percento rozúčtovanej čiastky z odosielateľa.

Referenčný základ príjemcu/Dr. var.podielov – Štat. Ukazovatele skutočnosť : systém umožní rozúčtovanie nákladov na príjemcov, prostredníctvom štat.ukazovateľov (prepočtovných kľúčov).

< SAP Zmena cyklu sk.rozúčtovania: Segment ▾

Menu ▾ [Predošlý segment](#) [Nasled.segment](#) [Vyhľ.objektu](#) [Prehľad segmentov...](#) [Dáta hlavičky](#) [Pripojenie segmentu](#)

Nákladový okruh: Kap. 15 MF SR
Cyklus: 1510_rozúčtovanie CO cyklus A
Názov segmentu:* ☐ Znak blokovania

Hlav.segm. **Odosielať/príjemca** **Hodn.Odosiel** **Ref.základ príjemcu** **Faktory význam.príjemcu**

Druh nákl.na rozúčt.: Výkony labor. a ÚZ
Schéma zúčtovania:

Hodnoty odosielaťa

Prav.odosielaťa:* ▾
Podiel v %: %
☒ Pôvod skutoč.hodnôt ☐ Pôvod plán.hodnôt

Referenčný základ príjemcu

Prav.príjemcu:* ▾
Dr.var.podielov:* ▾
Normovanie zápor.refer.zákl.: ▾

V záložke **Odosielať/príjemca** je potrebné vyplniť:

Odosielaťa nákladov: konkrétny objekt resp. skupinu, napríklad: nákladové stredisko alebo skupina nákladových stredísk odosielaťov.

Príjemcu nákladov: konkrétny objekt resp. skupinu, napríklad: nákladové stredisko alebo skupina nákladových stredísk príjemcov.

Nákladový druh resp. skupinu nákladových druhov: hodnota definuje, ktoré nákladové druhy majú byť z odosielaťa odčlenené.

Menu ▾ [Predošlý segment](#) [Nasled.segment](#) [Vyhľ.objektu](#) [Prehľad segmentov...](#) [Dáta hlavičky](#) [Pripojenie segmentu](#) [Formálna kontrola](#)

Hlav.segm. [Odosielať/príjemca](#) [HodnOdosiť](#) [Ref.základ príjemcu](#) [Faktory význam.príjemcu](#)

Od	do	Skupina
Odos.		
Nákl.stredisko:		1510UCA~UVAV15
FunkčOblasť:		
Fond:		
Grant:		
Nákl.druh:		ND
		Hosp.jednotka:
		Pozemok:
		Budova:
		Zúčt.jednotka:
		Nájom.jednotka:
		Všeob.zmluva:
Príjemca		
Zákazka:		
Nákl.stredisko:		1510PCA~A
FunkčOblasť:		

V záložke **Hodnoty odosiateľa** vyplníme:

Verziu „0“ (skutočnosť).

Podiel v % - definuje koľko percent bude odčítaných z odosiateľa.

Menu ▾ [Predošlý segment](#) [Nasled.segment](#) [Vyhľ.objektu](#) [Prehľad segmentov...](#) [Dáta hlavičky](#) [Pripojenie segmen](#)

Hlav.segm. [Odosielať/príjemca](#) [HodnOdosiť](#) [Ref.základ príjemcu](#) [Faktory význam.príjemcu](#)

Hodnoty odosiateľa

Podiel v %:

☒ Pôvod skutoč.hodnôt

☐ Pôvod plán.hodnôt

Kritériá výberu

Od

do

Skupina

Verzia:

V **ref.základ príjemcu** definujeme štatistický ukazovateľ resp. prepočtový kľúč cez ktorý majú byť náklady na príjemcu alokované.

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Atribúty

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu Faktory význam.príjemcu

Referenčný základ

Dr.var.podielov: Štat.ukazovatele skut. ▾

Normovanie zápor.refer.zákl.: Žiadne normovanie ▾

Kritériá výberu

	od	do	Skupina
Štat.ukazovateľ:	UVAV		
Druh výkonu			

Faktory príjemcu sú prednastavené a ponecháme koeficient 100.

Takto nastavený segment v cykle uložíme záložkou „Bez kontroly“.

< SAP Zmena cyklu sk.rozúčtovania: Segment ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Atribúty

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu Faktory význam.príjemcu

Hľadanie príjemcov

Príjemca

Nákl.str.	Koeficient na:
1000000000	100
100000SP01	100
1000010000	100


✓ Cyklus 10UCA, začiatkový dátum 01.01.2025 bol uložený [Zobraziť detaily](#)

Bez kontroly


6.2 Zmena cyklu rozúčtovania a segmentov

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné kliknúť na „Menu – Dodatky – Cyklus - Zmena“:

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Interné

Je potrebné vyplniť:
Cyklus – názov
Počiatkový dátum

<

SAP

Zmena cyklu sk.rozúčtovania: Vstup ▾

MP

Koniec

Menu ▾

Nákladový okruh:

1500

Cyklus:

10UCA

Počiatkový dátum:

01.01.2025

Následne Kliknúť na ponuku „Vykonanie“

<

SAP

Zmena cyklu sk.rozúčtovania: DátaHlav. ▾

Menu ▾

Prehľad segmentov...

Vyhľad objektu

1.segment

Pripojenie segmentu

Formálna kontrola

Atribúty

Nákladový okruh: 1500

Kap. 15 MF SR

Cyklus: 10UCA

Status: Uložené

Platné od: 01.01.2025

do: 31.12.2025

Text: 1510 rozúčtovanie CO cyklus A

Znak

Skupiny polí

☒ Iteračné

☒ Odvod.fondu/FObl/dot.

☐ Mena objektu

☐ Kumulovane

☒ Odvod.FunkObl

☐ Mena transakcie

☐ Kumulov.op.

☒ Odvod.fondu

☐ 1. mena

☒ Odvodenie grantu

>>

Zobrazí sa definovaný cyklus. Cez záložku prehľad segmentov resp. vyhľadanie objektu vyberieme príslušný segment, v ktorom ideme vykonať zmeny.

Prehľad segmentov

	* Náz.	Text	Tried.pole	P.. Pravid.odos.	P.. Prav.príj.	RefZ...	Text zákl.príj.	Norm.	Zab
☐	U-SK08	Ústavná starostlivosť		1 Zaúčtované č...	1 Variabilné p...	WKGI	Skut.náklady	1	
☐	U-SK14	Služby knižnice		1 Zaúčtované č...	3 Pevné perc.s...				
☐	UVAV15	Výkony labor. a ÚZ		1 Zaúčtované č...	1 Variabilné p...	SMEI	Štat.ukazovatele sk...	1	
☐									
☐									

Kliknutím 2 krát na segment vyberieme segment na zmenu.

SAP Zmena cyklu sk.rozúčtovania: Segment

Menu [Predošlý segment](#) [Nasled.segment](#) [Vyhľad.objektu](#) [Prehľad segmentov...](#) [Dáta hlavičky](#) [Pripojenie segmentu](#) [Formálna kontrola](#) [Atribúty](#) Tlač

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR
Cyklus: 10UCA 1510_rozúčtovanie CO cyklus A
Názov segmentu: U-SK08 Ústavná starostlivosť ☐ Znak blokovania

[Hlav.segm.](#) [Odosielateľ/príjemca](#) [Hodn.Odosiel](#) [Ref.základ príjemcu](#) [Faktory význam.príjemcu](#)

Druh nákl.na rozúčt.: 8560170042 Ústavná starostlivosť
Schéma zúčtovania:

Hodnoty odosielateľa

Prav.odosielateľa: **Zaúčtované čiastky**
Podiel v %: 100,00 %
☒ Pôvod skutoč.hodnôt ☐ Pôvod plán.hodnôt

Referenčný základ príjemcu

Prav.príjemcu: **Variabilné podiely**
Dr.var.podielov: **Skut.náklady**
Normovanie zápor.refer.zákl.: **Žiadne normovanie**


✓ Cyklus 10UCA, začiatkový dátum 01.01.2025 bol uložený [Zobrazíť detaily](#) **Bez kontroly**

Vykonáme zmeny a cez záložku „Bez kontroly“ zmeny v cykle uložíme.


6.3 Zobrazenie cyklu rozúčtovania a segmentov

Prostredie:

FIORI aplikácia




Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné kliknúť na „Menu – Dodatky – Cyklus - Zobrazenie“:

Zobrazí sa nasledujúce okno:



Je potrebné vyplniť:

Cyklus – vybrať z ponuky

Počiatočný dát sa doplní po výbere cyklu

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“

Zobrazenie cyklu so segmentami.

Kliknúť na ponuku „Segment“

< **SAP** Zobr.cyklu sk.rozúčtovania: **DátaHlav.** ▾

Menu ▾ Prehľad segmentov... Vyhľad objektu 1.segment Formálna kontrola Atribúty

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR

Cyklus: 10UCA Status: Uložené

Platné od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Text: 1510_rozúčtovanie CO cyklus A

Znak Skupiny polí

☒ Iteračné	☒ Odvod.fondu/FObl/dot.	☐ Mena objektu
☐ Kumulovane	☒ Odvod.FunkObl	☐ Mena transakcie
☐ Kumulov.op.	☒ Odvod.fondu	☐ 1. mena
	☒ Odvodenie grantu	

>>

Zobrazenie parametrov segmentu:

Hlavný segment

< **SAP** Zobr.cyklu sk.rozúčtovania: **Segment** ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Formálna kontrola Atribúty

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR

Cyklus: 10UCA 1510_rozúčtovanie CO cyklus A

Názov segmentu: U-SK14 Služby knižnice ☐ Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu

Druh nákl.na rozúčt.: 8560150042 Služby knižnice

Schéma zúčtovania:

Hodnoty odosielateľa

Prav.odosielateľa: Zaúčtované čiastky ▾

Podiel v %: 100,00 %

☒ Pôvod skutoč.hodnôt ☐ Pôvod plán.hodnôt

Referenčný základ príjemcu

Prav.príjemcu: Pevné perc.sadzby ▾

Odosielateľ/príjemca

Interné

< **SAP** Zobr.cyklu sk.rozúčtovania: Segment ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad.objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Formálna kontrola Atribúty

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca HodnOdosiel Ref.základ príjemcu

	Od	do	Skupina
Odos.			
Nákl.stredisko:			1510UCA~U-SK14
FunkčOblasť:			
Fond:			
Grant:			
Nákl.druh:			ND
			Hosp.jednotka:
			Pozemok:
			Budova:
			Zúčt.jednotka: 
			Nájom.jednotka:
			Všeob.zmluva:
Príjemca			
Zákazka:			
Nákl.stredisko:			1510PCA~A

Hodnota odosielateľa

< **SAP** Zobr.cyklu sk.rozúčtovania: Segment ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad.objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Atribúty

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca HodnOdosiel Ref.základ príjemcu

Hodnoty odosielateľa

Podiel v %:

☒ Pôvod skutoč.hodnôt ☐ Pôvod plán.hodnôt

Kritériá výberu

	Od	do	Skupina
Verzia:	0		

Referenčná základňa príjemcu

< **SAP** **Zobr.cyklu sk.rozúčtovania: Segment** ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad.objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Atribúty

Nákladový okruh:

Kap. 15 MF SR

Cyklus:

1510_rozúčtovanie CO cyklus A

Názov segmentu:

☐ Znak blokovania

Hlav.segm.

Odosielateľ/príjemca

HodnOdosiel

Ref.základ príjemcu

Príjemca


Nákl.str.	Podiel/Percent.
1000000000	30,00
100000SP01	30,00
1000010000	40,00

Kliknúť na ponuku „Ukončenie“

6.4 Spustenie cyklu rozúčtovania

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

<
SAP
Vykonanie Sk.rozúčt.: Vstup.obr. ▾

Menu ▾ Nastavenia

Parametre

Nákladový okruh: 1500

Obdobie: * 0

Fiškálny rok: * 2025

Kap. 15 MF SR

Do: 9

Doplnkové funkcie

🔒

Blokovanie segmentov pre test.chod

📄

Zobrazenie dokladov a simulácií

👁️

Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager

Riadenie chodu

☐ Spracovanie na pozadí

☒ Testovací chod

☒ Det.zostavy

Výber zoznamu

Cyklus	Poč.dátum
10UCA	01.01.2025 1510_rozúčtovanie CO cyklus A

Je potrebné vyplniť:

Obdobie – DO - obdobie v ktorom má byť cyklus rozúčtovania spracovaný

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť cyklus rozúčtovania spracovaný

Riadenie chodu:

Spracovanie na pozadí – v testovacom chode môže užívateľ spustiť cyklus buď na popredí alebo pozadí, v reálnom chode môže užívateľ spustiť cyklus len na pozadí

Test. chod – sputenie pre testovací chod

Detail zostavy – detail protokolu spustenie cyklu rúčtovania

Cyklus – vybraný z ponuky

Počiatočný dát – doplnený po výbere cyklu z ponuky

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou.

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“ v testovacom chode

Vykonanie v testovacom chode

Výsledok testu

Interné


TECHNOLOGY

M19_PP_Toky nákladov V1.7

Strana 78 z 159

SAP SAP

Menu ▾ Zobrazenie/potlačenie prehľadu Zobrazenie/potlačenie chodu Technické nastavenia Legenda Osobné nastavenia

Cyklus: 10UCA 1510_rozúčtovanie CO cyklus A Segment: U-SK08

Verzia: 7 07.11.2025 16:10:19

Chody alokácie

Cyklus 10UCA - 01.01.2025

Definícia **Protokol**

Výsledok Správy Techn. dáta

Odosielať

Nákl.stredisko	Nákl.druh	Zisk.stredisko	Podiel odosielaťa	Hodn./MeNáOkr.	MeNáO	MenaObj
1000010000	8560170042	Z1510HS001	100,00	20.000,00-	EUR	EUR

Príjemca

Nákl.stredisko	Nákl.druh	Zisk.stredisko	Koef.významnosti	Referenčný základ	Hodn./MeNáOkr.	MeNáO	Mer
1000000000	8560170042	Z1510HS001	100	30,00	6.000,00	EUR	EUI
100000SP01	8560170042	Z1510HS001	100	30,00	6.000,00	EUR	EUI
1000010000	8560170042	Z1510HS001	100	40,00	8.000,00	EUR	EUI

2 x Kliknúť na „cyklus“ a následne cez záložku „protokol“ a „výsledok“ zobrazíme pohybové dáta v cykle.

Kliknúť na ponuku „koniec“.

Zobrazí sa nasledujúce okno:

SAP Vykonanie Skut.rozvrhnutie: Vstup.obr. ▾

Menu ▾ Nastavenia

Parametre

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR

Obdobie: 9 Do: 9

Fiškálny rok: 2025

Doplnkové funkcie

 Blokovanie segmentov pre test.chod

 Zobrazenie dokladov a simulácií

 Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager

Riadenie chodu

☒ Spracovanie na pozadí

☐ Testovací chod

☒ Det.zostavy

Výber zoznamu

Cyklus Poč.dátum

10VCA	01.01.2025	1510_Rozvrhnutie CO cyklus A

Je potrebné vyplniť:

Obdobie – DO - obdobie v ktorom má byť cyklus rozúčtovania spracovaný

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť cyklus rozúčtovania spracovaný

Riadenie chodu:

Spracovanie na pozadí - musí byť v reálnom chode zakliknuté

Test. chod – odkliknúť pre sputenie v reálnom chode

Detail zostavy – detail protokolu spustenie cyklu rúčtovania

Cyklus – vybraný z ponuky


Počiatkový dát – doplnený po výbere cyklu z ponuky

Zvolíme možnosť Vykonať.

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.


Kontrola statusov hierarchií. Aby sa zamedzilo neaktuálnym údajom, ak sú v segmentoch cyklu použité skupiny globálnych hierarchií (napr. Nákladových stredísk), je požadované, aby všetky použité skupiny boli iba Aktívne. Pri pokuse spustiť cyklus, ktorý obsahuje hierarchiu v stave „Návrh“ alebo „V prepracovaní“, prebehne kontrola a zobrazí sa zoznam hierarchií s nevyhovujúcim statusom a s menom používateľa, ktorý vykonáva úpravu.



Typ	Pol	Text hlásenia
070		Globálna hierarchia: 21A6DEAK je v stave: Návrh.
070		Globálna hierarchia: 21A6N je v stave: Návrh.
070		Globálna hierarchia: 21A6NAVR je v stave: Aktivna záloha verzie.
070		Globálna hierarchia: 21A6NAVR je v stave: V prepracovaní.
070		Globálna hierarchia: 21A6SIMU je v stave: Aktivna záloha verzie.
070		Globálna hierarchia: 21A6SIMU je v stave: Prepracované.
070		Globálna hierarchia: 21A6USER je v stave: Dočasné.
070		Globálna hierarchia: 21A6USER je v stave: Aktivna záloha verzie.
117		Hierarchiu: 21A6DEAK spracováva: Lubomír Pitoňák 10.06.2026 o 07:24 ,
117		Hierarchiu: 21A6N spracováva: Lubomír Pitoňák 22.01.2026 o 13:26 ,nie
117		Hierarchiu: 21A6NAVR spracováva: Lubomír Pitoňák 10.06.2026 o 07:26 ,
117		Hierarchiu: 21A6SIMU spracováva: Lubomír Pitoňák 10.06.2026 o 07:09 ,
117		Hierarchiu: 21A6USER spracováva: Lubomír Pitoňák 10.06.2026 o 10:16 ,

POZN.:

Ak pole Spracovanie na pozadí nie je zakliknuté, systém vypíše hlásenie:



Informácia

Proces je možné spustiť len pri zvolení možnosti:
Spracovanie na pozadí

Ďalej Nápoed'

Zobrazí sa nasledovná obrazovka, kde je potrebné zvoliť Výstupné zariadenie LOCAL a následne zelené tlačítko potvrdenia:

Tlač obrazovkovej zostavy

Výstup.zariadení: **LOCAL**  Predvolená tlačiareň na Vašom počítači

Počet exemplárov:

Oblasť stránky

☒ Všetko
☐ Strana Do:

Vlastnosti

Čas výstupu:

 **Vlastnosti**  

V ďalšej obrazovke, ktorá sa zobrazí, je možné nastaviť spustenie cyklu rozúčtovania na pozadí. Užívateľ zadá ľubovoľný text do políčka Názov úlohy. Následne v časti Dátum/Čas je potrebné zadefinovať buď Plánované začatie, kedy sa má daný cyklus rozúčtovania spustiť na pozadí, alebo užívateľ zvolí Okamžité spustenie a teda cyklus rozúčtovania bude spustený na pozadí okamžite. Následne je potrebné toto nastavenie potvrdiť:

Naplánovanie v pozadí:Parametre úlohy

Názov úlohy: **ROZÚČTOVANIE 10UCA**

Dátum/Čas Po úlohu Po udalosti Pri operač.režime Pracovný deň/čas

Plán.začatie  

Žiadne spustenie po  

☒ Okamžité spustenie

 Obmedzenie dátumu/času


☐ Zmena paramet.tlaču

Kontrola **Prevzatie** Zrušenie


Na spodnej lište v ľavo sa zobrazí informatívne hlásenie o tom, že daná úloha je pripravená:

 Úloha ROZÚČTOVANIE 10UCA pre užívateľa AL066608 je Pripr.

Pre prehľad stavu spustenej úlohy je cesta v systéme nasledovná:



Zobrazí sa nasledovná obrazovka, kde si užívateľ môže navoliť jednotlivé kritériá podľa ktorých zobrazí dané úlohy. Následne zvolí možnosť **Vykonať**:



Zobrazí sa obrazovka s prehľadom úloh, kde si užívateľ vie skontrolovať stav spustenej úlohy. Status **Hotové** hovorí o tom, že cyklus rozúčtovania bol spustený a rozúčtovanie prebehlo. Zaklikneme danú úlohu a zvolíme **Protokol úloh** pre zobrazenie detailnejšieho výsledku spustenej úlohy:

< SAP Prehľad úloh ▾

Menu ▾ Aktualizácia Uvoľnenie Zrušenie aktívnych úloh Výmaz úlohy z databázy Spool Protúl. Krok Detaily úlohy Apl.servery 1/2 Zmena layoutu... 7 8 9

Prehľad úloh od : 07.03.2026 o : : :
do : 07.04.2026 o : : :
Vybrané názvy úloh : *
Vybrané názvy užívateľov : AL066608

☐ Plánované ☒ Uvoľnené ☒ Pripr. ☒ Akt. ☒ Hotové ☒ Zrušené
☐ Riad.udalosťami ID udal.:
☐ Program ABAP Názov progr. :

Náz.úl.	Spool	Dokumen	Autor úlohy	Status	Dátum spus.	Čas spust.	Trvanie (sek.)	Onesk.	Klí	Dôvod oneskorenia
☒ ROZÚČTOVANIE 10UCA			AL066608	Hotové	31.03.2026	11:44:50	6	0	100	
☐ ROZVRHNUTIE 10UCA			AL066608	Hotové	31.03.2026	12:30:18	3	0	100	
☐ TEST			AL066608	Hotové	01.04.2026	10:18:56	3	1	100	
*Zhrnutie							12	1		

Zobrazí sa obrazovka s popisom výstupu spusteného cyklu:

< SAP Protokol k úlohe ROZÚČTOVANIE 10UCA / 12354200 ▾

Menu ▾ Aktualizácia Dlhý text Zmena layoutu... 1/2

Prehľad prot.úl.pre úlohu: ROZÚČTOVANIE 10UCA / 12354200

Dátum	Čas	Text správy	Trieda správy	Čís.správy	Typ správy
07.04.2026	12:35:43	Úloha ROZÚČTOVANIE 10UCA 12354200 bola spustená	00	516	S
07.04.2026	12:35:43	Krok 001 spustený (program RKGALKSU5, variant 8000000000000000, meno užívateľa AL066608)	00	550	S
07.04.2026	12:35:47	Doklad 1300000900 bol pre cyklus 150010UCA zaúčtovaný korektne !	GA	890	S
07.04.2026	12:35:47	Aktualizácia dokladov 1300000900 do 1300000900 je uzavretá	GA	722	I
07.04.2026	12:35:47	Výsledky alokácie sú dostupné v transakcii KSUL	KALC_NGA	400	I
07.04.2026	12:35:47	Úloha bola ukončená	00	517	S

POZN.: Po spustení cyklu rozúčtovania v ostrom chode za príslušný mesiac už nebude následne možné nahráť hodnoty ŠU (prepočtové kľúče) v tom istom mesiaci, v akom už bol cyklus rozúčtovania spustený v ostrom chode.

Zobrazí sa nasledovné:


Správy

✖ Nie je možné zúčtovať ŠU, už prebehlo zúčtovanie cyklov.


6.5 Stanovenie skupín priebehu cyklu

Funkcionalitu využívame na paralelné spúšťanie cyklov, keď po jej aplikácii môže byť v jednom behu spustených súčasne viacero rozúčtovacích resp. rozvrhovacích cyklov v rámci jedného účtovného okruhu (jednej organizácie).

Prostredie:
FIORI aplikácia



Vstúpime na nasledovnú obrazovku „vykonanie skutočného rozúčtovania“.



SAP Vykonanie Sk.rozúčt.: Vstup.obr. ▾

Menu ▾ Nastavenia

Parametre

Nákladový okruh: 1500

* Obdobie: 8 Do: 8

* Fiškálny rok: 2025

Doplňkové funkcie

- ☐ Blokovanie segmentov pre test.chod
- ☐ Zobrazenie dokladov a simulácií
- ☐ Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager


Riadenie chodu

- ☐ Spracovanie na pozadí
- ☒ Testovací chod
- ☒ Det.zostavy


Výber zoznamu

Cyklus	Poč.dátum


Následne cez záložku menu, dodatky, cyklus a zmena vstúpime do „zmena cyklu sk. rozúčtovania“.



„Zmena cyklu sk. rozúčtovania“.



Cez matchcode v poli cyklus si zobrazíme ponuku a vyberieme cyklus, ktorý chceme pridať do skupiny.



Cez vykonanie potvrdíme výber zmeny cyklu.

 Zmena cyklu sk.rozúčtovania: Vstup ▾   MP

Menu ▾ Koniec

Nákladový okruh: 1500
Cyklus: 10UCA 
Počiatkový dátum: 01.01.2025

Vykonanie

Následne vstúpime do obrazovky „zmena cyklu skutočného rozúčtovania“


 Zmena cyklu sk.rozúčtovania: DátaHlav. ▾

Menu ▾ Prehľad segmentov... Vyhľad. objektu 1.segment Pripojenie segmentu Formálna kontrola Atribúty


Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR
Cyklus: 10UCA Status: Uložené
Platné od: 01.01.2025 do: 31.12.2025
Text: 1510 rozúčtovanie CO cyklus A

Znak	Skupiny polí	
☒ Iteračné	☒ Odvod.fondu/FObl/dot.	☐ Mena objektu
☐ Kumulovane	☒ Odvod.FunkObl	☐ Mena transakcie
☐ Kumulov.op.	☒ Odvod.fondu	☐ 1. mena
	☒ Odvodenie grantu	>>

V ponuke menu - skok vyberieme „Skup. priebehu cyklu“.



V ďalšom kroku sa ponúka okno pre výber skupiny priebehu.



Z ponuky vyberieme skupinu priebehu, ktorej konvencia číslovania je rovnaká, ako konvencia číslovania účtovného okruhu, ktorého cyklus chceme spúšťať súčasne (paralelne).

SAP Zmena cyklu sk.rozúčtovania: DátaHlav. ▾

Menu ▾ Prehľad segmentov... Vyhľad objektu 1.segment Pripojenie segmentu Formálna kontrola Atribúty Tlač

Skup.priebehu cyklu (1)

Hľadať a vybrať

Obmedzenia ▾ **Spustiť** Zobraziť filtre ⚙

Položky (2)

ABLG...	Označenie
0000	Bez paralelizácie
1510	MF SR

Následne výber potvrdíme.

SAP Zmena cyklu sk.rozúčtovania: DátaHlav. ▾

Menu ▾ Prehľad segmentov... Vyhľad objektu 1.segment Pripojenie segmentu Formálna kontrola Atribúty

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR

Cyklus: 10UCA Status: Uložené

Platné od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Text: 1510_rozúčtovanie CO cyklus A

Znak


- ☒ Iteračné
- ☐ Kumulované
- ☐ Kumulov.op

Stanovenie skup.priebehu cyklu ✕


Skup.priebehu: 1510 MF SR

✓ 🖨 📄 ✎ 🗑 🔄 ✕

V prípade, že skupina priebehu neexistuje a potrebuje založiť novú tak cez ikonu založenie skupiny vyplníme novú „skupinu priebehu a názov“ a cez ikonu potvrdenie uložíme.



Následne ešte cez záložku „Bez kontroly“ cyklus uložíme.



Pozn.: Číselníky označovania skupín cyklov sú v prílohe dokumentu

6.6 Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta

Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.

Prostredie:
FIORI aplikácia

Výzvy

Hledat

Fiskální rok: 2022

Účtovné období: 9

Účtovný okruh: 1510 Úřad MF SR

Funkční oblast:

Segment:

Ziskové středisko:

Hierarchie nákl.středisk:

Nákladové středisko / skup.nákl.středisk:

Nákladové středisko: 1000110101 1000110000

Hierarchie účtov HK:

Účet hl.knihy/skupina účtov hl.knihy:

Fiškálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz
Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz
Nákladové stredisko - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Povinné polia sú označené červenou hviezdičkou.

Zobrazí sa nasledujúce okno:

SAP Design Studio

Standard

Ak tu chcete zobrazíť filtre, pridajte ich vo filtroch na panel filterov

[Spustiť] [Zobraziť panel filtrov] [Filtre (2)]

Hľadaf	Pozastaviť	Nákl.stred.partnera Δ	Nákl.stred.partnera ▾Δ	Nákładové strediisko Δ	Nákładové strediisko ▾Δ	Císlo dokladu Δ	Účet hlavnej knihy Δ	Účet hlavnej knihy ▾	Cislaška v mene náčklokruhu ▴Δ	Množstvo ▴Δ
DIMENZIE	STLPCPE									
> Ukazovatele	Ukazovatele									
Def.prój.partneria										
Druh obchoďnej oper.										
Druh výřikomu										
Druh výřikomu partneria										
Dátum účtovania										
Fiskálny rok										
		1000110101	Spin.vlady p.vied.eiko	1000110000	Úrad Ministerstva ce	1000000028 Cetkom	Prevádzka IS/IT Cetkom	8560020042 8560020042	5,00 EUR	0
				Cetkom					10,00 EUR	0
		Cetkový súčet							10,00 EUR	0

Interné

7 Cyklus rozvrhnutia

Pri uzávierke CO obdobia je možné vykonávať rozvrhnutie skutočných nákladov réžii, prostredníctvom cyklov, segmentov. Príjemcom nákladov môže byť NS, prvok ŠPP, objekty RE-FX. Bázou pre rozvrhnutie môžu byť prvotné náklady alebo ŠU.

Rozvrhnutie je metóda alokácie primárnych nákladov v účtovníctve NS. Príjemcom sa odovzdajú tieto informácie:

- Primárne ND sa v príjecochoch zaznamenávajú
- Informácie o odosielateľovi a príjemcovi sa zobrazujú v CO doklade
- Informačný systém je možné použiť na analýzu výsledkov rozvrhnutia podľa ND, na hodnotenie podľa vzťahov medzi odosielateľom a príjemcom

Skutočné rozúčtovanie sa vykonáva pod typom sekundárneho ND *42.


POZN:

Pre rozvrhnutie je potrebné založiť cyklus a segment rozvrhnutia.


7.1 Založenie cyklu rozvrhnutia a segmentov

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné kliknúť na „Menu – Dodatky – Cyklus - Založenie“:

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Je potrebné vyplniť:

Je potrebné vyplniť:

Cyklus – XXNVCA, kde:

XX - označenie účtovného okruhu (3 a 4 pozícia UO)

N - označenie nemocnice (znak vkladá nemocnica)

V – označenie cyklu rozvrhnutia

C = označenie controllingového cyklu

A = poradie cyklu

V prípade modulu RE-FX je konvencia číslovania cyklu nasledovná:

Cyklus – XXNBZZ, kde:

XX - označenie účtovného okruhu (3 a 4 pozícia UO)

N - označenie nemocnice (znak vkladá nemocnica)

B = označenie RE-FX (budova)

ZZ – poradie cyklu

V prípade modulu RE-FX je konvencia číslovania segmentu nasledovná:

Segment – HSSSUUUU / PSSSUUUU kde:

H – označenie hlavnej činnosti / P – označenie podnikateľskej činnosti

SSSS – ID štatistického ukazovateľa (prepočtového kľúča)

UUUU – označenie účtu/skupiny účtov

Počiatočný dátum: príklad 1.1.2025

Pozn.: číselníky označovania cyklov a segmentov modulu CO sú v prílohe dokumentu

Menu ▾

Nákladový okruh: 1500
 Cyklus: * 10VCA 
 Počiatočný dátum: * 01.01.2025

Predloha

Cyklus:
 Počiatočný dátum:
 Nákladový okruh:

Napišeme text (označenie) cyklu, označíme pole „odvod.fondu/FObl/dot.“ a následne Kliknúť na ponuku „Bez kontroly“ cyklus uložíme.


Založ.cyklu skut.rozvrhnutia: DátaHlav.

Menu ▾ | [Prehľad segmentov...](#) | [Vyhľad objektu](#) | [Pripojenie segmentu](#) | [Atribúty](#)
Tlač

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR
 Cyklus: 10VCA Status: Uložené
 Platné od: 01.01.2025 do: 31.12.2025
 Text: 1510_rozvrhnutie CO cyklus A

Znak	Skupiny polí	
☒ Iteračné	☒ Odvod.fondu/FObl/dot.	☐ Spotreba
☐ Kumulovane	☒ Odvod.FunkObi	☐ Mena objektu
☐ Kumulov.op.	☒ Odvod.fondu	☐ Mena transakcie
	☒ Odvodenie grantu	

>>

✓ Cyklus 10VCA, začiatkový dátum 01.01.2025 bol uložený [Zobraziť detaily](#)
Bez kontroly

Systém vygeneruje informáciu o vytvorenom cykle.

V ďalšom kroku klikneme na záložku „pripojenie segmentu“, zadáme názov segmentu a vykonáme príslušné nastavenia.

Obrazovky sa dynamicky menia v závislosti od jednotlivých nastavení. Alokáciu nákladov na príjemcu možno nastaviť **k nákladom, percentuálnym sadzbám a štatistickému ukazovateľu (prepočtovému kľúču).**

- 1) Nastavenie segmentu, kde náklady budú z odosielateľa alokované na príjemcu cez **percentuálne sadzby.**

Interné

2)


V **hlavnom segmente** vyplníme:

Názov segmentu a popis (v zmysle konvencie označovania): Skupina/uzol nákladových stredísk odosielateľa alebo konkrétne nákladové stredisko odosielateľa.

Hodnoty odosielateľa/Prav. odosielateľa – zúčtované čiastky: systém zúčtuje všetky čiastky, ktoré sa nachádzajú na strane odosielateľa.

Podiel v % - definuje percento rozúčtovanej čiastky z odosielateľa.

Referenčný základ príjemcu/Prav.príjemcu – Pevné percentuálne sadzby : systém umožní rozúčtovanie nákladov na príjemcov, podľa perc. hodnôt.



V záložke **Odosielateľ/príjemca** je potrebné vyplniť:

Odosielateľa nákladov: konkrétny objekt resp. skupinu, napríklad: nákladové stredisko alebo skupina nákladových stredísk odosielateľov.

Príjemcu nákladov: konkrétny objekt resp. skupinu napríklad: nákladové stredisko alebo skupina nákladových stredísk príjemcov.

Nákladový druh resp. skupinu nákladových druhov: hodnota definuje, ktoré nákladové druhy majú byť z odosielateľa odťažené. Odťaženie resp. rozvrhnutie bude v tomto prípade realizované **účet k účtu** tzn. náklady z odosielateľa na príjemcu prídu pod rovnakým „primárnym účtom“ (pr.: 5011301001).

< **SAP** Založ.cyklu skut.rozvrhnutia: Segment ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhl.objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Formálna kontrola Atribúty

Názov segmentu: * 1000000000 ☐ Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu

Od	do	Skupina
Odos.		
Nákl.stredisko: 1000000000		
Funkč.Oblasť:		
Fond:		
Grant:		
Nákl.druh: 5011301001		
		Hosp.jednotka:
		Pozemok:
		Budova:
		Zúčt.jednotka:
		Nájom.jednotka:
		Všeob.zmluva:
Príjemca		
Zákazka:		
Nákl.stredisko: 1000010000		

V záložke **Hodnoty odosielateľa** vyplníme verziu „0“ (skutočnosť).
 Podiel v % - definuje koľko nákladov bude odčítaných z odosielateľa.

< **SAP** Založ.cyklu skut.rozvrhnutia: Segment ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhl.objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Atribúty

Názov segmentu: * 1000000000 ☐ Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu

Hodnoty odosielateľa

Podiel v %: 100,00

☒ Pôvod skutoč.hodnôt ☐ Pôvod plán.hodnôt

Kritériá výberu

Od	do	Skupina
Verzia: 0		

Ref.základ príjemcu definuje percentuálne rozvrhnutie nákladov na jednotlivých príjemcov.

< **SAP** Založ.cyklu skut.rozvrhnutia: Segment ▾

Menu ▾ | Predošlý segment | Nasled.segment | Vyhľad objektu | Prehľad segmentov... | Dáta hlavičky | Pripojenie segmentu | Atribúty

Názov segmentu: 1000000000 ☐ Znak blokovania

Hlav.segm. | Odosielateľ/prijemca | Hodn.Odosiel | Ref.základ prijemcu

Prijemca

Nákl.str.	Podiel/Percent.
1000010000	100.00

✓ Cyklus 10VCA, začiatkový dátum 01.01.2025 bol uložený [Zobraziť detaily](#) Bez kontroly


Takto nastavený segment v cykle uložíme záložkou „Bez kontroly“.

Pozn.: Detailný popis nastavenia jednotlivých variant je popísaný v kapitole 6.1 Založenie cyklu rozúčtovania a segmentov.

7.2 Zmena cyklu rozvrhnutia a segmentov

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:


Vykonanie Skut.rozvrhnutie: Vstup.obr. ▾

Menu ▾ **Nastavenia**

- Rozvrhnutie >
- Spracovanie >
- Skok >
- Dodatky >**
- Systém >
- Nápoveda >
- Rozbaliť menu
- Prehliadač súborov SAP GUI for HTML
- Nastavenia...

Dátum valuty...
 Obdobie spust.kumulácie
 Variant >
Cyklus >
 Aktivácia parametra
 Nastaviť nákladový okruh
 Vyber zoznamu

Doplňkové funkcie

- Blokovanie segmentov pre test.chod
- Zobrazenie dokladov a simulácií
- Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager

Zobrazenie prehľadu

- Založenie (Shift+F5)
- Zmena (Shift+F6)**
- Zobrazenie (Shift+F7)
- Výmaz (Shift+F2)
- Kontrola oddelene
- Skupiny chodu cyklu

☒ Det.zostavy

Cyklus	Poč.dátum

Je potrebné kliknúť na „Menu – Dodatky – Cyklus - Zmena“:

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Je potrebné vyplniť:

Cyklus – názov

Počiatočný dátum

Následne Kliknúť na ponuku „Vykonanie“


Zmena cyklu skut.rozvrhnutia: DátaHlav. ▾

Menu ▾ **Prehľad segmentov...** **Vyhľ.objektu** **1.segment** **Pripojenie segmentu** **Formálna kontrola** **Atribúty**

Nákladový okruh: **1500** Kap. 15 MF SR

Cyklus: **10VCA** Status: **Uložené**

Platné od: **01.01.2025** do: **31.12.2025**

Text: **1510_rozvrhnutie CO cyklus A**

Znak

- ☒ Iteračné
- ☐ Kumulovane
- ☐ Kumulov.op.

Skupiny polí

- ☒ Odvod.fondu/FObl/dot.
- ☒ Odvod.FunkObl
- ☒ Odvod.fondu
- ☒ Odvodenie grantu
- ☐ Spotreba
- ☐ Mena objektu
- ☐ Mena transakcie

>>

Zobrazí sa definovaný cyklus. Cez záložku prehľad segmentov resp. vyhľadanie objektu vyberieme príslušný segment, v ktorom ideme vykonať zmeny.

Prehľad segmentov

* Náz.	Text	Tried.pole	P.. Pravid.odos.	P.. Prav.prj.	RefZ...	Text zákl.prj.	No
☐ 1000000000	1510_rozvrhnutie CO cykl...		2 Pevné čiastky	3 Pevné perc. s...			
☐							
☐							
☐							
☐							
☐							

Kliknutím 2 krát na segment vyberieme segment na zmenu.

< **SAP** Zmena cyklu skut.rozvrhnutia: Segment ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Formálna kontrola ... Tlať

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR
Cyklus: 10VCA 1510_rozvrhnutie CO cyklus A
Názov segmentu: 1000000000 1510_rozvrhnutie CO cyklus A ☐ Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielateľ/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu

Hodnoty odosielateľa

Prav.odosiel.:* Pevné čiastky ▾
Podiel v %: 100,00 %
☒ Skut.hodn. ☐ Plán.hodn.

Referenčný základ príjemcu

Prav.príjemcu:* Pevné perc.sadzby ▾


Bez kontroly

Vykonáme zmeny a cez záložku „Bez kontroly“ zmeny v cykle uložíme.


7.3 Zobrazenie cyklu rozvrhnutia a segmentov

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné kliknúť na „Menu – Dodatky – Cyklus - Zobrazenie“:

Zobrazí sa nasledujúce okno:

< **SAP** Zobr.cyklu skut.rozvrhnutia: Vstup

Viac ▾

Nákladový okruh: 1500
* Cyklus:
Počiatočný dátum:

Je potrebné vyplniť:

Cyklus – vybrať z ponuky

Počiatočný dát sa doplní po výbere cyklu

Kliknúť na ponuku „Vykonani

< **SAP** Zobr.cyklu skut.rozvrhnutia: DátaHlav. ▾

Menu ▾ Prehľad segmentov... Vyhľad. objektu 1.segment Formálna kontrola Atribúty

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR

Cyklus: 10VCA

Status: Uložené

Platné od: 01.01.2025

do: 31.12.2025

Text: 1510_rozvrhnutie CO cyklus A

Znak

Skupiny polí

- | | | |
|--|---|--|
| ☒ Iteračné | ☒ Odvod.fondu/FObl/dot. | ☐ Spotreba |
| ☐ Kumulovane | ☒ Odvod.FunkObl | ☐ Mena objektu |
| ☐ Kumulov.op. | ☒ Odvod.fondu | ☐ Mena transakcie |
| | ☒ Odvodenie grantu | |

>>

Zobrazenie parametrov segmentu:

Hlavný segment

< **SAP** Zmena cyklu skut.rozvrhnutia: Segment ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu (

Nákladový okruh: 1500

Kap. 15 MF SR

Cyklus: 10VCA

1510_rozvrhnutie CO cyklus A

Názov segmentu: *

1000000000

1510_rozvrhnutie CO cyklus A

☐ Znak blokovania

Hlav.segm.

Odosielateľ/príjemca

Hodn.Odosiel

Ref.základ príjemcu

Hodnoty odosielateľa

Prav.odosiel.: * Zaúčtované čiastky ▾

Podiel v %: 100,00 %

☒ Skut.hodn.

☐ Plán.hodn.

Referenčný základ príjemcu

Prav.príjemcu: * Pevné perc.sadzby ▾

Interné

Odosielať/príjemca

< **SAP** Zobr.cyklu skut.rozvrhnutia: Segment ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Formálna kontrola Atribúty

Hlav.segm. Odosielať/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu

	Od	do	Skupina
Odos.			
Nákl.stredisko:	1000000000		
Funkč.Oblasť:			
Fond:			
Grant:			
Nákl.druh:	5011301001		
			Hosp.jednotka:
			Pozemok:
			Budova:
			Zúčt.jednotka:
			Nájom.jednotka:
			Všeob.zmluva:
Príjemca			
Zákazka:			
Nákl.stredisko:	1000010000		
Funkč.Oblasť:			
Fond:			

Hodnota odosielať

< **SAP** Zmena cyklu skut.rozvrhnutia: Segment ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Atribúty

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR

Cyklus: 10VCA 1510_rozvrhnutie CO cyklus A

Názov segmentu:* 1000000000 1510_rozvrhnutie CO cyklus A ☐ Znak blokovania

Hlav.segm. Odosielať/príjemca Hodn.Odosiel Ref.základ príjemcu

Hodnoty odosielať

Podiel v %: 100,00

☒ Pôvod skutoč.hodnôt ☐ Pôvod plán.hodnôt

Kritériá výberu

	Od	do	Skupina
Verzia:	0		

Referenčná základňa príjemcu

< **SAP** Zmena cyklu skut.rozvrhnutia: Segment ▾

Menu ▾ Predošlý segment Nasled.segment Vyhľad. objektu Prehľad segmentov... Dáta hlavičky Pripojenie segmentu Atribúty

Nákladový okruh: 1500

Kap. 15 MF SR

Cyklus: 10VCA

1510_rozvrhnutie CO cyklus A

Názov segmentu: * 1000000000

1510_rozvrhnutie CO cyklus A

☐ Znak blokovania

Hlav.segm.

Odosielať/príjemca

Hodn.Odosiel

Ref.základ príjemcu

Hľadanie príjemcov

Príjemca

Nákl.str.

1000010000

Podiel/Percent.


100.00

Následne kliknúť na ponuku „koniec“

7.4 Spustenie cyklu rozvrhnutia

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

Prostredie:

<
SAP
Vykonalie Skut.rozvrhnutie: Vstup.obr. ▼

Menu ▼ Nastavenia

Parametre

Nákladový okruh:

Obdobie: * Do:

Fiškálny rok: *

Doplnkové funkcie



Blokovanie segmentov pre test.chod



Zobrazenie dokladov a simulácií



Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager

Riadenie chodu

☐ Spracovanie na pozadí

☒ Testovací chod

☒ Det.zostavy

Výber zoznamu

Cyklus	Poč.dátum
10VCA	01.01.2025 1510_rozvrhnutie CO cyklus A

Je potrebné vyplniť:

Obdobie – DO - obdobie v ktorom má byť cyklus rozvrhnutia spracovaný

Fiškálny rok – rok v ktorom má byť cyklus rozvrhnutia spracovaný

Riadenie chodu:

Spracovanie na pozadí – v testovacom chode môže užívateľ spustiť cyklus buď na popredí alebo pozadí, v reálnom chode môže užívateľ spustiť cyklus len na pozadí

Test. chod – sputenie pre testovací chod

Detail zostavy – detail protokolu spustenie cyklu rozvrhnutia

Cyklus – vybraný z ponuky

Počiatkový dát – doplnený po výbere cyklu z ponuky

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou.

Kliknúť na ponuku „Vykonalie“ v testovacom chode

Vykonalie v testovacom chode


Interné


TECHNOLOGY

M19_PP_Toky nákladov V1.7

Strana 103 z 159

Výsledok testu:



The screenshot shows the SAP S/4HANA interface for a cycle test. The left sidebar shows the 'Chody alokácie' (Allocation Steps) list with 'Cyklus 10VCA - 01.01.2025' selected. The main area displays the 'Výsledok' (Result) tab, which includes a table of 'Odosielateľ' (Sender) data and a 'Príjemca' (Receiver) table.

Odosielateľ


Nákl.stredisko	Zisk.stredisko	Podiel odosielaťa	Hodn./MeNáOkr.	MeNáO	Hodnota/MeObj	MenaObj
1000000000	Z1510HS001	100,00	5.000,00-	EUR	0,00	EUR

Príjemca

Nákl.stredisko	Zisk.stredisko	Koef.významnosti	Referenčný základ	Hodn./MeNáOkr.	MeNáO	Hodnota/MeObj
1000010000	Z1510HS001	100	100,00	5.000,00	EUR	0,00

2 x Kliknúť na „cyklus“ a následne cez záložku „protokol“ a „výsledok“ zobrazíme pohybové dáta v cykle.

Následne kliknúť na ponuku „koniec“
Zobrazí sa nasledujúce okno



The screenshot shows the SAP S/4HANA interface for the 'Výkonanie Skut.rozvrhnutie: Vstup.obr.' (Execution of Actual Scheduling: Input Screen). The screen is divided into several sections: 'Parametre' (Parameters), 'Doplňkové funkcie' (Additional Functions), 'Riadenie chodu' (Control Flow), and 'Cyklus' (Cycle).

Parametre

Nákladový okruh: 1500 Kap. 15 MF SR
 Obdobie: 9 Do: 9
 Fiškálny rok: 2025

Doplňkové funkcie

- Blokovanie segmentov pre test.chod
- Zobrazenie dokladov a simulácií
- Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager

Riadenie chodu

☒ Spracovanie na pozadí
☐ Testovací chod
☒ Det.zostavy

Cyklus

Cyklus	Poč.dátum
10VCA	01.01.2025 1510_Rozvrhnutie CO cyklus A

Interné

Je potrebné vyplniť:

Obdobie – DO - obdobie v ktorom má byť cyklus rozvrhnutia spracovaný

Fiskálny rok – rok v ktorom má byť cyklus rozvrhnutia spracovaný

Riadenie chodu:

Spracovanie na pozadí - musí byť v reálnom chode zakliknuté

Test. chod – odkliknúť pre sputenie v reálnom chode

Detail zostavy – detail protokolu spustenie cyklu rozvrhnutia


Cyklus – vybraný z ponuky

Počiatkový dát – doplnený po výbere cyklu z ponuky

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou.

Kontrola statusov hierarchií. Aby sa zamedzilo neaktuálnym údajom, ak sú v segmentoch cyklu použité skupiny globálnych hierarchií (napr. Nákladových stredísk), je požadované, aby všetky použité skupiny boli iba Aktívne. Pri pokuse spustiť cyklus, ktorý obsahuje hierarchiu v stave „Návrh“ alebo „V prepracovaní“, prebehne kontrola a zobrazí sa zoznam hierarchií s nevyhovujúcim statusom a s menom používateľa, ktorý vykonáva úpravu.




Riadky dokl.: Zobrazenie hlásenia

Typ	Pol	Text hlásenia
070		Globálna hierarchia: 21A6DEAK je v stave: Návrh.
070		Globálna hierarchia: 21A6N je v stave: Návrh.
070		Globálna hierarchia: 21A6NAVR je v stave: Aktívna záloha verzie.
070		Globálna hierarchia: 21A6NAVR je v stave: V prepracovaní.
070		Globálna hierarchia: 21A6SIMU je v stave: Aktívna záloha verzie.
070		Globálna hierarchia: 21A6SIMU je v stave: Prepracované.
070		Globálna hierarchia: 21A6USER je v stave: Dočasné.
070		Globálna hierarchia: 21A6USER je v stave: Aktívna záloha verzie.
117		Hierarchiu: 21A6DEAK spracováva: Lubomír Pitoňák 10.06.2026 o 07:24 .
117		Hierarchiu: 21A6N spracováva: Lubomír Pitoňák 22.01.2026 o 13:26 ,nie
117		Hierarchiu: 21A6NAVR spracováva: Lubomír Pitoňák 10.06.2026 o 07:26 .
117		Hierarchiu: 21A6SIMU spracováva: Lubomír Pitoňák 10.06.2026 o 07:09 .
117		Hierarchiu: 21A6USER spracováva: Lubomír Pitoňák 10.06.2026 o 10:16 .

POZN.:

Ak pole Spracovanie na pozadí nie je zakliknuté, systém vypíše hlásenie:




Informácia



Proces je možné spustiť len pri zvolení možnosti:
Spracovanie na pozadí

Ďalej Nápoveda

Zobrazí sa nasledovná obrazovka, kde je potrebné zvoliť Výstupné zariadenie LOCAL a následne zelené tlačítko potvrdenia:



V ďalšej obrazovke, ktorá sa zobrazí, je možné nastaviť spustenie cyklu rozvrhnutia na pozadí. Užívateľ zadá ľubovoľný text do políčka Názov úlohy. Následne v časti Dátum/Čas je potrebné zdefinovať buď Plánované začatie, kedy sa má daný cyklus rozvrhnutia spustiť na pozadí, alebo užívateľ zvolí Okamžité spustenie a teda cyklus rozvrhnutia bude spustený na pozadí okamžite. Následne je potrebné toto nastavenie potvrdiť:



Na spodnej lište v ľavo sa zobrazí informatívne hlásenie o tom, že daná úloha je pripravená:


Úloha ROZVRHNUTIE 10VCA pre užívateľa AL066608 je Pripr.

Pre prehľad stavu spustenej úlohy je cesta v systéme nasledovná:


Vykonanie Skut.rozvrhnutie: Vstup.obr. ▾

Menu ▾ | **Nastavenia**

- Rozvrhnutie >
- Spracovanie >
- Skok >
- Dodatky >
- Systém** >
- Nápoveď >
- Rozbaliť menu
- Prehliadač súborov SAP GUI for HTML
- Nastavenia...

☒ Det.zostavy

Doplňkové funkcie

- Blokovanie segmentov pre test.chod
- Zobrazenie dokladov a simulácií
- Zobrazenie vykonaní v Schedule Manager

Kap. 15 MF SR
 Do: 9

Zatvorenie okna GUI
 Štandardné hodnoty užívateľa >

Služby >

- Pomôcky >
- Služby pre objekt >
- Moje objekty >
- Status...
- Odhlásenie

Výkazníctvo
 Quick Viewer
 Údržba tabuľky >
 Dávkový vstup >
 Rýchle zadávanie >
 Priamy vstup

Úlohy >

- Definícia úlohy
- Prehľad úloh**

Cyklus **Poč.dátum**

10VCA	01.01.2025	1510_Rozvrhnutie CO cyklus A

Zobrazí sa nasledovná obrazovka, kde si užívateľ môže navoliť jednotlivé kritériá podľa ktorých zobrazí dané úlohy. Následne zvolí možnosť Vykonať:


Jednoduchý výber úlohy ▾

Menu ▾ | **Rozšírený výber úlohy** | **Informácie**

Názov úlohy:

Meno používateľa:

Status úlohy

☐ Plánov.
 ☒ Uvoľnené
 ☒ Pripr.
 ☒ Aktív.
 ☒ Hotové
 ☒ Zrušené

Podmienka spustenia úlohy

Od: 31.03.2026 Do: 31.03.2026

Od: Do:

alebo po udalosti: ▾

Krok úlohy

Názov programu ABAP:

Zobrazí sa obrazovka s prehľadom úloh, kde si užívateľ vie skontrolovať stav spustenej úlohy. Status Hotové hovorí o tom, že cyklus rozvrhnutia bol spustený a rozvrhnutie prebehlo. Zaklikneme danú úlohu a zvolíme Protokol úloh pre zobrazenie detailnejšieho výsledku spusteného cyklu:


Prehľad úloh

Menu ▾ Aktualizácia Uvoľnenie Zrušenie aktívnych úloh Výmaz úlohy z databázy Spool **ProtÚL** Krok Detaily úlohy Apl.servery 1/2 Zmena layoutu...

Prehľad úloh od : 07.04.2026 o : : :
 do : 07.04.2026 o : : :
 Vybrané názvy úloh : *
 Vybrané názvy užívateľov : AL066608

☐ Plánované ☒ Uvoľnené ☒ Pripr. ☒ Akt. ☒ Hotové ☒ Zrušené
☐ Riad. udalosťami ID udal.:
☐ Program ABAP Názov progr. :

Náz.úl.	Spool	Dokumen	Autor úlohy	Status	Dátum spus.	Čas spust.	Trvanie (sek.)	Onesk.	Klí	Dôvod oneskorenia
☐ ROZÚČTOVANIE 10VCA			AL066608	Hotové	07.04.2026	12:35:43	4	0	100	
☒ ROZVRHNUTIE 10VCA			AL066608	Hotové	07.04.2026	12:39:34	4	0	100	
*Zhrnutie							8	0		

Zobrazí sa obrazovka s popisom výstupu spusteného cyklu:


Protokol k úlohe ROZVRHNUTIE 10VCA / 12424900

Menu ▾ Aktualizácia Dlhý text Zmena layoutu...


Prehľad prot.úl.pre úlohu: ROZVRHNUTIE 10VCA / 12424900

Dátum	Čas	Text správy	Trieda správy	Čís.správy	Typ správy
07.04.2026	12:42:49	Úloha ROZVRHNUTIE 10VCA 12424900 bola spustená	00	516	S
07.04.2026	12:42:49	Krok 001 spustený (program RKGALKSV5, variant 800000000000001, meno užívateľa AL066608)	00	550	S
07.04.2026	12:42:53	Doklad 1300000901 bol pre cyklus 150010VCA zaúčtovaný korektne !	GA	890	S
07.04.2026	12:42:53	*** Všeobecné správy k cyklu 150010VCA 01.01.2025 *****	GA	807	S


7.5 Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta

Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.

Prostredie:
FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Výzvy

Hľadať

Fiskálny rok: 2022 x

Účtovné obdobie: 9 x

Účtovný okruh: 1510 (Úrad MF SR) x

Funkčná oblasť:

Segment:

Ziskové stredisko:

Hierarchia nákl.stredisk:

Nákladové stredisko / skup.nákl.stredisk:

Nákladové stredisko: 1000110000 x | 1000110102 x

Hierarchia účtov HK:

Účet H.knihy/skupina účtov H.knihy:

Je potrebné vyplniť:

Fiskálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz


Nákladové stredisko - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno



Standard

Účet hlavnej knihy: 5018391001 x

Spustiť Skryť panel filtrov Filtre (2)

DIMENZIE	STLPCE	Nákladové stredisko	Nákladové stredisko	Nákl.stred.partner	Nákl.stred.partner	Číslo dokladu	Účet hlavnej knihy	Účet hlavnej kni	Čiastka v mene nákl.okruhu	Množstvo
✓ Množstvo	Ukazovateľ	1000110102	Kanc.spl.min.pRozpEÚ	1000110000	Úrad Ministerstva ce	1000000029	PC-Nábytok	5018391001	-10,00 EUR	0
Def.proj.partner						1000000049	PC-Nábytok	5018391001	-10,00 EUR	0
Druh obchodnej ...									-20,00 EUR	0
Druh výkonu									-20,00 EUR	0
									-20,00 EUR	0
									-20,00 EUR	0
									-20,00 EUR	0

Celkový súčet


Výsledok cyklu rozvrhnutia na príjmovi (NS).

8 Preúčtovanie nákladov a výnosov


Preúčtovanie jednotlivých položiek umožňuje upraviť chyby pri účtovaní nákladov/výnosov na nákladových objektoch.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Pre preúčtovanie nákladov a výnosov, je potrebné naplniť hlavičkové údaje pre vyplnenie povinných polí a kliknúť na ponuku „Nové“.

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou

Kliknúť na ponuku „Vytvoriť“

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Nový objekt

Informácia hlavičky Položky priradenia

Informácia hlavičky

Text hlavičky dokl.:

Dátum prepočtu:

Nákladový okruh:

Dátum záp. do denníka:

Fiskálne obdobie:

Celková čiastka v globalnej mene:

Dátum účtovania:

Fiskálny rok:

Typ priradenia:

Položky priradenia

Položky (1) **Standard**

Kopírovanie Pridať Odstrániť Odovzdať Výsledkový objekt

☐ Účet pre priradenie	Nákladové stredisko odosielateľa	Nákladové stredisko príjemcu	Čiastka v mene tran.	Text položky	Prvok ŠPP príjemcu
☐ 5011031001	1000110100		1,00 EUR		C_11510000000000000000000011

Predvyplnené podľa zvoleného NOK v predchádzajúcej obrazovke:

Je potrebné vyplniť:

Text hlavičky dokladu – podľa požiadavky

Dátum zápisu do denníka - podľa požiadavky

Dátum účtovania - podľa požiadavky

Položky priradenia:

Účet pre pridelenie - podľa požiadavky

Odosielateľa - podľa požiadavky z ponuky

Príjemcu - podľa požiadavky z ponuky

Čiastka – podľa požiadavky

Mena - EUR

Kliknúť na ponuku „Vytvoriť“

Výsledok zúčtovania výkonov s číslom dokladu.

SAP Dokument

1500000019 Stornovať Kopírovanie

Zadané dňa: 15.09.2022 Typ účtovania: Normálne Status: Zaúčtované
Vytvoril: TOMECKOVA (Lucia Tomečková) Druh refer.dokladu: COBK (Doklad nákl.účtov.)

Informácia hlavíčky Položky priradenia Jednotlivé položky

Informácia hlavíčky

Dátum záp.do denníka: 15.09.2022	Dátum prepočtu: 15.09.2022	Fiškálny rok: 2022	Celková čiastka v globálnej mene: 1,00 EUR
Dátum účtovania: 15.09.2022	Fiškálne obdobie: 009	Nákladový okruh: 1500 (Kap. 15 MF SR)	Typ priradenia: Primárne náklady

Položky priradenia

Položky (1) **Standard**

Účet pre priradenie	Nákladové stredisko odosiateľa	Nákladové stredisko príjemcu	Čiastka v mene tran.	Text položky
5011031001 (Poľnoh.a zahr.prod.)	1000110100 (Minister)		1,00 EUR	

Jednotlivé položky

Položky (1) **Standard**

Zápis do denníka	Zdroj účt.kn.	Skupina účt...	Druh záp.do denníka	Typ obch.případu	Účtovný okruh
10000000026	0L		CO (Úč.sekundár.nákladov)	RKU1 (Dod.zaúčtovať náklady)	1510 (Úrad MF SR)

Poznámka: V aktuálnej verzii systému pre rok 2025/2026 je maximálny limit dokladu 124 položiek. Rozdelenie položiek do viacerých súborov je popísané v kapitole 10 Rozdelenie položiek do viacerých súborov.

8.1 Výkaz – Projekty skutočné dáta

SAP Design Studio

Výzvy

Hľadaj

Fiškálny rok: 2022 x

Účtovné obdobie: 9 x

Účtovný okruh: 1510 (Úrad MF SR) x

Funkčná oblasť:

Segment:

Ziskové stredisko:

Projekt: C_1510 (ŠPP - int. zúčtovanie pre org. 1510) x

Hierarchia účtov HK:

Účet hl.knihy/skupina účtov hl.knihy:

Je potrebné vyplniť:

Fiškálny rok – ku ktorému je potrebné zobrazíť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobrazíť výkaz

Projekt - ku ktorému je potrebné zobrazíť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno

8.2 Preúčtovanie jednotlivých položiek

Prostredie:

Zadať preúčtovania jednotlivých...
Správa nákladov



Interné

< **SAP** **Zadanie preúčtovania jedn.položiek: Výber riadkov dokladu**

Viac ▾

Účtovný doklad

Číslo dokladu:			Do:		
Účtovný okruh:			Do:		
Fiškálny rok:			Do:		

Všeobecné kritériá

Nákladový druh:			Do:		
-----------------	----------------------	--	-----	----------------------	--

Prir.účtu

Nákladové stredisko:			Do:		
Zákazka odberateľa:			Do:		

Je potrebné vyplniť:
 Číslo dokladu – podľa požiadavky vybrať z ponuky

Zobrazí sa nasledujúce okno

< **SAP** **Zadanie preúčtovania jedn.položiek: Výber riadkov dokladu**

Viac ▾

Účtovný doklad

Číslo dokladu:

Účtovný okruh: 1510

Fiškálny rok: 2022

Všeobecné kritériá

Nákladový druh:

Prir.účtu

Nákladové stredisko:

Zákazka odberateľa:

Číslo referenčného dokladu (1)

Hľadaj a vybrať

Obmedzenia ▾

Ref.účtovný okruh:	Druh dokladu:	Dátum dokl.:	Dátum účtov.:	Obdobie od:
1510				

Ref.fiškálny rok:

Položky (0)

Je možné vyplniť:
 Referenčný účtovný okruh – podľa požiadavky vybrať z ponuky
 Referenčný fiškálny rok – podľa požiadavky vybrať z ponuky

Kliknúť na ponuku „Spustiť“

Spracovať výber dokladu.

Kliknúť na ponuku „OK“

 Zadanie preúčtovania jedn.položiek: Výber riadkov dokladu

Viac ▾

Účtovný doklad

Číslo dokladu: 30100010 Do: 
 Účtovný okruh: 1510 Do: 
 Fiškálny rok: 2022 Do: 

Všeobecné kritériá

Nákladový druh: Do: 

Prir.úctu

Nákladové stredisko: Do: 
 Zákazka odberateľa: Do: 

Kliknúť na ponuku „Vykonalie“

 **Zadanie preúčtovania jedn.položiek: Zoznam** 🔍 🔔 LT

Označenie všetkých Vymaz všetkých označení Označenie bloku Triedenie... Zostupné triedenie Reset riadka Kontrolný súčet Hlavička Riadok Zmena priradenia účtu Zmena dátumu účtovania Starý riadok dokladu Viac ▾ Ukončenie

Úč...	C.dokl.CO	Pol	Hodn/MeTr	MenaT	Celk.obst.množ.	MJ	DOb	Prir.účtu1	Fond	Fun.oblasť	Grant	DOb	Prir.účtu2	DOb	Prir.účtu3	DOb	Prir.účtu4
☐	A000003F00	001	6,25 EUR		1	KS	NST	1000111600	111	01120							

Je potrebné vyplniť:

Hodnotu – čiastku v mene EUR podľa požiadavky

Druh objektu príjemcu – podľa požiadavky vybrať z ponuky druh objektu na ktorom je požadované preúčtovanie jednotlivých položiek

Zobrazí sa nasledujúce okno

 **Zadanie preúčtovania jedn.položiek: Zoznam** 🔍 🔔 LT

Označenie všetkých Vymaz všetkých označení Označenie bloku Triedenie... Zostupné triedenie Reset riadka Kontrolný súčet Hlavička Riadok Zmena priradenia účtu Zmena dátumu účtovania Starý riadok dokladu Viac ▾ Ukončenie

Úč...	C.dokl.CO	Pol	Hodn/MeTr	MenaT	Celk.obst.množ.	MJ	DOb	Prir.účtu1	Fond	Fun.oblasť	Grant	DOb	Prir.účtu2	DOb	Prir.účtu3	DOb	Prir.účtu4
☐	A000003F00	001	6,25 EUR		1	KS	NST	1000111600	111	01120							

Druh objektu (1)

Hľadať a vybrať

Položky (17)

☐ BUD Budova

☐ DRV Druh výkonu

☐ HJ Hospodárska jednotka

☐ NNA Nosiť nákladov

☐ NO Nájomný objekt

☒ NST Nákladové stredisko

☐ NZ Prenájom

Dr: Text 20

Vybrať druh objektu príjemcu.

Kliknúť na ponuku „OK“

Je potrebné vyplniť:

Priradenie účtu 1 - podľa požiadavky vybrať z ponuky objekt na ktorom je požadované preúčtovanie jednotlivých položiek

Obmedzenie rozsahu hodnôt (1)

Hľadať a vybrať

Nákl.stred. ▾

Nákladové okruhy: Účtovný okruh: Druh nákl.strediska: Zodpovedná osoba:

Nákladové okruhy: =1500 X =1500 X Účtovný okruh: 1510

Zodpovedný užívateľ: Kr.text: Jazykový kľúč: SK

Položky (0)

Spustiť Skryť filtre

Kliknúť na ponuku „Spustiť“

Obmedzenie rozsahu hodnôt (1)

Hľadať a vybrať

Nákl.stred. ▾

Nákladové okruhy: Účtovný okruh: Druh nákl.strediska: Zodpovedná osoba:

Nákladové okruhy: =1500 X =1500 X Účtovný okruh: 1510

Zodpovedný užívateľ: Kr.text: Jazykový kľúč: SK

Položky (138)

Nákl.str.	A	NáOk	ÚcOk	DNSt	Zodpovedná osoba	Zodp.úživ.	Kr.text	Jazyk	Platné od
100000SU01		1500	1510	E	Úrad MF SR		OPRAVA A ÚDRŽBA	SK	01.01.195
1000110000		1500	1510	A	Úrad MF SR		ÚRAD MINISTERSTVA CE	SK	01.01.195
1000110028		1500	1510	A	Úrad MF SR		ODBOR INFORMATIKY	SK	01.01.195

Hľadanie: Ďalšie hľadanie: Pridať do obľúbených

Kliknúť na ponuku „OK“

Kliknúť na ponuku „Účtovanie“

Výsledok opravy preúčtovania jednotlivých položiek s číslom dokladu.

8.3 Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta

Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.

Prostredie:

FIORI aplikácia

Design Studio

Výzvy

Hľadať

Fiskálny rok:

2022

Účtovné obdobie:

9

Účtovný okruh:

1510 (Úrad MF SR)

Funkčná oblasť:

Segment:

Ziskové stredisko:

Hierarchia nákl.stredisk:

Nákladové stredisko / skup.nákl.stredisk:

Nákladové stredisko:

1000110000

Hierarchia účtov HK:

Účet hl.knihy/skupina účtov hl.knihy:

Fiškálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz
Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz
Nákladové stredisko - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Povinné polia sú označené červenou hviezdičkou.

Zobrazí sa nasledujúce okno

SAP Design Studio ▾

Standard ▾

Spustiť Zobrazit panel filtrov Filtre (2)

Ak tu chcete zobraziť filtre, pridajte ich vo filtroch na panel filtrov

Hľadaj 🔍	Pozastavil	Nákl.stred.partnera ▴	Nákl.stred.partnera ▴	Nákladové stredisko ▴	Nákladové stredisko ▴	Číslo dokladu ▴	Znak Mä dat/Dat CO ▴	Číslo položky do	Ciastka v mene nákl.krokuhu ▴	Množstvo ▴
DIMENZIE	STĽPCE							1		
> Ukazovatele	Ukazovatele						V	Celkom	6.25 EUR	0
Druh proj.partnera				1000110000	Úrad Ministerstva ce	1000000057			6.25 EUR	0
Druh obchodnej oper.		100011600	Sekcia infor.spoloč.				Celkom		6.25 EUR	0
Druh výkonu				Celkom					6.25 EUR	0
Druh výkonu partnera				Celkový súčet					6.25 EUR	0


Interné

9 Preúčtovanie zúčtovania výkonov

Pre vnútroorganizačné preúčtovanie DV sa používa preúčtovanie zúčtovania výkonov z jedného NS na iný nákladový objekt

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

< **SAP** Zadanie preúčtovania VZV: Výber riadkov dokladu

Viac ▾

Číslo dokladu:		Do:		
Odosielateľ				
Nákladové stredisko:		Do:		
Všeobecné kritériá				
Dátum dokl.:		Do:		
Obdobie:		Do:		
Zadávateľ:		Do:		
Príjemca				
Nákladové stredisko:		Do:		
Prvok ŠPP:		Do:		

Je potrebné vyplniť:

Číslo dokladu – podľa požiadavky vybrať z ponuky

Zobrazí sa nasledujúce okno

SAP Zadanie preúčtovania VZV: Výber riadkov dokladu

Viac ▾

Číslo dokladu: Do: 

Odosielať

Nákladové stredisko: Do: 

Všeobecné kritériá

Číslo dokladu (1)

[Hľadať a vybrať](#)

Obmedzenia ▾

Dátum dokl.:  Dátum účtov.:  Obdobie od:  Fiskálny rok: 

Spustiť  

Položky (0)

Nákladový doklad

Je možné vyplniť:

Dátum dokladu – podľa požiadavky

Dátum účtovania - podľa požiadavky

Obdobie od – podľa požiadavky

Fiskálny rok - podľa požiadavky

Kliknúť na ponuku „Spustiť“

Spracovať výber dokladu.

Kliknúť na ponuku „OK“

SAP Zadanie preúčtovania VZV: Výber riadkov dokladu

Viac ▾

Číslo dokladu: Do: 

Odosielať

Nákladové stredisko: Do: 

Všeobecné kritériá

Dátum dokl.: Do: 

Obdobie: Do: 

Zadávatel: Do: 

Príjemca

Nákladové stredisko: Do: 

Prvok ŠPP: Do: 

Kliknúť na ponuku „Vykonanie“

SAP Zadanie preúčtovania VZV: Zoznam

Označenie všetkých Vymaz všetkých označení Označenie bloku Triedenie... Zostupné triedenie Reset riadka Kontrolný súčet Hlavička Riadok Zmena príjemcu Zmena dátumu účtovania Starý riadok dokladu Viac ▾ Ukončenie

Úč	Č.dokl.	Pol	TOO	Odos.	DrVýk	Fond odos.	OdosielFO	OdosGrantu	MnožVýk	JV	DOP	Príjemca 1	FondyPríj	PríjFunkOb	Príj.gran.	DOP	Príjemca 2	DOP	Príje@
☐	☐ 1300000028	002	NST	1000110700	150003	111	01120			10,0	HOD	NST	1000110400	111	01120				


Je potrebné vyplniť:

Množstvo výkonu – množstvo v mernej jednotke podľa požiadavky

Jednotku výkonu - mernú jednotku vzťahujúcu sa ku množstvu výkonu

Druh objektu příjemcu – podľa požiadavky vybrať z ponuky druh objektu na ktorom je požadované preúčtovanie zúčtovania výkonov

Zobrazí sa nasledujúce okno



Druh objektu příjemcu (1)

Hľadať a vybrať

Položky (17)

	Dr.	Text 20
☒	BUD	Budova
☐	DRV	Druh výkonu
☐	HJ	Hospodárska jednotka
☐	NNÁ	Nositeľ nákladov
☐	NO	Nájomný objekt
☐	NST	Nákladové stredisko
☐	NZ	Prenájom
☐	OPS	Obchodný proces
☐	OSD	Operácia sieť.diag.
☐	POZ	Pozemok
☐	PPD	Pol.predaj.dokladu
☐	SDG	Sieťový diagram
☐	SPZ	Zmluva o správe
☐	ŠPP	Prvok ŠPP
☐	VÝS	Výsledkový objekt

Vybrať druh objektu příjemcu.

Kliknúť na ponuku „OK“

Je potrebné vyplniť:

Príjemca 1 - podľa požiadavky vybrať z ponuky objekt na ktorom je preúčtovanie zúčtovania výkonov

Obmedzenie rozsahu hodnôt (1)

Hľadať a vybrať

Nákl.stred. ▾

Spustiť Skryť filtre

Nákl.stredisko: Nákladový okruh: Účtovný okruh: Druh nákl.strediska: Zodpovedná osoba:

Zodpovedný užívateľ: Kr.text: Jazykový kľúč:

Položky (0)

Kliknúť na ponuku „Spustiť“

Obmedzenie rozsahu hodnôt (1)

Hľadať a vybrať

Nákl.stred. ▾

Spustiť Skryť filtre

Nákl.stredisko: Nákladový okruh: Účtovný okruh: Druh nákl.strediska: Zodpovedná osoba:

Zodpovedný užívateľ: Kr.text: Jazykový kľúč:

Položky (140)

Hľadanie Ďalšie hľadanie Pridať do obľúbených

	Nákl.str.	NáOk	ÚčOk	DNSt	Zodpovedná osoba	Zodp.uživ.	Kr.text	Jazyk	Platné od
☒	1000000001	1500	1510	A	tester		TEST	SK	01.01.2022
☐	100000SU01	1500	1510	E	Úrad MF SR		OPRAVA A ÚDRŽBA	SK	01.01.1956
☐	1000110000	1500	1510	A	Úrad MF SR		ÚRAD MINISTERSTVA CE	SK	01.01.1956
☐	1000110028	1500	1510	A	Úrad MF SR		ODBOR INFORMATIKY	SK	01.01.1956
☐	1000110100	1500	1510	A	Úrad MF SR		MINISTER	SK	01.01.1956
☐	1000110101	1500	1510	A	Úrad MF SR		SPLN.VLÁDY P.VED.EKO	SK	01.01.1956
☐	1000110102	1500	1510	A	Úrad MF SR		KANC.SPL.MIN.PROZPEÚ	SK	01.01.1956

Kliknúť na ponuku „OK“

Kliknúť na ponuku „Účtovanie“


Výsledok preúčtovanie zúčtovania výkonov s číslom dokladu.

9.1 Výkaz - Nákladové strediská skutočné dáta


Pre kontrolu zobrazenia výsledku je možné použiť nasledujúci výkaz.

Prostredie:

FIORI aplikácia



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Výzvy

Hľadať

Fiskálny rok: * 2022 x

Účtovné obdobie: * 9 x

Účtovný okruh: 1510 (Úrad MF SR) x

Funkčná oblasť:

Segment:

Ziskové stredisko:

Hierarchia nákl.stredísk:

Nákladové stredisko / skup.nákl.stredísk:

Nákladové stredisko: 1000110700 x

Hierarchia účtov HK:

Účet hl.knihy/skupina účtov hl.knihy:

Je potrebné vyplniť:

Fiskálny rok – ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Účtovné obdobie - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

Nákladové stredisko - ku ktorému je potrebné zobraziť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdikou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno

Štandard

Spustiť Zobraziť panel filtrov Filtre (2)

Ák tu chcete zobraziť filtre, pridajte ich vo filtroch na panel filtrov

DIMENZIE	STLPCE	Nákladové stredisko	Nákladové stredisko	Nákl.stred.partner	Nákl.stred.partner	Znak Ma dat/Dal CO	Číslo dokladu	Účet hlavnej kni	Čiastka v mene nákl.okruhu	Množstvo
> Ukazovatele	Ukazovatele					V	1000000059	Opr.a udrž.a ob.za	5,50 EUR	10,0 HOD
Def.proj.partner		1000110400	Sekcia rozp.politiky	1000110700	Sekcia daň.a colná	Celkom			5,50 EUR	10,0 HOD
Druh obchodnej oper.									5,50 EUR	10,0 HOD
Druh výkonu									5,50 EUR	10,0 HOD
Druh výkonu partnera									5,50 EUR	10,0 HOD
		Celkový súčet		Celkom					5,50 EUR	10,0 HOD

Výsledok preúčtovania jednotlivých položiek.

10 Rozdelenie položiek do viacerých súborov


Príloha príručky obsahuje tieto varianty súborov pre hromadné nahrávanie údajov cez jednotlivé aplikácie (názov aplikácie, pre ktorú je možné súbor použiť, je uvedený v názve súboru):

M19_veta PK pre_Správa hodnôt štatistických ukazovateľov.xlsm

M19_veta ND pre_Preúčtovanie nákladov a výnosov.xlsm


M19_veta AK pre_Spravovať priame zúčtovanie výkonov.xlsm

Rozdelenie položiek do viacerých súborov je dočasne zabezpečené funkciou excel : spustiť makro „RozdelDoCSV“. Makro sa nachádza v súboroch s príponou „.xlsm“. Spustenie makra používateľ vyvolá stlačením kombinácie kláves ALT + F8 (ak má užívateľ otvorených viacero zošitov, zvolí príslušný zošit).




Poznámka: V určitých prípadoch je potrebné nastaviť vlastnosti súboru.

Ak používateľ dostane hlásenie o bezpečnostnom riziku:



je potrebné súbor opustiť a cez pravé tlačidlo myši nastaviť jeho vlastnosti: "Odblokovat"



11 Automatizovaný výpočet ceny výkonu na základe skutočných nákladov

Proces zabezpečuje zúčtovanie alokačného kľúča (ďalej už len druh výkonu) a výpočet tarify na základe priradenia druhov výkonu k jednotlivým nákladovým druhom a následnú kontrolu tarify, podľa metodiky nákladového účtovníctva.

Predpokladom využitia procesu, je požiadavka na založenie druhu výkonu, naplánovanie nulovej tarify, nastavenie schémy rozdelenia a zúčtovanie výkonu na nákladový objekt.

Proces výpočtu tarify a jej kontrola vychádza z odsúhlasenej metodiky nákladového účtovníctva. Proces predpokladá nastavené schémy rozdelenia druhov výkonov k jednotlivým nákladovým druhom a naplánovanú nulovú tarifu.

Výsledkom procesu je zúčtovaný výkon a vypočítaná tarifa na nákladovom objekte, na základe rozdelenia druhov výkonu k jednotlivým nákladovým druhom a následná kontrola v reportingu.

Proces zúčtovania výkonu a plánovanie tarify je popísaný v kapitole 4 Zúčtovanie výkonov.

Plánovanie nulovej tarify je v kompetencii dodávateľa.

11.1 Rozdelenie nákladov


Rozdelenie nákladov slúži na štrukturálne rozdelenie ND podľa jednotlivých druhov výkonu odosielajúceho nákladového strediska. Po samotnom rozdelení sa tieto údaje aktualizujú do databázy, kde sa môžu použiť na výkazníctvo. Celý tento proces pomáha pri lepšom analyzovaní výpočtu cien jednotlivých druhov výkonu.

Pred samotným spustením rozdelenia nákladov je potrebné mať naplánovanú 0 tarifu pre jednotlivé druhy výkonov na konkrétne nákladové stredisko, zúčtované druhy výkonu z príslušného nákladového strediska na príjemcu (nákladové stredisko, ŠPP prvok) a nastavenú a pridelenú schému rozdelenia k nákladovému stredisku odosielateľa výkonu.

Nastavenie schémy rozdelenia a samotné pridelenie nákladového strediska k požadovanej schéme je v kompetencii dodávateľa, na základe poskytnutých podkladov zo strany organizácií.

Prostredie:

FIORI aplikácia: **Rozdeliť náklady**



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

<

SAP

Rozdelenie skut.nákladov: Vstup.obraz. ▾

Menu ▾ Vykonanie

Nákladový okruh

2100

do:

☒ Nákl.stredisko

☐ Skupina nákl.str.

☐ Variant výberu

☐ Všetky nákl.stred.

Parametre

Obdobie:*

Fiškálny rok:*

Riadenie chodu

☐ Spracovanie na pozadí

☒ Test.chod

☒ Detailné zostavy

Je potrebné vyplniť:

Nákladový okruh – nákladový okruh, v rámci ktorého vykonávame rozdelenie nákladov

Nákladové stredisko/Skupina NS/Variant výberu/Všetky NS – objekty, na ktorých vykonávame rozdelenie nákladov

Obdobie – za ktoré vykonávame rozdelenie nákladov

Rok – v ktorom vykonávame rozdelenie nákladov

POZN.: Užívateľ si môže vybrať a založiť vlastný variant výberu, kde definuje svoje kritéria pre výber NS.

V riadení chodu ponecháme detail zostavy a spustíme rozdelenie nákladov v testovacom behu.

< **SAP** Rozdelenie skut.nákladov: Vstup.obraz. ▾

Menu ▾ Vykonanie

Nákladový okruh

2100

☒ Nákl.stredisko

D210901101

do:

☐ Skupina nákl.str.

☐ Variant výberu

☐ Všetky nákl.stred.

Parametre

Obdobie:* 010

Fiškálny rok:* 2025

Riadenie chodu

☐ Spracovanie na pozadí

☒ Test.chod

☒ Detailné zostavy

Cez tlačidlo „Vykonanie“ spustíme rozdelenie:

< **SAP** Rozdelenie skut.nákladov: Vstup.obraz. ▾

Menu ▾ Vykonanie

Nákladový okruh

2100

☒ Nákl.stredisko

D210901101

do:

☐ Skupina nákl.str.

☐ Variant výberu

☐ Všetky nákl.stred.

Parametre

Obdobie:* 010

Fiškálny rok:* 2025

Riadenie chodu

☐ Spracovanie na pozadí

☒ Test.chod

☒ Detailné zostavy

Zobrazí sa nasledujúce okno:

SAP Rozdelenie skut.nákladov nákl.stredisk: Zostava [Testovací chod]

Menu **Nákladové druhy**

Obdobie: 10 Fiškálny rok: 2025 Hlásenia: 2 Mena: EUR

Verzia: (0) Mena nákladového okruhu

Nákl.stredisko	Popis	DrVýk	St.vytaž.	Cieľ.nákl.	Nákl.na kontrolu	Fixné cieľ.náklady	Fix.nákl.na kontrolu
D210901101	Námestník pre ZS_RU	210DAC	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
D210901101	Námestník pre ZS_RU	210DTP	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00

Následne cez záložku „Nákladové druhy“ zobrazíme rozdelenie nákladov k jednotlivým druhom výkonu:

SAP Rozdelenie skut.nákladov nákl.stredisk: Zostava [Testovací chod]

Menu **Nákladové druhy**

Obdobie: 10 Fiškálny rok: 2025 Hlásenia: 2 Mena: EUR

Verzia: (0) Mena nákladového okruhu

Nákl.stredisko	Popis	DrVýk	St.vytaž.	Cieľ.nákl.	Nákl.na kontrolu	Fixné cieľ.náklady	Fix.nákl.na kontrolu
D210901101	Námestník pre ZS_RU	210DAC	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
D210901101	Námestník pre ZS_RU	210DTP	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00

Zobrazenie nákladových druhov k jednotlivým druhom výkonu:

SAP Rozdelenie skut.nákladov nákl.stredisk: Zostava [Testovací chod]

Menu **Nákladové druhy**

Obdobie: 10 Fiškálny rok: 2025 Hlásenia: 2 Mena: EUR

Verzia: (0) Mena nákladového okruhu Krok Rozdelenie nákladov podľa pravidiel rozdel.

Nákl.stredisko	Popis	DrVýk	St.vytaž.	Cieľ.nákl.	Nákl.na kontrolu	Fixné cieľ.náklady	Fix.nákl.na kontrolu
D210901101	Námestník pre ZS_RU	210DAC	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
D210901101	Námestník pre ZS_RU	210DTP	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00

Nákl.druh	Nákl.druh (Text)	DrVýk	Pôvod	Celkové plán.náklady	Celk.cieľové náklady	Celk.kontr.náklady
5011031001	Poľnohospodárske a záhradnícke produkty			0,00	0,00	0,00
5011031001	Poľnohospodárske a záhradnícke produkty	210DAC	/210DAC	0,00	0,00	250,00
5181171101	Skladovacie služby			0,00	0,00	0,00
5181171101	Skladovacie služby	210DTP	/210DTP	0,00	0,00	850,00

Cez možnosť späť sa dostaneme na základnú obrazovku:

SAP Rozdelenie skut.nákladov nákl.stredisk: Zostava [Testovací chod] ▼

Menu ▼ Nákladové druhy

Obdobie: 10 Fiskálny rok: 2025 Hlásenia: 2 Mena: EUR

Verzia: (0) Mena nákladového okruhu Krok Rozdelenie nákladov podľa pravidiel rozdel.

Nákl.stredisko	Popis	DrVýk	St.výťaž.	Cieľ.nákl.	Nákl.na kontrolu	Fixné cieľ.náklady	Fix.nákl.na kontrolu
D210901101	Námestník pre ZS_RU	210DAC	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
D210901101	Námestník pre ZS_RU	210DTP	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00

Nákl.druh	Nákl.druh (Text)	DrVýk	Pôvod	Celkové plán.náklady	Celk.cieľové náklady	Celk.kontr.náklady
5011031001	Poľnohospodárske a záhradnícke produkty			0,00	0,00	0,00
5011031001	Poľnohospodárske a záhradnícke produkty	210DAC	/210DAC	0,00	0,00	250,00
5181171101	Skladovacie služby			0,00	0,00	0,00
5181171101	Skladovacie služby	210DTP	/210DTP	0,00	0,00	850,00

V riadení chodu je potrebné odkliknúť Testovací chod a zvolíme možnosť vykonať:

SAP Rozdelenie skut.nákladov: Vstup.obraz. ▼

Menu ▼ **Vykonanie**

Nákladový okruh: 2100

☒ Nákl.stredisko: D210901101 do:

☐ Skupina nákl.str.

☐ Variant výberu

☐ Všetky nákl.stred.

Parametre

Obdobie: 010

Fiskálny rok: 2025

Riadenie chodu

☐ Spracovanie na pozadí

☐ Test.chod

☒ Detailné zostavy

Zobrazí sa nasledujúce okno:

SAP Rozdelenie skut.nákladov nákl.stredisk: Zostava ▼

Menu ▼ Nákladové druhy

Obdobie: 10 Fiskálny rok: 2025 Hlásenia: 2 Mena: EUR

Verzia: (0) Mena nákladového okruhu Krok Rozdelenie nákladov podľa pravidiel rozdel.

Nákl.stredisko	Popis	DrVýk	St.výťaž.	Cieľ.nákl.	Nákl.na kontrolu	Fixné cieľ.náklady	Fix.nákl.na kontrolu
D210901101	Námestník pre ZS_RU	210DAC	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
D210901101	Námestník pre ZS_RU	210DTP	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00

Nákl.druh	Nákl.druh (Text)	DrVýk	Pôvod	Celkové plán.náklady	Celk.cieľové náklady	Celk.kontr.náklady
5011031001	Poľnohospodárske a záhradnícke produkty			0,00	0,00	0,00
5011031001	Poľnohospodárske a záhradnícke produkty	210DAC	/210DAC	0,00	0,00	250,00
5181171101	Skladovacie služby			0,00	0,00	0,00
5181171101	Skladovacie služby	210DTP	/210DTP	0,00	0,00	850,00

Výsledkom procesu sú priradené jednotlivé nákladové druhy ku vybraným druhom výkonu.


Cez možnosť späť sa dostaneme na úvodnú obrazovku.

11.2 Výpočet skutočnej sadzby nákladov


Výpočet skutočnej sadzby (ďalej len skutočnej tarify) nákladov sa používa na ocenenie skutočne vykonaných druhov výkonu na nákladových strediskách. Sadzba je predpokladom na zúčtovanie výkonov. Základom pre výpočet tarify je skutočná hodnota nákladov na NS / množstvo výkonov.

Prostredie:

FIORI aplikácia: **Výpočet skutočnej sadzby nákladov**



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

The screenshot shows the SAP application interface. At the top is a dark blue header bar with the SAP logo and the text 'Výkonanie stanovenia skut.tarify: Vstup.obrazovka'. Below the header is a 'Menu' dropdown and a 'Nastavenia' button. The main area contains several input fields and options. There is a text field for 'Nákladový okruh:' with the value '2100'. Below this are three radio button options: 'Skupina nákl.str.', 'Variant výberu' (which is selected), and 'Všetky nákl.stred.'. To the right of these options are two empty text input fields and a button with three icons (a document, a pencil, and a magnifying glass). Below these options is a section titled 'Parametre' with two rows of input fields: 'Obdobie: *' and 'do:'. Below that is 'Fiškálny rok: *' and an empty input field. At the bottom is a section titled 'Riadenie chodu' with three checkboxes: 'Spracovanie na pozadí' (unchecked), 'Testovací chod' (checked), and 'Detailné zostavy' (checked).

Je potrebné vyplniť:

Nákladový okruh – nákladový okruh, v rámci ktorého vykonávame výpočet skutočnej tarify
Skupina NS (odporúčané používať)/Variant výberu /Všetky NS – nákladové objekty, na ktorých vykonávame výpočet tarify

Obdobie – za ktoré vykonávame výpočet tarify

Rok – v ktorom vykonávame výpočet tarify

POZN.: Užívateľ si môže vybrať a založiť vlastný variant výberu, kde definuje svoje kritéria pre výber NS.

Do variantu výberu napíšeme vlastný názov variantu pr.: „D210901101“ a klikneme na ikonu – založenie variantu výberu.

< **SAP** Vykonanie stanovenia skut.tarify: Vstup.obrazovka ▾

Menu ▾ **Nastavenia**

Nákladový okruh: 2100

☐ Skupina nákl.str.

☒ Variant výberu D210901101   

☐ Všetky nákl.stred.

Parametre

Obdobie: * 11 do: 11

Fiškálny rok: * 2025

Riadenie chodu

☐ Spracovanie na pozadí


☒ Testovací chod

☒ Detailné zostavy

Dostaneme nasledovnú obrazovku a znova klikneme na založenie.

< **SAP** ABAP: Varianty vstup.obrazovky ▾

Menu ▾ **Katalóg** Kopírovanie... Premenovanie... Výmaz Informácie o údržbe variantov

Variant:  

Čiastk.objekty

☒ Hodnoty

☐ Atribúty

 Zobrazenie  Zmena

V nasledujúcej obrazovke dostaneme kritéria výberu variantu, na základe ktorých vyberáme nákladové strediská do variantu na výpočet tarify. V prípade ak máme konkrétne nákladové strediská, alebo skupinu môžeme ich zadať.

< **SAP** Údržba variantov: Report RKKSTSEL, variant 2100_NS1 ▾

Menu ▾ **Atribúty**

Nákl.stredisko: Do: 

Skupina nákl.str.:  

Základné údaje

Zodpovedná osoba:		Do:		
Oddelenie:		Do:		
Druh nákl.strediska:		Do:		
Oblasť hierarchie:		Do:		
Účtovný okruh:		Do:		
Pracovný úsek:		Do:		
Funkčná oblasť:		Do:		
Mena:		Do:		
Ziskové stredisko:		Do:		
Logický systém:		Do:		

Ďalej klik na „Atribúty“.

< **SAP** Údržba variantov: Report RKKSTSEL, variant 2100_NS1 ▾

Menu ▾ **Atribúty**

Nákl.stredisko:  Do: 

Skupina nákl.str.: 

Základné údaje

Zodpovedná osoba:		Do:		
Oddelenie:		Do:		
Druh nákl.strediska:		Do:		
Oblasť hierarchie:		Do:		
Účtovný okruh:		Do:		
Pracovný úsek:		Do:		
Funkčná oblasť:		Do:		
Mena:		Do:		
Ziskové stredisko:		Do:		
Logický systém:		Do:		

Znak

V nasledovnej obrazovke vyplníme atribúty variantu.

<

Atribúty variantu

Menu
Prevzatie priradenia obrazovky
Informácie o atribútoch variantov

Náz.variantu: D210901101
Vytvor.: 21D2

Význam:*
Posledná zmena:

☐ Len pre spracovanie na pozadí
☐ Chránený variant
☐ Zobraziť len v katalógu
☐ Systémový variant (automat.transport)

Velkosť dát [bajt]: 783

Prirad.obraz.

☐	Založené	Výberová obrazovka
☒		1000

Polia výberovej obrazovky







Technický názov


☐	Dynpro	Názov poľa	Typ	Ochrana poľa	Potl.zobr.poľa	Potlačenie

Názov variantu – ponecháme aký sme si zadefinovali na vstupnej obrazovke

Význam – názov resp. popis variantu výberu

Chránený variant – údržbu vykonáva len užívateľ, ktorý variant založil

Atribúty variantu

Menu ▾

Prevzatie priradenia obrazovky

Informácie o atribútoch variantov

Náz.variantu: D210901101

Význam: * Tarifa NS D210901101

Pos

Veľ

☐ Len pre spracovanie na pozadí

☒ Chránený variant

☐ Zobraziť len v katalógu

☐ Systémový variant (automat.transport)

Prirad.obraz.

☐	Založené	Výberová obrazovka	
☒	1000		

Polia výberovej obrazovky







 Technický názov
 

☐	Dynpro	Názov poľa	Typ	Ochrana poľa	Potl.zobr.poľa
--------------------------	--------	------------	-----	--------------	----------------

Následne parametre potvrdíme ikonou vpravo dole „Uloženie“.

Atribúty variantu

Menu ▾

Prevzatie priradenia obrazovky

Informácie o atribútoch variantov

Náz.variantu: D210901101

Vytvor.: Z1D2M19UAT03 03.11.2025

Význam: * Tarifa NS D210901101

Posledná zmena:

Veľkosť dát [bajt]: 783 / 1.179 (Hodnoty / atribúty)

☐ Len pre spracovanie na pozadí

☒ Chránený variant

☐ Zobraziť len v katalógu

☐ Systémový variant (automat.transport)

Prirad.obraz.

☐	Založené	Výberová obrazovka	
☒	1000		

Polia výberovej obrazovky







 Technický názov
 

☐	Dynpro	Názov poľa	Typ	Ochrana poľa	Potl.zobr.poľa	Potlačenie poľa 'DO'	Neuložiť žiadne hodnoty	Vypnutie GPA	Povinné pole	Dr
☐	1.000	Nákl.stredisko	S	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	1.000	Skup.nákl.stredisk	S	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	1.000	Zodpovedná osoba	S	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Uloženie

Po uložení sa vľavo dole vygeneruje informácia o uloženom variante.

< **SAP** **Údržba variantov: Variant D210901101** ▾

Menu ▾ Atribúty variantu

Nákl.stredisko:  Do:

Skupina nákl.str.: 

Základné dáta

Zodpovedná osoba:		Do:	
Oddelenie:		Do:	
Druh nákl.strediska:		Do:	
Oblasť hierarchie:		Do:	
Účtovný okruh:		Do:	
Pracovný úsek:		Do:	
Funkčná oblasť:		Do:	
Mena:		Do:	
Ziskové stredisko:		Do:	
Logický systém:		Do:	

Znak

Kľúč prirážky:		Do:	
Verenie množstva:		Do:	

 Variant D210901101 bol uložený. [Zobraziť detaily](#)

Vrátíme sa šípkou späť až na základnú obrazovku.

 **SAP** ABAP: Varianty vstup.obrazovky ▾

Menu ▾ Katalóg Kopírovanie... Premenovanie... Výmaz Informácie o údržbe variantov

Variant:   Založenie

Čiastk.objekty

- ☒ Hodnoty
☐ Atribúty

 Zobrazenie  Zmena

V riadení chodu ponecháme detail zostavy a spustíme výpočet v testovacom behu.

 **SAP** Vykonanie stanovenia skut.tarify: Vstup.obrazovka ▾

Menu ▾ Nastavenia

Nákladový okruh:

☐ Skupina nákl.str.
☒ Variant výberu   
☐ Všetky nákl.stred.

Parametre

Obdobie: * do:
Fiškálny rok: *

Riadenie chodu

☐ Spracovanie na pozadí
☒ Testovací chod
☒ Detailné zostavy

Cez tlačidlo „Vykonanie“ spustíme výpočet tarify:

Nákladový okruh: 2100

☐ Skupina nákl.str.
☒ Variant výberu
☐ Všetky nákl.stred.

Parametre

Obdobie: do:

Fiskálny rok:

Riadenie chodu

☐

Spracovanie na pozadi

☒

Testovací chod

☒

Detailné zostavy

Vykonanie

Zobrazí sa nasledujúce okno:

< SAP výsledky stanovenia tarify - skut. ▾

Menu ▾ ⏪ ⏩ Správy Analýza výkonov 🔍 🎯 Ďalšie výkazy ☰ ☷ 🗃️ 📄 Výber 📄 Uloženie Σ Medzisúčet...

Nákladový okruh	2100	Kap. 21 MZ SR
Verzia	0	Verzia plán/skut.

Status spracovania	SkúšChod
Počet správ	3
Max.kategória	Upozor.

Spracovanie bolo ukončené s upozorneniami

DOb	Objekt	Označenie	JV	Množstvo výkonov	Celková tarifa	Fixná tarifa	TarJa
DRV	D210901101/210DAC	Námestník pre ZS_RU	MIN	350	7.142,86	7.142,86	10000

Cez možnosť späť sa dostaneme na základnú obrazovku:

← **SAP** Výsledky stanovenia tarify - skut. ▾

Menu ▾ |
 ←
<
>
→
Správy
Analýza výkonov
🔍
🔼
Ďalšie výkazy
📄
📄
📄
Výber
Uloženie
Σ
Medzisúčet

Nákladový okruh 2100 Kap. 21 MZ SR
 Verzia 0 Verzia plán/skut.
 Fiskálny rok 2025
 Obdobie 010
 Variant výberu D210901101
 Stanovenie skut.tar. 1 Tarifa obdobia
 Mena EUR Európske euro
 Typ kurzu M Štandardný prepočet za kurz streda
 Dátum valuty 01.01.2025

Status spracovania SkúšChod
 Počet správ 3
 Max.kategória Upozor.

Spracovanie bolo ukončené s upozorneniami

DOb	Objekt	Označenie	JV	Množstvo výkonov	Celková tarifa	Fixná tarifa	TarJe
DRV	D210901101/210DAC	Námestník pre ZS_RU	MIN	350	7.142,86	7.142,86	10000

Zobrazí sa nasledujúce okno, kde zvolíme možnosť nezapísať stanovenú tarifu:

Koniec stanovenia taríf
✕

Majú byť výsledky

? stanovenia tarify zapísané?

Áno
Nie
✖ Zrušenie

V riadení chodu odklikneme možnosť Testovací chod a zvolíme možnosť vykonať:


Vykonanie stanovenia skut.tarify: Vstup.obrazovka
MP

Menu ▾ **Nastavenia** Koniec

Nákladový okruh: 2100

☐ Skupina nákl.str.

☒ Variant výberu D210901101





☐ Všetky nákl.stred.

Parametre

Obdobie: 10 do: 10

Fiškálny rok: 2025

Riadenie chodu

☐ Spracovanie na pozadí
☐ Testovací chod
☒ Detailné zostavy

Potvrdíme záložku „ďalej“.

Vykonanie


SAP

Menu ▾

Informácia ✕

 Výsledky iteračného stanovenia taríf sú aktualizované

Ďalej
Nápoveda

Zobrazí sa nasledujúce okno z ktorého vyplýva výpočet skutočnej tarify jedného nákladového strediska voči dvom druhom výkonu.


Výsledky stanovenia tarify - skut.
MP


Menu ▾  **Správy** **Analýza výkonov**   **Ďalšie výkazy**        **Výber** **Uloženie**  **Medzisúččet...**    Koniec

Nákladový okruh: 2100 Kap. 21 MZ SR
 Verzia: 0 Verzia plán/skut.
 Fiškálny rok: 2025
 Obdobie: 010
 Variant výberu: D210901101
 Stanovenie skut.tar.: 1 Tarifa obdobia
 Mena: EUR Európske euro
 Typ kurzu: M Štandardný prepočet za kurz stredú
 Dátum valuty: 01.01.2025

Status spracovania: Reál.chod
 Počet správ: 3
 Max.kategória: Upozor.

Spracovanie bolo ukončené s upozoreniami

DOB	Objekt	Označenie	JV	Množstvo výkonov	Celková tarifa	Fixná tarifa	TarJe
DRV	D210901101/210DAC	Námestník pre ZS_RU	MIN	350	7.142,86	7.142,86	10000



Výsledkom procesu je vypočítaná a zapísaná tarifa jednotlivých druhov výkonu na konkrétnom nákladovom stredisku.


11.3 Spustiť skutočné precenenie ceny

Proces skutočného precenenia ceny slúži na aktualizáciu vypočítanej tarify druhov výkonu a jej zápis na nákladové stredisko odosielateľa a ŠPP prvok príjemcu. Následne sa aktualizovaná tarifa prejaví aj vo výkazníctve nákladových stredísk a prvkov ŠPP, pričom tieto výkazy môžu slúžiť na vyhodnotenie skutočných nákladov vychádzajúcich z vykonaných druhov výkonu.

Proces skutočného precenenia ceny ŠPP prvku sa používa len v prípade, že príjemcom zúčtovania druhov výkonu je ŠPP prvok. Ak je príjemcom iné nákladové stredisko, proces precenenia sa nepoužíva.

Prostredie:

FIORI aplikácia: **Spustiť skutočné precenenie ceny**



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Menu ▼

Projekt: 

alebo

Prvok ŠPP:

alebo

Sieť.diagram:

☐ Všetne hierarchie

☐ vrát.zákaziek

Parametre

Obdobie:*

Fiškálny rok:*

Riadenie chodu

☒ Testovací chod

☐ Det.zostavy

Je potrebné vyplniť:

Projekt/Prvok ŠPP/Sieť. diagram – nákladové objekty, na ktorých vykonávame skutočné precenenie ceny

Obdobie – za ktoré vykonávame skutočné precenenie ceny

Rok – v ktorom vykonávame skutočné precenenie ceny

V riadení chodu môžeme vybrať detail zostavy a spustíme precenenie ceny v testovacom behu.

Dodat.ocenenie pre skut.tarify: Projekt/prvok ŠPP/sieť.diag. ▼

Menu ▼
Koniec

Projekt:

alebo

Prvok ŠPP: E_Oddelenie prevádzky strav. zariadení_R

alebo

Sieť.diagram:

☐ Všetne hierarchie
☐ vráť.zákaziek

Parametre

Obdobie:
Fiškálny rok:

Riadenie chodu

☒ Testovací chod
☒ Det.zostavy

Vykonanie

Skutočné precenenie prebehlo v testovacom behu bez chýb.

Dodat.ocenenie pre skut.tarify: Projekt/prvok ŠPP/sieť.diag. Zákl.zos ▼

Menu ▼
Nasledujúca úroveň zostavy
Nápoved' k protokolu

Výber

Parametre výberu	Hodnota	Označenie
Prvok ŠPP	C_E21D2_E10913102	E_Oddelenie prevádzky strav. zariadení_R
Obdobie	010	
Fiškálny rok	2025	

Riadenie chodu

Parametre výberu	Hodnota
Druh vykonania	<u>Dodatočné ocenenia vykonané</u>
Režim spracovania	<u>Testovací chod</u>

Processing completed with no errors

Štatistika

Kategória spracovania	№	Počet
<u>Dodatočné ocenenia vykonané</u>		1
<u>Nerelevantné</u>		
<u>Nevhodný status</u>		
<u>Chyba</u>		

Cez možnosť späť sa dostaneme na základnú obrazovku:


Dodat.ocenenie pre skut.tarify: Projekt/prvok ŠPP/sieť.diag. Zákl.zos

Menu ▾
Nasledujúca úroveň zostavy
Nápoved k protokolu

Výber

Parametre výberu	Hodnota	Označenie
Prvok ŠPP	C_E21D2_E10913102	E_Oddelenie prevádzky strav. zariadení_R
Obdobie	010	
Fiškálny rok	2025	

Riadenie chodu

Parametre výberu	Hodnota
Druh vykonania	Dodatočné ocenenia vykonané
Režim spracovania	Testovací chod

Processing completed with no errors

Štatistika

Kategória spracovania	±	Počet
Dodatočné ocenenia vykonané		1
Nerelevantné		
Nevhodný status		
Chyba		

Odklikneme možnosť Testovací chod a zvolíme možnosť vykonať:


Dodat.ocenenie pre skut.tarify: Projekt/prvok ŠPP/sieť.diag.

Menu ▾

Projekt:

alebo

Prvok ŠPP:
E_Oddelenie prevádzky strav. zariadení_R

alebo

Sieť.diag.

☐ Všetne hierarchie
☐ vrát.zákaziek

Parametre

Obdobie:*
Fiškálny rok:*

Riadenie chodu

☐ Testovací chod
☒ Det.zostavy

Spustenie skutočného precenenia ceny v reálnom behu:

<
SAP
Dodat.ocenenie pre skut.tarify: Projekt/prvok ŠPP/sieť.diag. Zákl.zos ▼

Menu ▾
Nasledujúca úroveň zostavy
Nápoveď k protokolu

Výber

Parametre výberu	Hodnota	Označenie
Prvok ŠPP	C_E21D2_E10913102	E_Oddelenie prevádzky strav. zariadení_R
Obdobie	010	
Fiškálny rok	2025	

Riadenie chodu

Parametre výberu	Hodnota
Druh vykonania	Dodatočné ocenenia vykonané
Režim spracovania	Reálny chod

Processing completed with no errors

Štatistika

Kategória spracovania	Σ	Počet
Dodatočné ocenenia vykonané		1
Nerelevantné		
Nevhodný status		
Chyba		


Výsledkom procesu sú aktualizované tarify druhov výkonu a zápis skutočných nákladov ocenených druhov výkonu na nákladovom stredisku odosielateľa a ŠPP prvku príjemcu.

11.4 Analyzovať ceny pre druhy výkonov

Výkaz analýzy ceny slúži na zobrazenie a prehľad cien jednotlivých druhov výkonov na nákladových strediskách za vybrané obdobie.

Prostredie:

FIORI aplikácia: **Analyzovať ceny pre druhy výkonov**



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

Menu Možnosti výberu ...

Skupina nákladových středísk:

aleb

Nákl.stredisko(á): D210901101

Do:



Druh výkonu

Skupina druhov výkonov:

aleb

Druh(y) výkonu(ov):

Do:



Parametre výberu

Verzia: *

Fiškálny rok:*

Obdobie od: *

Do: Znak tarify: Do: 

Tarif.jedn.: 1

- ☒ Zobrazenie len taríf používaných pre zúčtovanie
- ☐ Zobrazenie všetkých vybraných taríf

Skupina NS/ Nákladové stredisko – nákladové objekty, za ktoré zobrazujeme stanovenú tarifu
Skupina druhov výkonov/ Druh výkonu (nepovinné) – druhy výkonov, na ktorých zobrazujeme stanovenú tarifu

Obdobie – za ktoré zobrazujeme stanovenú tarifu

Znak tarify – nie je potrebné vyplňať

Tarif. jednotky – je potrebné doplniť „1“

Zobrazenie len taríf použ. pre zúčtovanie – je potrebné ponechať

Po vyplnení príslušných polí zvolíme možnosť vykonať:


Tarifný výkaz druhov výkonov: Vstupná obraz.


Menu ▾ Možnosti výberu ⋮

Skupina nákladových stredisk:

alebo

Nákl.stredisko(á): Do: 

Druh výkonu

Skupina druhov výkonov:

alebo

Druh(y) výkonu(ov): Do: 

Parametre výberu

Verzia:

Fiškálny rok:

Obdobie od: Do:

Znak tarify: Do: 

Tarif.jedn.:

☒ Zobrazenie len taríf používaných pre zúčtovanie
☐ Zobrazenie všetkých vybraných taríf



Zobrazí sa nasledujúce okno:


Tarifný výkaz druhov výkonov: Prehľadová obrazovka

Menu ▾          
 Obrazovka obdobia Kmeňový záznam Rozvrstvenie nákladov ⋮

Nákladové stredisko D210901101 Druh výkonu Verzia 0 Verzia plán/skut. Fiškálny rok 2025 Obdobie 10 Do 10 Tarif.jedn. 1								
Nákl.stredi...	Druh výk.	Krát.text nákl.str.	Krátky text dr.výk.	MeNáO	Celková tarifa	Variabilná tarifa	Fixná tarifa	ZnT
D210901101	210DAC	Námestník pre ZS_RU	Trv. anestézie p.č.	EUR	0,00	0,00	0,00	1
		Námestník pre ZS_RU	Trv. anestézie p.č.	EUR	0,71	0,00	0,71	5
	210DTP	Námestník pre ZS_RU	Trvanie pôrodu	EUR	0,00	0,00	0,00	1
		Námestník pre ZS_RU	Trvanie pôrodu	EUR	1,63	0,00	1,63	5

Výsledkom výkazu sú zobrazené vypočítané skutočné tarify druhov výkonu na konkrétnom nákladovom stredisku.

12 Automatizovaný výber informácií zo systému CES, ohľadom prepočtových kľúčov

Proces zabezpečuje výber informácií zo systému CES ohľadne prepočtových kľúčov, počas uzávierkových prác.

Prepočtový kľúč je v rámci terminológie nemocníc controllingový objekt, predstavujúci štatistický ukazovateľ (ŠU).

Predpokladom využitia výberu informácií zo systému CES ohľadne prepočtových kľúčov je zoznam aktivít z rozsahu uzávierkových prác, ktoré by mal používateľ vykonať v rámci uzávierky daného obdobia.

Počiatočná požiadavka v rámci výberu informácií zo systému CES ohľadne prepočtových kľúčov je informácia o zaznamenaní prepočtových kľúčov na nákladových objektoch v moduloch RE-FX, FI-AA, MM, Autodoprava, PM a HR za určité obdobie v rámci účtovného okruhu.

Predpokladom je ukončenie uzávierky (nahratie m2 na budovy, evidencia výpočtovej techniky v rámci majetku, evidencia výdajok zo skladu, evidencia odjazdených kilometrov na vozidlách, evidencia hodín údržby, evidencia počtu úväzkov podľa špecifikovaných druhov).

Postup:


1. Kontrola predpokladov
2. Uzavretie obdobia
3. Zber prepočtových kľúčov zo systému
 - Zaúčtovanie prepočtových kľúčov
4. Overenie vo výkazníctve

Výsledkom výberu informácií zo systému CES je zaznamenanie prepočtových kľúčov na príslušných nákladových strediskách po uzatvorení obdobia pre jednotlivé kroky uzávierkových prác a následná kontrola tohto zaznamenania prostredníctvom štandardného reportu pre štatistické ukazovatele (prepočtové kľúče).

12.1 Nastavenie uzávierky CO

Prostredie:


Fiori aplikácia: **Nastavenie uzávierky CO**



POZN.:

Aplikácia umožňuje uzatvoriť CO obdobie pre jednotlivé operácie. Tzn., ak po uzávierke bude spustený proces zaznamenania prepočtového kľúča (ďalej skratka ŠU) do systému, nebude možné opätovne toto zaznamenanie hodnôt ŠU vykonať. Prípadne v rámci evidencie odjazdených KM na vozidle, po spustení uzávierky nebude možné tieto KM evidovať na jednotlivé vozidlá. Toto isté platí pre modul HR a teda, po spustení uzávierky nebude možné nahráť dokument o počte jednotlivých typoch úväzkov do systému.

Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Aplikácia pre nastavenie uzávierky CO je obmedzená na základe oprávnení užívateľa, to znamená, že užívateľ môže spustiť uzávierku CO len za ÚO, ktorý mu prináleží.

Je potrebné vyplniť:

Účtovný okruh – na ktorý má užívateľ oprávnenie a za ktorý spúšťa uzávierku CO

Účtovné obdobie – za ktoré sa má spustiť uzávierka CO

Fiškálny rok - za ktorý sa má spustiť uzávierka CO

Následne je potrebné zvoliť možnosť vykonať:

SAP Nastavenie uzávierky CO

Menu ▾ Uložiť ako variant... ▢

Koniec

Účtovný okruh: 2102

Účtovné obdobie: 11

Fiskálny rok: 2025

Vykonať

Po zvolení možnosti Vykonať systém zobrazí kontrolné hlásenie pre potvrdenie akcie:

Potvrdenie akcie ✕

Naozaj chcete nastaviť uzávierku CO? Modul

Autodoprava a HR už nebude môcť nahrávať dáta na zúčtovanie ŠU.

Áno Nie Zrušenie

Po zvolení možnosti Áno sa zobrazí nasledovné:

Zobrazí sa nasledujúce okno:

Informácia ✕

Pre UO: 21D2 a obd. 011/2025 bola vytvorená CO uzávierka 10.02.2026/11:52:05.


Ďalej Nápo ved

Výsledkom procesu je vytvorená CO uzávierka za príslušné obdobie daného fiškálneho roka a daného účtovného okruhu.

12.2 Zber ŠU zo systému

Prostredie:


Fiori aplikácia: **Zber ŠU zo systému**



POZN.:

Aplikácia umožňuje zbierať informácie o hodnotách jednotlivých ŠU, zaznamenaných v ostatných moduloch za dané obdobie a následné zaznamenanie týchto hodnôt na príslušné nákladové strediská v danom účtovnom okruhu.

Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



The screenshot shows the SAP Fiori application interface for 'Zber ŠU zo systému'. The top bar is dark blue with the SAP logo and the application title. Below the bar, there is a 'Menu' dropdown and a button 'Uložiť ako variant...'. The main content area is white and contains several radio button options for selection: 'M2 na Budove' (selected), 'Počet výdajok mat. na sklade', 'Počet výpočtovej techniky', 'Najazdené KM na aute', 'HR úväzky', and 'Údržbárske zákazky'. Below these options, there are three input fields: 'Účtovný okruh' with the value '2102', 'Účtovné obdobie' with the value '11', and 'Fiškálny rok' with the value '2025'.

Aplikácia pre zber ŠU zo systému je obmedzená na základe oprávnení užívateľa, to znamená, že užívateľ môže spustiť zber a následné zaznamenanie ŠU len za ÚO, ktorý mu prináleží.

Je potrebné vyplniť:

Prepočtový kľúč vyplývajúci z procesu daného modulu:

- M2 na Budove (PLM2) – v rámci budovy sú hierarchicky priradené nájomné objekty, ktoré obsahujú konkrétnu výmeru v m2 k danému dátumu. Na nájomnom objekte vzniká prepojenie architektonického objektu miestnosť s objektom využitia typu nájomný objekt. Po vytvorení tohto prepojenia sa vymeryania evidované na miestnosti automaticky prenesú na nájomný objekt. Následne sa tieto výmery z nájomných objektov zúčtovávajú na nákladové stredisko, ktoré je uvedené v zúčtovacom predpise daného nájomného objektu.


- Počet výdajok materiálu na sklade (PVYS) – v rámci daného obdobia v module materiálový manažment je predpokladom evidencia výdajky zo skladu na príslušnú budovu, ŠPP prvok alebo PM zákazku (ktorá má v zúčtovacom predpise nákladové stredisko).
- Počet výpočtovej techniky (POPC) - v rámci evidencie majetku musí existovať karta majetku príslušnej klasifikácie, ktorá vypovedá o výpočtovej technike. V karte majetku je uvedené nákladové stredisko, na ktoré bude následne zaznamenaný ŠU v určitom množstve.
- Najazdené KM na aute (NAKM) – v rámci modulu autodopravy musia byť zaevidované odjazdené KM za konkrétne vozidlo pre dané účtovné obdobie. Pri evidencii odjazdených KM sa v module autodopravy okrem ŠPP prvku predstavujúce vozidlo uvádza aj nákladové stredisko, na ktoré bude následne zaznamenaný ŠU v určitom množstve.
- HR úväzky (UVAV, UVAL, UVAO, UVAZ) – v rámci úväzkov HR užívateľ za konkrétne obdobie spustí výpočet mzdy pre daného zamestnanca, predstavujúceho nákladové stredisko. Následne dochádza k rekapitulácii mzdových nákladov, kde výstup rekapitulácie bude uložený vo forme excelu a následne sa nahrá do systému pomocou transakcie ZCOUVAZ, ktorá je obsiahnutá v roli HR modulu.
- Údržbárske zákazky (PHÚP) – v rámci modulu PM (údržba a oprava) musia byť zaevidované hodiny údržby na konkrétnu PM zákazku. V rámci PM zákazky je vytvorený zúčtovací predpis, kde príjemca je nákladové stredisko, na ktoré budú hodiny údržby zaznamenané ako ŠU.

Účtovný okruh – na ktorý ma užívateľ oprávnenie a za ktorý systém zbiera a následne zaznamenáva ŠU

Účtovné obdobie – za ktoré systém zbiera a následne zaznamenáva ŠU

Fiškálny rok - za ktorý systém zbiera a následne zaznamenáva ŠU

Následne je potrebné zvoliť možnosť vykonať:



Zobrazí sa nasledujúce okno, nakoľko sme vybrali ukazovateľ M2 na Budove:

POZN.: pre lepšiu prehľadnosť je odporúčané pre stĺpec Hodnt/MeTr zvoliť možnosť Súčet a následne pre stĺpec Nákl.str. zvoliť možnosť Medzisúčet.


Detail

Menu ▾ | Protokol | Uložiť ako verziu | Uložiť a zaúč. ŠU

ID	ÚčOkr	Rok	Obdobie	Dátum	TYP	Čas	ŠtatUkaz	*	Hodn/MeTr	MJ	NáklLstr.	Budova
1258	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		21,35	M2		102674
1259	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		35,00	M2		102674
								*	150,67			
1246	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		220,00	M2	D211010101	102662
1249	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		220,00	M2		102660
1255	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		65,00	M2		102674
								*	505,00		D211010101	
1250	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		45,00	M2	D211060101	102659
								*	45,00		D211060101	
1245	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		150,00	M2	D212007051	102660
1247	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		200,00	M2		102669
1251	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		195,00	M2		102663
								*	545,00		D212007051	
1248	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		123,32	M2	D215010101	102669
								*	123,32		D215010101	
1256	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		55,00	M2	D222002102	102674
								*	55,00		D222002102	
1254	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		65,00	M2	D242018108	102673
								*	65,00		D242018108	
								*	1.488,99			

Z obrazovky vyššie vidíme konkrétny ŠU a jeho hodnotu, ktorá sa ma za príslušný mesiac daného roka zaznamenať na vybrané nákladové stredisko, ktoré je v tomto prípade priradené v nájomnom objekte.

POZN.: Ak je pole nákladové stredisko prázdne, znamená to, že v tomto prípade objekt nákladového strediska nie je priradený v zúčtovacom predpise nájomného objektu.

Následne zvolíme možnosť Uložiť a zaúčtovať ŠU:

< SAP Detail ▾

Menu ▾ Protokol Uložit ako verziu Uložiť a zaúč. ŠU

	ID	ÚčOkr	Rok	Obdobie	Dátum	TYP	Čas	ŠtatUkaz	▪	Hodn/MeTr	MJ	Nákl.str.	Budova
	1258	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		21,35	M2		102674
	1259	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		35,00	M2		102674
									•	150,67			
	1246	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		220,00	M2	D211010101	102662
	1249	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		220,00	M2		102660
	1255	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		65,00	M2		102674
									•	505,00		D211010101	
	1250	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		45,00	M2	D211060101	102659
									•	45,00		D211060101	
	1245	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		150,00	M2	D212007051	102660
	1247	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		200,00	M2		102669
	1251	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		195,00	M2		102663
									•	545,00		D212007051	
	1248	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		123,32	M2	D21S010101	102669
									•	123,32		D21S010101	
	1256	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		55,00	M2	D222002102	102674
									•	55,00		D222002102	
	1254	21D2	2025	11	13.11.2025	BUD	17:54:54	PLM2		65,00	M2	D242018108	102673
									•	65,00		D242018108	
									• •	1 488,99			

Zobrazí sa nasledujúce okno s dočasne uloženou verziou a zvolíme možnosť potvrdiť:

Riadky dokl.: Zobrazenie hlásení

Typ	Pol	Text hlásenia
■	000	Pre UO: 21D2 - 011/2025 bola spravena uzávierka dňa 20251111 o 121829.
▲	000	Nájomný objekt: IM21D200001020000000003 nemá priradené NST pre 011/2025
▲	000	Nájomný objekt: IM21D200001000000000004 nemá priradené NST pre 011/2025
▲	000	Nájomný objekt: IM21D200001000000000003 nemá priradené NST pre 011/2025
▲	000	Nájomný objekt: IM21D200001000000000007 nemá priradené NST pre 011/2025
▲	000	Nájomný objekt: IM21D200001000000000008 nemá priradené NST pre 011/2025
▲	000	Nájomný objekt: IM21D200001000000000009 nemá priradené NST pre 011/2025
■	000	Dáta boli dočasne uložené pod verziou 0001.

Následne sa zobrazí okno s číslom dokladu a zvolíme možnosť potvrdiť:


Riadky dokl.: Zobrazenie hlásení

Typ	Pol	Text hlásenia	DTxt
■	000	Pre ÚO: 21D2 - 011/2025 bola spravena uzávierka dňa 20251111 o 121829.	
▲	000	Nájomný objekt: IM21D20000102000000003 nemá priradené NST pre 011/2025	
▲	000	Nájomný objekt: IM21D20000100000000004 nemá priradené NST pre 011/2025	
▲	000	Nájomný objekt: IM21D20000100000000003 nemá priradené NST pre 011/2025	
▲	000	Nájomný objekt: IM21D20000100000000007 nemá priradené NST pre 011/2025	
▲	000	Nájomný objekt: IM21D20000100000000008 nemá priradené NST pre 011/2025	
▲	000	Nájomný objekt: IM21D20000100000000009 nemá priradené NST pre 011/2025	
■	000	Dáta boli dočasne uložené pod verziou 0001.	
■	000	Doklad je zúčtovaný pod číslom 150000411	?




Výsledkom procesu je zaznamenaný ŠU za dané obdobie fiškálneho roka, v príslušnej hodnote na prináležiacom nákladovom stredisku.

Ak by systém po zvolení možnosti Uložiť a zúčtovať ŠU ohlásil chybu, jej detail je možné preveriť cez možnosť Protokol, ktorá sa nachádza na hornej lište:



POZN.: Zaznamenanie ŠU vykonávame po skončení účtovného obdobia, do ktorého chceme hodnoty zaznamenať. Ak obdobie stále pretrváva, systém nepovoľuje zaznamenanie ŠU.

POZN.: V rámci najazdených KM na aute a HR úväzkov sa zobrazuje len možnosť Zúčtovať ŠU, nakoľko sa dáta nenahrávajú za celý ÚO, ale priebežne:



V rámci počtu výdajok materiálu na sklade a počtu výpočtovej techniky je možnosť uloženia a zúčtovania ŠU rovnaká, ako pri m2 na budove.

POZN.: V prípade, ak za dané obdobie fiškálneho roka pre príslušný ÚO nie sú zozbierané hodnoty ŠU z ostatných modulov, systém pri výbere daného typu ŠU zobrazí hlásenie s touto informáciou. Napríklad v prípade M2 na budove by hlásenie vyzeralo nasledovne:

Informácia ×

 Pre účtovný okruh: 21D2 nie je nastavený zápis do ŠU na budovách.


[Ďalej](#) [Nápoved'](#)

To znamená, že najskôr musí prebehnúť zber hodnôt ŠU v module M16 RE-FX, až potom je možné tieto hodnoty ŠU zaznamenať na nákladové strediská. Obdobné hlášky systém zobrazuje aj pri ostatných typoch ŠU.

12.3 Aktivácia ŠU

Prostredie:

Fiori aplikácia: **Aktivácia ŠU**



POZN.: Aplikácia umožňuje zobrazovať aktívnu verziu zaznamenania ŠU za príslušné obdobie fiškálneho roka, účtovný okruh a daný typ ŠU. Tzn., aplikácia poskytuje pri vybraných kritériách zobrazenie prehľadu zaznamenaných hodnôt ŠU na priradených nákladových strediskách.

Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:

<  **Aktivovanie verzie** ▼

Menu ▼

Účtovné obdobie:

Fiškálny rok:

Účtovný okruh:

TYP:

Je potrebné vyplniť:

Účtovné obdobie – za ktoré chceme zobraziť prehľad zaznamenaných hodnôt ŠU

Fiškálny rok – za ktorý chceme zobraziť prehľad zaznamenaných hodnôt ŠU

Účtovný okruh – za ktorý chceme zobraziť prehľad zaznamenaných ŠU a zároveň na ktorý ma užívateľ oprávnenie

TYP – typ ŠU, za ktorý chceme zobraziť prehľad ŠU

Typy ŠU:

TYP (1)

[Hľadať a vybrať](#)

Položky (6)

TYP	Krátky popis
☒ AUTO_KM	Sledovanie KM na vozidlách
☐ BUD	Sledovanie m2 na budovách
☐ MAT	Sledovanie počtu položiek vydaného materiálu zo skladu
☐ PC_VT	Sledovanie počtu výpočtovej techniky
☐ HR	Sledovanie počtu úväzkov
☐ PM	Sledovanie hodín údržbárskych zákaziek

Následne je potrebné zvoliť možnosť vykonať:

 Aktivovanie verzie ▾ 🔔 👤

Menu ▾ Koniec

Účtovné obdobie:

Fiškálny rok:

Účtovný okruh:

TYP:

Zobrazí sa nasledujúce okno, nakoľko sme vybrali typ BUD:

POZN.: Zobrazí sa verzia za daný ÚO, rok, obdobie, typ ŠU, čas a dátum, kedy bolo zaznamenanie ŠU vykonané a zároveň stav A – aktívne (tzn., že zaznamenanie ŠU prebehlo v reálnom chode a hodnoty boli zapísané na objektoch).


Zmena aktívnej verzie ▾

Menu ▾ **Detail verzii** Porovnať









 Aktivácia

☐	ÚčOkr	Rok	Obdobie	TYP	VERZIA	Čas	Dátum	Stav
☒	21D2	2025	11	BUD	1	12:10:51	17.11.2025	A

Po zakliknutí príslušného riadku a zvolení detailu verzii sa zobrazí kontrolná zostava zaznamenaných hodnôt ŠU na jednotlivých nákladových strediskách:

POZN.: pre lepšiu prehľadnosť je odporúčané pre stĺpec Hodnt/MeTr zvoliť možnosť Súčet a následne pre stĺpec Nákl.str. zvoliť možnosť Medzisúčet.


Detail ▾

Menu ▾










☐	ID	ÚčOkr	Rok	Obdobie	Dátum	TYP	Čas	ŠtatUkaz	*	Hodin/MeTr	MJ	Nákl.str.	Budova
	1412	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		30,00	M2		102660
	1420	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		10,00	M2		102673
	1421	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		10,00	M2		102673
	1425	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		44,32	M2		102674
	1426	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		21,35	M2		102674
	1427	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		35,00	M2		102674
									*	150,67			
	1414	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		220,00	M2	D211010101	102662
	1417	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		220,00	M2		102660
	1423	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		65,00	M2		102674
									*	505,00		D211010101	
	1418	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		45,00	M2	D211060101	102659
									*	45,00		D211060101	
	1413	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		150,00	M2	D212007051	102660
	1415	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		200,00	M2		102669
	1419	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		195,00	M2		102663
									*	545,00		D212007051	
	1416	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		123,32	M2	D215010101	102669
									*	123,32		D215010101	
	1424	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		55,00	M2	D222002102	102674
									*	55,00		D222002102	
	1422	21D2	2025	11	17.11.2025	BUD	12:10:46	PLM2		65,00	M2	D242018108	102673
									*	65,00		D242018108	
									*	1.488,99			

12.4 Výkaz - Štatistické ukazovatele skutočné dáta


Výsledok zo zaznamenania ŠU je možné skontrolovať prostredníctvom výkazu Štatistické ukazovatele – skutočné dáta v časti Fiori Space Reporting:

Prostredie:

Fiori aplikácia: **Štatistické ukazovatele Skutočné dáta**



Spustením aplikácie sa zobrazí nasledujúce okno:



Je potrebné vyplniť:

Fiškálny rok – ku ktorému chceme zobrazíť výkaz

Štatistický ukazovateľ (nepovinné) – ktorého hodnoty chceme zobrazíť

Nákladové stredisko (nepovinné) – na ktorom chceme zobrazíť hodnoty jednotlivých ŠU


Fiškálne obdobie – za ktoré chceme zobrazíť výkaz

POZN:

Povinné polia sú označené červenou hviezdíčkou.

Kliknúť na ponuku „OK“

Zobrazí sa nasledujúce okno po vyplnení jednotlivých polí:



Statist. ukazovateľ		Nákl. stredisko	Kategória	1	Pevné hodnoty	Množstvo	Celkový výsledok
PLM2	PLOCHA V M2	D211010101	Chirurgická kl			505 M2	505 M2
		D211060101	Geriatrické oc			45 M2	45 M2
		D212007051	Detická ambul			345 M2	345 M2
Celkový výsledok						895 M2	895 M2

Výsledkom výkazu sú zobrazené hodnoty konkrétneho ŠU v danom fiškálnom roku, za dané fiškálne obdobie a vybrané nákladové strediská.

13 Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.	M19_veta PK pre_Správa hodnôt štatistických ukazovateľov.xlsm	 M19_veta PK pre_Správa hodnôt št
2.	M19_veta ND pre_Preúčtovanie nákladov a výnosov.xlsm	 M19_veta ND pre_Preúčtovanie nákl
3.	M19_veta AK pre_Spravovať priame zúčtovanie výkonov.xlsm	 M19_veta AK pre_Spravovať priame
4.	M19_Označovanie cyklov a segmentov.xlsx	 M19_Označovanie cyklov a segmentov.xl
5.	M19_Označovanie skupín cyklov.xlsx	 M19_Označovanie skupín cyklov.xlsx
6.		
7.		
8.		
9.		