

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M22 – Evidencia majetku

Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

Autori:	Ľubica Košková	Dátum vyhotovenia:	03.10.2022
----------------	----------------	---------------------------	------------

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.1	03.10.2022	Košková	Návrh č.1	CES_M22_016_Evidencia presunov majetku v rámci organizácie_v1.1

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Presun majetku v rámci organizácie	4
2.1	Základné informácie.....	4
2.2	Založenie hlásenia o prevode majetku	4
2.3	Zmena hlásenia o prevode majetku – pridanie majetkov do hlásenia	8
2.4	Zmena hlásenia o prevode majetku – vymazanie majetkov z hlásenia	11
2.5	Zobrazenie hlásenia o prevode majetku.....	12
2.6	Zpracovanie hlásenia o prevode majetku	13
2.7	Tlač protokolu o prevode majetku.....	15
3	Prílohy	18

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú popísané v schválenej DŠR2 (v kapitolách 5.1 a 5.2) a zároveň boli kapitoly naviazané na jednotlivé SAP objekty.

Cieľom takéhoto postupu je s využitím vzájomnej logiky doteraz spracovaných a schválených dokumentov v podobe DŠR2, procesných dokumentov, toto prepojenie sumarizovať do modulovej používateľskej príručky. Z uvedeného je zrejmé, že takto pripravená príručka v rukách používateľa (HOG/OG/...) bude návodom, ako správne realizovať príslušný modulový proces.

Každý modul, ktorý pracuje s workflow, ho zaradí do svojej príručky tak, aby bol tento proces implementovaný v rámci modulového dokumentu.

Takto pripravená príručka bude aj naďalej aktualizovaná (rozširovaná a dopĺňaná) až do nábehu systému do produktívnej prevádzky.

1.2 Zoznam skratiek

V tejto podkapitole je uvedený zoznam skratiek v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím skratiek identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Skratka	Vysvetlenie
CES	Centrálny ekonomický systém
M22	Modul CES-Evidencia majetku
FIAA	Modul SAP-Evidencia majetku
ÚO	Účtovný okruh
PREMA	Zákaznícka aplikácia na presun majetku v rámci organizácie

1.3 Vysvetlenie pojmov

V tejto podkapitole je uvedený zoznam vysvetlení jednotlivých pojmov v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím pojmov identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Pojem	Vysvetlenie
Účtovný okruh	Objekt modulu Finančného účtovníctva v rámci ktorého je evidovaná karta majetku.
ID hlásenia	Poradové číslo hlásenia o presune majetku generované systémom
Transakcia	Jedinečný kód/alfanumerický údaj, ktorý zabezpečuje spustenie stanovenej funkcionality alebo aplikácie. Začiatkové písmeno „Z“ označuje zákaznícke transakcie.
workflow	Proces činností spracovávaný v systéme s definovanou postupnosťou (spracovávaný v CES s možnosťou stanovenej automatizácie)

2 Presun majetku v rámci organizácie

2.1 Základné informácie

Dokument je podrobnou príručkou pre vykonávanie základných operácií v oblasti správy majetku v systéme CES. Podrobne sa venuje presunom majetku v rámci organizácie pomocou zákaznickej aplikácie PREMA. Presunom sa rozumie zmena v kmeňovom zázname majetku s časovou závislosťou, teda dátumom, ku ktorému sa presun majetku vykonáva. Týka sa nasledovných polí: nákladové stredisko, zodpovedné nákladové stredisko, lokalita, miestnosť, osobné číslo, osobná karta.

V rámci aplikácie PREMA sú k dispozícii nasledovné operácie:

Založenie hlásenia

Zmena hlásenia

Zobrazenie hlásenia

Schválenie hlásenia – nie je nastavené pre CES.

Zpracovanie hlásenia – nie je nastavené pre CES.

Aplikácia PREMA má rôzne možnosti nastavenia a použitia pre presun majetku:

Bez odoslania a schválenia

Bežne (s odoslaním a schválením) – nie je nastavené pre CES.

S odoslaním ale bez schválenia – nie je nastavené pre CES.

Nasledovný popis a postup práce v aplikácii PREMA – presun majetku v rámci organizácie, je bez nastavenia procesu odoslania hlásenia a schválenia hlásenia.

2.2 Založenie hlásenia o prevode majetku

Transakcia: /TCB/HLASENIE1

EVIDENCIA MAJETKU – PRESUNY MAJETKU (PREMA) – ZALOŽENIE HLÁSENIA

Vstupná obrazovka

Založenie hlásenia o prevode majetku

Hlavička hlásenia

ID hlásenia	0	Založil		Zmenil	
Popis	1	Dátum založenia		Dátum zmeny	
Účtovný okruh		Čas založenia	00:00:00	Čas zmeny	00:00:00
Stav	R Rozpracované				
Počet položiek	0				

SAP | /TCB/HLASENIE1 | cesde1a01 | OVR

(1)Doplniť:

Popis = ľubovoľný text

Účtovný okruh = stanoviť ÚO organizácie (ÚO je predvyplnený sa z parametra nastavenia používateľa BUK (transakcia SU3).

(2) KLIK – ULOŽENIE

Zmena hlásenia o prevode majetku

Hlavička hlásenia

ID hlásenia	13	Rozhod. dátum		3	
Popis	Presun na lokalitu 002	Založil	ROZKOVA	Zmenil	
Účtovný okruh	1510 MF SR	Dátum založenia	03.10.2022	Dátum zmeny	
Stav	R Rozpracované	Čas založenia	11:47:23	Čas zmeny	00:00:00
Počet položiek	0				

Počet zobrazených/všetkých záznamov: 0/0


Ozn., Typ, Účok, DhodobMajet, Podž, Vybavenie, Vybavenie(N), Inventár, Číslo, Označenie, IM, Sériové číslo, Prúš, Nákl.stredsko, Nákl.str.(N), Záv., Lokalta, Lokalta(N), Miestnosť, Miest.(N), Os.čís., Os.čís.(N), Os.karta, Poznámka, Kľúč nehnuteľnosti, Kľúč nehnuteľnosti(N)


SAP | /TCB/HLASENIE1 | cesde1a01 | OVR


(3)Doplniť:

Rozhodujúci dátum = dátum presunu majetku

(4) KLIK – ULOŽENIE



(5) KLIK ikona – 



Otvorí sa okno s možnosťou výberu karty majetku (6) resp. kariet majetku (7) - určených na presun. Do jednotlivých výberových polí môžete vpísať číslo karty majetku alebo je k dispozícii zoznam kariet majetku evidovaných v systéme. Pre potvrdenie zoznamu kariet majetku kliknite na ikonu diskety (8) v danom okne. Pozor! Pri nezadaní výberových kritérií, systém zobrazí zoznam všetkých kariet majetku v evidencii modulu FI-AA.

Pridanie kariet majetkov a vybavení

Počet zobrazených/všetkých záznamov: 87/87

Ozn.	Typ	ÚčOkr	Dlhodobý majet.	Po...	Vybavenie	Inventár.číslo	Označenie IM	Sériové číslo	PrÚs	Nákl.stredisko	Závod	Lokalita
<input type="checkbox"/>	M	1510	21000000001	0		444555	Admin budova			1000110000	A001	TEST1
<input type="checkbox"/>	M	1510	21000000001	1		444555	TZ Admin budova			1000110000	A001	TEST1
<input type="checkbox"/>	M	1510	21000000001	2		444555	Zateplenie			1000110000	A001	TEST1
<input type="checkbox"/>	M	1510	21000000001	3		444555	Admin budova			1000110000	A001	TEST1
<input type="checkbox"/>	M	1510	21000000002	0		444555	Budova Bystrica			1000110000	A001	TEST1
<input type="checkbox"/>	M	1510	21000000003	0		444567	Admin budova			1000110000	A001	TEST1
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000001	0			HW IT Oddelenie			1000110000	A001	002
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000002	0			HW IT Oddelenie bezodplatný prevod			1000110000	A001	002
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000002	1			HW IT Oddelenie bezodplatný prevod			1000110000	A001	002
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000003	0			Server			1000110000	A001	001
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000004	0		10010000220000030000	Server PHR			1000110000	A001	001
<input checked="" type="checkbox"/>	M	1510	22000000005	0			Server PHR_1			1000110000	A001	001
<input checked="" type="checkbox"/>	M	1510	22000000006	0			Server PHR_2			1000110000	A001	001
<input checked="" type="checkbox"/>	M	1510	22000000007	0			Server PHR_3			1000110000	A001	001
<input checked="" type="checkbox"/>	M	1510	22000000008	0			Server PHR_4			1000110000	A001	001
<input checked="" type="checkbox"/>	M	1510	22000000009	0			Server PHR_5			1000110000	A001	001
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000010	0			Server 1			1000110000	A001	001
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000011	0			Server 2			1000110000	A001	001
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000012	0			Server 3			1000110000	A001	001
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000013	0			Server 4			1000110000	A001	001
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000014	0			Server 5			1000110000	A001	001
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000015	0			TEst			1000110000	A001	001
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000018	0			Server PHR_8			1000110000	A001	001
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000019	0			pristroj PHR_1			1000110000	A001	001

10

Označením príslušných riadkov (9) – zakliknutím riadku, definujete, ktoré karty majetku sa preberú do hlásenia o presune majetku.

Výber potvrdíte klikom na ikonu  (10) v spodnej časti okna.

Vybrané karty majetku sa zobrazia v hlásení.

Zmena hlásenia o prevode majetku

Zmena hlásenia o prevode majetku

Hlavná hláška

ID hlásenia: 13 Rozhod. dátum: 30.09.2022

Popis: Presun na lokalitu 002

Účtovný okruh: 1510 MF SR Založil: KOSKOVA Zmenil: KOSKOVA

Stav: Rozpracované Dátum založenia: 03.10.2022 Dátum zmeny: 03.10.2022

Počet položiek: 5 Čas založenia: 11:47:23 Čas zmeny: 11:56:36

Počet zobrazených/všetkých záznamov: 5/5

Ozn.	Typ	ÚčOkr	Dlhodobý majet.	Podč	Vybavenie	Vybav(N)	Inv.číslo	Označenie IM	Sériové č.	PrÚs	Nákl.stredisko	Nákl.str.(N)	Závod	Lokalita	Lokal(N)	Mest.	Miest(N)	Os.čs.	Os.(N)	Os.karta	Poznámka	KF.nehn.	KGÚter(N)
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000005	0				Server PHR_1		1000110000	1000110000	A001	001	002	2	2		101	101				
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000006	0				Server PHR_2		1000110000	1000110000	A001	001	002	2	2		101	101				
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000007	0				Server PHR_3		1000110000	1000110000	A001	001	002	2	2		101	101				
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000008	0				Server PHR_4		1000110000	1000110000	A001	001	002	1	1		101	101				
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000009	0				Server PHR_5		1000110000	1000110000	A001	001	002	1	1		101	101				

11

V nasledovnom kroku je potrebné definovať, odkiaľ a kam sa daný majetok presúva. Sú k dispozícii nasledovné možnosti:

- Nákladové stredisko
- Lokalita (11) – zmena lokality
- Miestnosť
- Osobné číslo
- Kľúč nehnuteľnosti

Po doplnení údajov je treba zmenu hlásenia uložiť klikom na ikonu  (12) v hornej časti obrazovky.

Každé z uvedených možností je v tabuľke v dvoch stĺpcoch.

Prvý stĺpec (napr. Nákladové stredisko, Lokalita):

- nie je možné editovať – pole je šedou farbou
- obsahuje informáciu, kde je daný majetok evidovaný pred presunom

Druhý stĺpec

- v názve je označenie (N) ako nový
- je predvyplnený rovnakou hodnotou ako je v prvom stĺpci – ak daná hodnota nie je predmetom presunu (napr. lokalita ostáva aj po presune tá istá), užívateľ nemusí predvyplneným hodnotám venovať pozornosť.
- Užívateľ upraví iba hodnoty v tých poliach, ktoré sú predmetom presunu, napr. ak sa mení lokalita a miestnosť, užívateľ zmení hodnotu iba v stĺpci lokalita a miestnosť, všetky ostatné necháva pôvodné.

Všetky editovateľné polia majú možnosť vyhľadávania cez match-kód.

Po ukončení vypĺňania údajov o presunoch na jednotlivých kartách majetku je hlásenie potrebné uložiť. Uloženie prebehne kliknutím na ikonu diskety v hornej lište .


2.3 Zmena hlásenia o prevode majetku – pridanie majetkov do hlásenia

Transakcia: /TCB/HLASENIE2

EVIDENCIA MAJETKU – PRESUNY MAJETKU (PREMA) – ZMENA HLÁSENIA

Hlásenie o prevode majetku sa dá meniť len za predpokladu, že je v stave R = rozpracované.

Vstupná obrazovka



(1)Doplniť:

- Účtovný okruh = stanoviť ÚO organizácie (ÚO je predvyplnený sa z parametra nastavenia používateľa BUK (transakcia SU3).
- ID Hlásenia = doplníte číslo hlásenia, alebo ho vyhľadáte pomocou match-kódu

(2) KLIK –  ULOŽENIE

(3) KLIK ikona –

Otvorí sa okno s možnosťou výberu karty majetku (4), resp. kariet majetku (5) - určených na presun. Do jednotlivých výberových polí môžete vpísať číslo karty majetku, alebo je k dispozícii zoznam kariet majetku evidovaných v systéme. Pre potvrdenie zoznamu kariet majetku kliknite na ikonu diskety (6) v danom okne. Pozor! Pri nezadaní výberových kritérií, systém zobrazí zoznam všetkých kariet majetku v evidencii modulu FI-AA.

Pridanie kariet majetkov a vybavení

Počet zobrazených/všetkých záznamov: 87/87

Ozn.	Typ	ÚčOkr	Dlhodobý majet.	Po...	Vybavenie	Inv.číslo	Označenie IM	Sériové č.	Prúš	Nákl.stredisko	Závod	Lokalita	Miest.	Os.čís.	Os.karta	Poznámka	Kľúč nehn
<input type="checkbox"/>	M	1510	21000000001	0	444555	Admin budova			1000110000	A001	TEST1					test poznámka	BUD 1510,
<input type="checkbox"/>	M	1510	21000000001	1	444555	TZ Admin bu...			1000110000	A001	TEST1					poznámka	BUD 1510,
<input type="checkbox"/>	M	1510	21000000001	2	444555	Zateplenie			1000110000	A001	TEST1					poznámka	BUD 1510,
<input type="checkbox"/>	M	1510	21000000001	3	444555	Admin budova			1000110000	A001	TEST1					test poznámka	BUD 1510,
<input type="checkbox"/>	M	1510	21000000002	0	444555	Budova Bystr...			1000110000	A001	TEST1						BUD 1510,
<input type="checkbox"/>	M	1510	21000000003	0	444567	Admin budova			1000110000	A001	TEST1					test poznámka	BUD 1510,
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000001	0		HW IT Oddel...			1000110000	A001	002		1	38	X		
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000002	0		HW IT Oddel...			1000110000	A001	002		2	101			
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000002	1		HW IT Oddel...			1000110000	A001	002		2	101			
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000003	0		Server			1000110000	A001	001		1	101			
<input checked="" type="checkbox"/>	M	1510	22000000004	0		10010...	Server PHR		1000110000	A001	001		1	101			
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000005	0			Server PHR_1		1000110000	A001	001		2	101			
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000006	0			Server PHR_2		1000110000	A001	001		2	101			
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000007	0			Server PHR_3		1000110000	A001	001		2	101			
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000008	0			Server PHR_4		1000110000	A001	001		1	101			
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000009	0			Server PHR_5		1000110000	A001	001		1	101			
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000010	0			Server 1		1000110000	A001	001		1	101	X		
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000011	0			Server 2		1000110000	A001	001		2	101			
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000012	0			Server 3		1000110000	A001	001		2	101			
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000013	0			Server 4		1000110000	A001	001		2	101			
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000014	0			Server 5		1000110000	A001	001		2	101			
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000015	0			TEst		1000110000	A001	001		1	101			
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000018	0			Server PHR_8		1000110000	A001	001		1				
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000019	0			pristroj PHR_1		1000110000	A001	001		1				

Označením príslušných riadkov (7) – zakliknutím riadku, definujete, ktoré ďalšie karty majetku sa preberú do hlásenia o presune majetku. Karty majetku už priradené v aktuálnom hlásení sa zobrazujú vo výbere ako sivé položky (8), t.j nemožno doplniť príznak pre výber položky.

Výber potvrdíte klikom na ikonu  (9) v spodnej časti okna.

Zmena hlásenia o prevode majetku

Hlavná hlásenia

ID hlásenia: 13 Rozhod. dátum: 30.09.2022

Popis: Presun na lokalitu 002

Účtovný okruh: 1510 MF SR Založí: KOSKOVA Zmení: KOSKOVA

Stav: Rozpracované Dátum založenia: 03.10.2022 Dátum zmeny: 03.10.2022

Počet položiek: 6 Čas založenia: 11:47:23 Čas zmeny: 12:46:03

Počet zobrazených/všetkých záznamov: 6/6

Ozn.	Typ	ÚčOkr	Dlhodobý majet.	Podč.	Vybavenie	Vybab(N)	Inventár.číslo	Označenie IM	Sériové č.	Prúš	Nákl.stredisko	Nákl.stř.(N)	Závod	Lokalita	Loka(N)	Miest.	Miest(N)	Os.čís.	Os.(N)	Os.karta	Poznámka	Kľ.nehn.	Kľúče(N)
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000005	0				Server PHR_1		1000110000	1000110000	A001	001	002	2	2		101	101				
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000006	0				Server PHR_2		1000110000	1000110000	A001	001	002	2	2		101	101				
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000007	0				Server PHR_3		1000110000	1000110000	A001	001	002	2	2		101	101				
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000008	0				Server PHR_4		1000110000	1000110000	A001	001	002	1	1		101	101				
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000009	0				Server PHR_5		1000110000	1000110000	A001	001	002	1	1		101	101				
<input checked="" type="checkbox"/>	M	1510	22000000004	0			10010000220000030000	Server PHR		1000110000	1000110000	A001	001	002	1	1		101	101				

Novo pridaný majetok sa doplnil do hlásenia (10). Je potrebné doplniť kam sa majetok presúva (12). Hlásenie po zmene je potrebné potvrdiť kliknutím na ikonu  (12).

2.4 Zmena hlásenia o prevode majetku – vymazanie majetkov z hlásenia

Transakcia: /TCB/HLASENIE2

EVIDENCIA MAJETKU – PRESUNY MAJETKU (PREMA) – ZMENA HLÁSENIA

Hlásenie o prevode majetku sa dá meniť len za predpokladu, že je v stave R = rozpracované.

Vstupná obrazovka

(1) Doplniť:

Účtovný okruh = stanoviť ÚO organizácie (ÚO je predvyplnený sa z parametra nastavenia používateľa BUK (transakcia SU3).

ID Hlásenia = doplníte číslo hlásenia alebo ho vyhľadáte pomocou match-kódu

(2) KLIK –  ULOŽENIE

Ozn.	Typ	ÚčOk	Dlhodobý majet.	Podč	Vybavenie	Vybav(N)	Inventár.číslo	Označenie IM	Sériové č.	Průs	Nákl.stredisko	Nákl.str.(N)	Závod	Lokalita	Loka(N)	Miest.	Miest(N)	Os.čs.	Os.(N)	Os.karta	Poznámka	Kf.nehn.	Kf.Účie(N)
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000005	0				Server PHR_1			1000110000	1000110000	A001	001	002	2	2	101	101				
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000006	0				Server PHR_2			1000110000	1000110000	A001	001	002	2	2	101	101				
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000007	0				Server PHR_3			1000110000	1000110000	A001	001	002	2	2	101	101				
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000008	0				Server PHR_4			1000110000	1000110000	A001	001	002	1	1	101	101				
<input type="checkbox"/>	M	1510	22000000009	0				Server PHR_5			1000110000	1000110000	A001	001	002	1	1	101	101				
<input checked="" type="checkbox"/>	M	1510	22000000004	0			10010000220000030000	Server PHR			1000110000	1000110000	A001	001	002	1	1	101	101				

Pre odstránenie respektíve výmaz majetku z aktuálneho hlásenia o prevode majetku je potrebné daný riadok majetku označiť (3), doplnením príznaku v prvom stĺpci. Následne klik na ikonu  (4) - výmaz označeného riadka.

Majetok sa z hlásenia odstránil, danú zmenu hlásenia je ešte potrebné potvrdiť kliknutím na ikonu  (5).

2.5 Zobrazenie hlásenia o prevode majetku

Transakcia: /TCB/HLASENIE3

EVIDENCIA MAJETKU – PRESUNY MAJETKU (PREMA) – ZOBRAZENIE HLÁSENIA

Hlásenie o prevode majetku sa dá meniť len za predpokladu, že je v stave R = rozpracované.

Vstupná obrazovka

(1) Doplniť:

Účtovný okruh = stanoviť ÚO organizácie (ÚO je predvyplnený sa z parametra nastavenia používateľa BUK (transakcia SU3).

ID Hlásenia = doplníte číslo hlásenia alebo ho vyhľadáte pomocou match-kódu

(2) KLIK –  ULOŽENIE

Typ	ÚčOkr	Dlhodobý majetok	Po.	Vybavenie	Vybav(N)	Inv.číslo	Označenie IM	Sériové č.	Prújs	Nákl.stredisko	Nákl.str.(N)	Závod	Lokal.	Loka(N)	Miest.	Miest(N)	Os.čs.	Os.(N)	Os.karta	Poznámka	Kf.nehn.	KfÚčne(N)
M	1510	22000000005	3				Server PHR_1		1000110000	1000110000	A001	001	002	2	2		101	101				
M	1510	22000000006	0				Server PHR_2		1000110000	1000110000	A001	001	002	2	2		101	101				
M	1510	22000000007	0				Server PHR_3		1000110000	1000110000	A001	001	002	2	2		101	101				
M	1510	22000000008	0				Server PHR_4		1000110000	1000110000	A001	001	002	1	1		101	101				
M	1510	22000000009	0				Server PHR_5		1000110000	1000110000	A001	001	002	1	1		101	101				

Zobrazenie neumožňuje editovať žiadne pole, ani nie možné pridávať alebo vymazávať majetok z hlásenia. Dvojklikom na číslo dlhodobého majetku (3) sa dostanete na kartu majetku, do zobrazenia kmeňových dát v module FI-AA.

Zobrazenie IM: Kmeň.dáta

Hodnoty IM Prepočet hodnôt

DhodobMaj 22000000005 0 Server PHR_1

Trieda DM 22000 Sam.hnuť.veci a súb. Účtovný okruh 1510

Všeobecne Časovo závislý Priradenia Pôvod Doplnkové údaje Ocenenie

Všeobecné dáta

Označenie Server PHR_1

Text hlav.čísia IM Server PHR_1

Stanovenie účtov 22180001 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí

Sériové číslo

Inventár.číslo

Vedenie historicky

Inventúra

Posl.inventúra dňa

Poznámka k inventúre

Prevzatie IM do invent.zoznamu

Informácie o účtovaní

Aktivácia dňa 01.08.2022 Deaktivácia dňa

Prvý prírastok dňa 17.08.2022 Plán.vyradenie dňa

Rok prírastku 2022 008 Objedn.dňa

ID pôvodné číslo majetku

2.6 Zapracovanie hlásenia o prevode majetku

Transakcia: /TCB/HLASENIE2

EVIDENCIA MAJETKU – PRESUNY MAJETKU (PREMA) – ZMENA HLÁSENIA

Hlásenie o prevode majetku sa dá meniť len za predpokladu, že je v stave R = rozpracované.

Vstupná obrazovka

Výber ID hlásenia

Účtovný okruh 1


ID hlásenia

(1)Doplniť:

Účtovný okruh = stanoviť ÚO organizácie (ÚO je predvyplnený sa z parametra nastavenia používateľa BUK (transakcia SU3).

ID Hlásenia = doplníte číslo hlásenia, alebo ho vyhľadáte pomocou match-kódu


(2) KLIK – ULOŽENIE



Hlásenie sa zapracováva kliknutím na ikonu (3).



Systém zobrazí hlásenie o vykonanej zmene na kartách majetkov. Pokračujte klikom na ikonu (4).



V spodnej časti obrazovky systém generuje oznam o spracovaní (5), hlásenie je spracované, stav hlásenia = **Z** – **Zapracované** (6), hromadná zmena – presun majetku, v kmeňových dátach majetku v module FI-AA bola vykonaná.

Zobrazenie IM: Prehľad časových intervalov

DlhodobMaj: 22000000005 0 Server: PHR_1
Trieda DM: 22000 Sam.hnuť.veci a súb. Účtovný okruh: 1510

Časové interv.	Od	Prís	Nákl.stredi...	Zodp.nákl....	Vnútrop.zák.	Zá...	Lokalita	Miestnosť	ŠPZ vozidla	Osobné...	Fond	Fu...	Grant	Fin.stredisko
	30.09.2022	7	1000110000	1000110000		A001	202	8	2	101	111	011...		1510-0000
	01.09.2022		1000110000	1000110000		A001	001		2	101	111	011...		1510-0000
	01.01.1900		1000110000	1000110000		A001	001		1	101	111	011...		1510-0000

Výber intervalu

V zobrazení kmeňových dát majetku modulu FI-AA, v záložke časovo závislé dáta, pribudol ďalší interval – pribudla zmena k 30.9.2022 (7) = dátum presunu, zmena lokality (8).

2.7 Tlač protokolu o prevode majetku

Transakcia: /TCB/HLASENIE3

EVIDENCIA MAJETKU – PRESUNY MAJETKU (PREMA) – ZOBRAZENIE HLÁSENIA

Hlásenie o prevode majetku sa dá meniť len za predpokladu, že je v stave R = rozpracované.

Vstupná obrazovka

Výber ID hlásenia

Účtovný okruh: Referenčný UO ¹

ID hlásenia:

(1) Doplniť:

Účtovný okruh = stanoviť ÚO organizácie (ÚO je predvyplnený sa z parametra nastavenia používateľa BUK (transakcia SU3).

ID Hlásenia = doplníte číslo hlásenia, alebo ho vyhľadáte pomocou match-kódu

(2) KLIK –  ULOŽENIE

Zobrazenie hlásenia o prevode majetku

Tlač protokolu o presune 3

Hlavné údaje hlásenia

ID hlásenia: 13 Rozhod. dátum: 30.09.2022

Popis: Presun na lokaltu 002

Účtovný okruh: 1510 MF SR Založil: KOSKOVTA Zmenil: KOSKOVTA

Stav: 2 Zapracované Dátum založenia: 03.10.2022 Dátum zmeny: 03.10.2022

Počet položiek: 5 Čas založenia: 11:47:23 Čas zmeny: 14:14:40

Typ	Účok	Dhodobý majet.	Po...	Vybavenie	Vyba(N)	Inv.číslo	Označenie IM	Sériové č.	Prísj	Nákl.stredisko	Nákl.str.(N)	Závod	Loka(N)	Miest(N)	Miest(N)	Os.čís.	Os.(N)	Os.karta	Poznámka	Kf.nehn.	Kľúče(N)
M	1510	22000000005	0				Server PHR_1			1000110000	1000110000	A001	001	002	2	2	101	101			
M	1510	22000000006	0				Server PHR_2			1000110000	1000110000	A001	001	002	2	2	101	101			
M	1510	22000000007	0				Server PHR_3			1000110000	1000110000	A001	001	002	2	2	101	101			
M	1510	22000000008	0				Server PHR_4			1000110000	1000110000	A001	001	002	1	1	101	101			
M	1510	22000000009	0				Server PHR_5			1000110000	1000110000	A001	001	002	1	1	101	101			

Počet zobrazených/všetkých záznamov: 5/5

System zobrazil uložené dáta (stav dát z DB).

Pre tlač protokolu o presune majetku urobte klik na ikonu



(3).

M22_ZREP_010 - Protokol o presune majetku v rámci organizácie

Účtovný okruh: 1510 Do: []

Číslo IM: 22000000005 Do: []

Podčíslo: [] Do: []

Výbery

Trieda IM: [] Do: []

Pracovný úsek: [] Do: []

Nákl.stredisko: [] Do: []

Závod: [] Do: []

Lokalita: [] Do: []

Nadrad.číslo IM: [] Do: []

Nastavenia

Dátum výkazu: 31.12.2022

Odpisová oblasť: 01 50 Účt.odpisy Oper.evidenc

Variant triedenia: []

Metóda prepočtu: []

Zoznam IM

... alebo len hl.číslo

... alebo len skupin.súčet

Dátum čas.závislých údajov: 30.09.2022 Do: []

Protokol

Číslo protokolu presunu: 13

System zobrazí vstupné parametre pre výber protokolu o presune v rámci organizácie, kde predvyplnil z hlásenia majetku (4), dátum prevodu – dátum čas.závislých údajov (5) a číslo protokolu o presune = číslo hlásenia (6).

Protokol z presunu

Prevzal

Odovzdal

Vystavil

Dátum vystavenia 03.10.2022

Schválil

Dátum schválenia 03.10.2022

Údaje pre hromadný protokol

Spracoval 7

Spracoval dňa 03.10.2022

Schválil za správu majetku

Dátum 03.10.2022

Nižšie na obrazovke máte možnosť predvyplniť parametre pre výber a tlač protokolu o presune- údaje pre hromadný protokol (7).

Pokračujte klikom na ikonu

Ministerstvo financií SR
Organizačný útvar alebo názov Organizačnej jednotky
Štefanovičová 5 , 817 82, Bratislava

Protokol o presune majetku v rámci organizácie

Číslo požiadavky na presun: 000000013

Údaje o majetku k: 31.12.2022

Dátum presunu: 30.9.2022

Hlavné číslo majetku	Podčíslo majetku	Označenie majetku	Obstarávacia cena (EUR)	Zodpovedné nákladové stredisko		Lokalita		Miestnosť		Osobné číslo	
				Pôvodné	Nové	Pôvodná	Nová	Pôvodná	Nová	Pôvodné	Nové
2200000005	0	Server PHR_1	10 000,00	1000110000	1000110000	001	002	2	2	101	101
2200000006	0	Server PHR_2	10 000,00	1000110000	1000110000	001	002	2	2	101	101
2200000007	0	Server PHR_3	10 000,00	1000110000	1000110000	001	002	2	2	101	101
2200000008	0	Server PHR_4	10 000,00	1000110000	1000110000	001	002	1	1	101	101
2200000009	0	Server PHR_5	15 000,00	1000110000	1000110000	001	002	1	1	101	101

Spolu za presun: 55 000,00

Spracoval: Jožko Mrkvička

dňa: 3.10.2022

Schválil za správu majetku: Janko Chrústik

dňa: 3.10.2022

podpis

podpis



Strana 1 z 1
Kontaktné údaje:

Uloženie protokolu o presune majetku v rámci organizácie klik ikona (8).

Pre tlač protokolu o presune majetku v rámci organizácie klik ikona (9).



3 Prílohy

č.	Názov dokumentu	Súbor
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		